# 03 程序的执行: 相比 32 位, 64 位的优势是什么? (下)

在 02 课时中我们学习了计算机的组成原理,还分析了一些你在工作中可能会遇到的问题。本课时,我们继续深入学习程序执行部分,进一步讨论程序在冯诺依曼模型上如何执行。

## 程序的执行过程

当 CPU 执行程序的时候:

1.首先, CPU 读取 PC 指针指向的指令, 将它导入指令寄存器。具体来说, 完成读取指令这件事情有 3 个步骤:

步骤 1: CPU 的控制单元操作地址总线指定需要访问的内存地址 (简单理解, 就是把 PC 指针中的值拷贝到地址总线中)。


步骤 2: CPU 通知内存设备准备数据 (内存设备准备好了, 就通过数据总线将数据传送给 CPU)。

步骤 3: CPU 收到内存传来的数据后,将这个数据存入指令寄存器。

完成以上 3 步, CPU 成功读取了 PC 指针指向指令, 存入了指令寄存器。

2.然后, CPU 分析指令寄存器中的指令,确定指令的类型和参数。 3.如果是计算类型的指令,那么就交给逻辑运算单元计算;如果是存储类型的指令,那么由控制单元执行。 4.PC 指针自增,并准备获取下一条指令。

比如在 32 位的机器上, 指令是 32 位 4 个字节, 需要 4 个内存地址存储, 因此 PC 指针会自增 4。



### 了解了程序的执行过程后, 我还有一些问题想和大家一起讨论:

- 1. 内存虽然是一个随机存取器,但是我们通常不会把指令和数据存在一起,这是为了安全起见。具体的原因我会在模块四进程部分展开讲解,欢迎大家在本课时的留言区讨论起来,我会结合你们留言的内容做后续的课程设计。
- 2. 程序指针也是一个寄存器,64 位的 CPU 会提供64 位的寄存器,这样就可以使用更多内存地址。特别要说明的是,64 位的寄存器可以寻址的范围非常大,但是也会受到地址总线条数的限制。比如和64 位 CPU 配套工作的地址总线只有40条,那么可以寻址的范围就只有1T,也就是240。
- 3. 从 PC 指针读取指令、到执行、再到下一条指令,构成了一个循环,这个不断循环的过程叫作**CPU 的指令周期**,下面我们会详细讲解这个概念。

# 详解 a = 11 + 15 的执行过程

上面我们了解了基本的程序执行过程,接下来我们来看看如果用冯诺依曼模型执行 a=11+15 是一个怎样的过程。

我们再 Review 下这个问题:程序员写的程序 a=11+15 是字符串,CPU 不能执行字符串,只能执行指令。所以这里需要用到一种特殊的程序—编译器。编译器的核心能力是翻译,它把一种程序翻译成另一种程序语言。

这里,我们需要编译器将程序员写的程序翻译成 CPU 认识的指令 (指令我们认为是一种低级语言,我们平时书写的是高级语言)。你可以先跟我完整地学完操作系统,再去深入了解编译原理的内容。

下面我们来详细阐述 a=11+15 的执行过程:

- 1.编译器通过分析,发现 11 和 15 是数据,因此编译好的程序启动时,会在内存中开辟出一个专门的区域存这样的常数,这个专门用来存储常数的区域,就是数据段,如下图所示:
  - 11 被存储到了地址 0x100;
  - 15 被存储到了地址 0x104;

	地址	数据	
程序指令区域(正文段)	0x20c	0x88800108	set R2 -> 0x108
	0x208	0x08048000	add R0 R1 R2
	0x204	0x8c400104	load 0x104 -> R1
	0x200	0x8c000100	loael 0x100 -> R0
数据存储区域(数据段)			
	0x104	00001111	数据: 15
	0x100	00001011	数据: 11

2.编译器将 a=11+15 转换成了 4 条指令,程序启动后,这些指令被导入了一个专门用来存储指令的区域,也就是正文段。如上图所示,这 4 条指令被存储到了 0x200-0x20c 的区域中:

0x200 位置的 load 指令将地址 0x100 中的数据 11 导入寄存器 R0;

0x204 位置的 load 指令将地址 0x104 中的数据 15 导入寄存器 R1;

0x208 位置的 add 指令将寄存器 RO 和 R1 中的值相加, 存入寄存器 R2;

0x20c 位置的 store 指令将寄存器 R2 中的值存回数据区域中的 0x1108 位置。

3. 具体执行的时候, PC 指针先指向 0x200 位置, 然后依次执行这 4 条指令。

这里还有几个问题要说明一下:

- 1. 变量 a 实际上是内存中的一个地址, a 是给程序员的助记符。
- 2. 为什么 0x200 中代表加载数据到寄存器的指令是 0x8c000100, 我们会在下面详细讨论。
- 3. 不知道细心的同学是否发现,在上面的例子中,我们每次操作 4 个地址,也就是 32 位,这是因为我们在用 32 位宽的 CPU 举例。在 32 位宽的 CPU 中,指令也是 32 位的。但是数据可以小于 32 位,比如可以加和两个 8 位的字节。
- 4. 关于数据段和正文段的内容, 会在模块四进程和线程部分继续讲解。

## 指令

接下来我会带你具体分析指令的执行过程。

在上面的例子中, load 指令将内存中的数据导入寄存器, 我们写成了 16 进制: 0x8c000100, 拆分成二进制就是:

这里大家还是看下图,需要看一下才能明白。

100011

0000

0000000000010000000

指令编码

寄存器 R0

内存地址 0x100立勾教育

- 最左边的 6 位, 叫作操作码, 英文是 OpCode, 100011 代表 load 指令;
- 中间的 4 位 0000是寄存器的编号,这里代表寄存器 RO;
- 后面的 22 位代表要读取的地址, 也就是 0x100。

所以我们是把操作码、寄存器的编号、要读取的地址合并到了一个 32 位的指令中。

我们再来看一条求加法运算的 add 指令, 16 进制表示是 0x08048000, 换算成二进制就是:

000010

指令编码

0010

0000

寄存器 R2

寄存器 R0

000000000000

0001

未使用

寄存器 R1


@担勾教育

• 最左边的 6 位是指令编码, 代表指令 add;

- 紧接着的 4 位 0000 代表寄存器 RO;
- 然后再接着的 4 位 0001 代表寄存器 R1;
- 再接着的 4 位 0010 代表寄存器 R2;
- 最后剩下的 14 位没有被使用。

构造指令的过程,叫作指令的编码,通常由编译器完成;解析指令的过程,叫作指令的解码,由 CPU 完成。由此可见 CPU 内部有一个循环:

- 1. 首先 CPU 通过 PC 指针读取对应内存地址的指令, 我们将这个步骤叫作 Fetch, 就是获取的意思。
- 2. CPU 对指令进行解码, 我们将这个部分叫作 Decode。
- 3. CPU 执行指令, 我们将这个部分叫作 Execution。
- 4. CPU 将结果存回寄存器或者将寄存器存入内存, 我们将这个步骤叫作 Store。



上面 4 个步骤,我们叫作 CPU 的指令周期。CPU 的工作就是一个周期接着一个周期,周而复始。

#### 指令的类型

通过上面的例子,你会发现不同类型(不同 OpCode)的指令、参数个数、每个参数的位宽,都不一样。而参数可以是以下这三种类型:

- 1. 寄存器;
- 2. 内存地址;
- 3. 数值(一般是整数和浮点)。

当然,无论是寄存器、内存地址还是数值,它们都是数字。

指令从功能角度来划分,大概有以下 5 类:

- 1. I/O 类型的指令,比如处理和内存间数据交换的指令 store/load 等;再比如将一个内存地址的数据转移到另一个内存地址的 mov 指令。
- 2. 计算类型的指令, 最多只能处理两个寄存器, 比如加减乘除、位运算、比较大小等。
- 3. 跳转类型的指令,用处就是修改 PC 指针。比如编程中大家经常会遇到需要条件判断+跳转的逻辑,比如 if-else, swtich-case、函数调用等。
- 4. 信号类型的指令,比如发送中断的指令 trap。
- 5. 闲置 CPU 的指令 nop, 一般 CPU 都有这样一条指令, 执行后 CPU 会空转一个周期。

指令还有一个分法,就是寻址模式,比如同样是求和指令,可能会有 2 个版本:

1. 将两个寄存器的值相加的 add 指令。

2. 将一个寄存器和一个整数相加的 addi 指令。

另外,同样是加载内存中的数据到寄存器的 load 指令也有不同的寻址模式:

- 1. 比如直接加载一个内存地址中的数据到寄存器的指令 la , 叫作直接寻址。
- 2. 直接将一个数值导入寄存器的指令 11 , 叫作寄存器寻址。
- 3. 将一个寄存器中的数值作为地址, 然后再去加载这个地址中数据的指令 1w, 叫作间接寻址。

因此寻址模式是从指令如何获取数据的角度,对指令的一种分类,目的是给编写指令的人更多选择。

了解了指令的类型后,我再强调几个细节问题:

- 1. 关于寻址模式和所有的指令,只要你不是嵌入式开发人员,就不需要记忆,理解即可。
- 2. 不同 CPU 的指令和寄存器名称都不一样, 因此这些名称也不需要你记忆。
- 3. 有几个寄存器在所有 CPU 里名字都一样,比如 PC 指针、指令寄存器等。

#### 指令的执行速度

之前我们提到过 CPU 是用石英晶体产生的脉冲转化为时钟信号驱动的,每一次时钟信号高低电平的转换就是一个周期,我们称为**时钟周期**。CPU 的主频,说的就是时钟信号的频率。比如一个 1GHz 的 CPU, 说的是时钟信号的频率是 1G。

到这里你可能会有疑问:是不是每个时钟周期都可以执行一条指令?其实,不是的,多数指令不能在一个时钟周期完成,通常需要 2 个、4 个、6 个时钟周期。

### 总结

接下来我们来做一个总结。这节课我们深入讨论了指令和指令的分类。接下来,我们来看一看在 02 课时中留下的问题: 64 位和 32 位比较有哪些优势?

还是老规矩,请你先自己思考这个问题的答案,写在留言区,然后再来看我接下来的分析。

【解析】 其实,这个问题需要分类讨论。

1. 如果说的是 64 位宽 CPU, 那么有 2 个优势。

优势 1: 64 位 CPU 可以执行更大数字的运算,这个优势在普通应用上不明显,但是对于数值计算较多的应用就非常明显。

优势 2: 64 位 CPU 可以寻址更大的内存空间

- 1. 如果 32 位/64 位说的是程序,那么说的是指令是 64 位还是 32 位的。32 位指令在 64 位机器上执行,困难不大,可以兼容。 如果是 64 位指令,在 32 位机器上执行就困难了。因为 32 位指令在 64 位机器执行的时候,需要的是一套兼容机制;但是 64 位指令在 32 位机器上执行,32 位的寄存器都存不下指令的参数。
- 2. 操作系统也是一种程序,如果是 64 位操作系统,也就是操作系统中程序的指令都是 64 位指令,因此不能安装在 32 位机器上。

上一页

下一页