38 实战: Redis 哨兵模式 (下)

上一篇我们介绍了 Redis Sentinel 的搭建和运行原理,本文我们重点来看下 Sentinel 的命令操作和代码实战。

Sentinel 命令操作

要使用 Sentinel 实现要连接到 Sentinel 服务器,和连接 Redis 服务相同,我们可以使用 redis-cli 来连接 Sentinel,如下命令所示:

```
[@iZ2zeOnc5n41zomzyqtksmZ:~]$ redis-cli -h 127.0.0.1 -p 26379 -a pwd654321
127.0.0.1:26379> ping
PONG
```

其中:

- -h 后面输入的是 Sentinel 的 IP;
- -p 后面输入的是 Sentinel 的端口, 默认是 26379;
- -a 后面输入的是密码。

Sentinel 的端口号可以在 sentinel.conf 里面配置,通过 port 选项设置。

注意: Sentinel 可以监视多台主节点,而不是只能监视一台服务器。想要监视多台主节点只需要在配置文件中设置多个 sentinel monitor master-name ip port quorum 即可,我们通过 master-name 来区分不同的主节点。

查询所有被监控的主服务器信息

127.0.0.1:26379> sentinel masters

- 1) 1) "name"
 - 2) "mymaster"
 - 3) "ip"
 - 4) "127.0.0.1"
 - 5) "port"

```
6) "6377"
7) "runid"
8) "eb3552c6fc8974f91466c4ada90fe23ef30fd89c"
9) "flags"
10) "master"
11) "link-pending-commands"
12) "0"
13) "link-refcount"
14) "1"
15) "last-ping-sent"
16) "0"
17) "last-ok-ping-reply"
18) "400"
19) "last-ping-reply"
20) "400"
21) "down-after-milliseconds"
22) "30000"
23) "info-refresh"
24) "5731"
25) "role-reported"
26) "master"
27) "role-reported-time"
28) "75963321"
29) "config-epoch"
30) "7"
31) "num-slaves"
32) "2"
33) "num-other-sentinels"
34) "1"
35) "quorum"
36) "2"
37) "failover-timeout"
38) "180000"
39) "parallel-syncs"
```

sentinel masters

40) "1"

因为我们配置的 Sentinel 只监视了一台主服务器,所以只有一台服务器的信息。

查询某个主节点的信息

```
127.0.0.1:26379> sentinel master mymaster
1) "name"
```

- 2) "mymaster"
- 3) "ip"
- 4) "127.0.0.1"

```
5) "port"
6) "6377"
7) "runid"
8) "eb3552c6fc8974f91466c4ada90fe23ef30fd89c"
9) "flags"
10) "master"
11) "link-pending-commands"
12) "0"
13) "link-refcount"
14) "1"
15) "last-ping-sent"
16) "0"
17) "last-ok-ping-reply"
18) "250"
19) "last-ping-reply"
20) "250"
21) "down-after-milliseconds"
22) "30000"
23) "info-refresh"
24) "8191"
25) "role-reported"
26) "master"
27) "role-reported-time"
28) "76096303"
29) "config-epoch"
30) "7"
31) "num-slaves"
32) "2"
```

40) "1"

相关语法:

38) "180000"

34) "1" 35) "quorum" 36) "2"

sentinel master master-name

33) "num-other-sentinels"

37) "failover-timeout"

39) "parallel-syncs"

查看某个主节点的 IP 和端口

127.0.0.1:26379> sentinel get-master-addr-by-name mymaster

- 1) "127.0.0.1"
- 2) "6377"

sentinel get-master-addr-by-name master-name

查询从节点的信息

3) "ip"

4) "127.0.0.1"

```
127.0.0.1:26379> sentinel slaves mymaster #获取方式一
1) 1) "name"
    2) "127.0.0.1:6379"
    3) "ip"
    4) "127.0.0.1"
    5) "port"
   6) "6379"
   7) "runid"
   8) "14734d6065d745d89f115ca4735e7eeeeaa1a59b"
   9) "flags"
  10) "slave"
  11) "link-pending-commands"
  12) "0"
  13) "link-refcount"
   14) "1"
  15) "last-ping-sent"
  16) "0"
  17) "last-ok-ping-reply"
  18) "389"
  19) "last-ping-reply"
  20) "389"
  21) "down-after-milliseconds"
   22) "30000"
   23) "info-refresh"
   24) "390"
   25) "role-reported"
  26) "slave"
   27) "role-reported-time"
  28) "982798"
  29) "master-link-down-time"
   30) "1582192784000"
  31) "master-link-status"
   32) "err"
  33) "master-host"
  34) "127.0.0.1"
  35) "master-port"
   36) "6377"
  37) "slave-priority"
  38) "100"
  39) "slave-repl-offset"
  40) "1"
2) 1) "name"
   2) "127.0.0.1:6378"
```

```
5) "port"
    6) "6378"
   7) "runid"
   8) "f9d69479ace6c9eb4a6dffa58ebc1ddf3de456e0"
   9) "flags"
   10) "slave"
   11) "link-pending-commands"
   12) "0"
   13) "link-refcount"
  14) "1"
  15) "last-ping-sent"
   16) "0"
   17) "last-ok-ping-reply"
   18) "390"
  19) "last-ping-reply"
   20) "390"
   21) "down-after-milliseconds"
   22) "30000"
  23) "info-refresh"
   24) "4004"
   25) "role-reported"
  26) "slave"
   27) "role-reported-time"
  28) "76212633"
   29) "master-link-down-time"
   30) "0"
   31) "master-link-status"
   32) "ok"
  33) "master-host"
  34) "127.0.0.1"
  35) "master-port"
  36) "6377"
   37) "slave-priority"
  38) "100"
  39) "slave-repl-offset"
  40) "10811245"
127.0.0.1:26379> sentinel replicas mymaster #获取方式二
1) 1) "name"
    2) "127.0.0.1:6379"
    3) "ip"
    4) "127.0.0.1"
   5) "port"
    6) "6379"
   7) "runid"
   8) "14734d6065d745d89f115ca4735e7eeeeaa1a59b"
   9) "flags"
  10) "slave"
   11) "link-pending-commands"
  12) "0"
   13) "link-refcount"
  14) "1"
  15) "last-ping-sent"
   16) "0"
   17) "last-ok-ping-reply"
  18) "100"
  19) "last-ping-reply"
```

```
20) "100"
21) "down
```

21) "down-after-milliseconds"

- 22) "30000"
- 23) "info-refresh"
- 24) "100"
- 25) "role-reported"
- 26) "slave"
- 27) "role-reported-time"
- 28) "1071687"
- 29) "master-link-down-time"
- 30) "1582192873000"
- 31) "master-link-status"
- 32) "err"
- 33) "master-host"
- 34) "127.0.0.1"
- 35) "master-port"
- 36) "6377"
- 37) "slave-priority"
- 38) "100"
- 39) "slave-repl-offset"
- 40) "1"
- 2) 1) "name"
 - 2) "127.0.0.1:6378"
 - 3) "ip"
 - 4) "127.0.0.1"
 - 5) "port"
 - 6) "6378"
 - 7) "runid"
 - 8) "f9d69479ace6c9eb4a6dffa58ebc1ddf3de456e0"
 - 9) "flags"
 - 10) "slave"
 - 11) "link-pending-commands"
 - 12) "0"
 - 13) "link-refcount"
 - 14) "1"
 - 15) "last-ping-sent"
 - 16) "0"
 - 17) "last-ok-ping-reply"
 - 18) "100"
 - 19) "last-ping-reply"
 - 20) "100"
 - 21) "down-after-milliseconds"
 - 22) "30000"
 - 23) "info-refresh"
 - 24) "2496"
 - 25) "role-reported"
 - 26) "slave"
 - 27) "role-reported-time"
 - 28) "76301522"
 - 29) "master-link-down-time"
 - 30) "0"
 - 31) "master-link-status"
 - 32) "ok"
 - 33) "master-host"
 - 34) "127.0.0.1"
 - 35) "master-port"

- 36) "6377"
- 37) "slave-priority"
- 38) "100"
- 39) "slave-repl-offset"
- 40) "10823208"

sentinel replicas mymaster

或

sentinel slaves master-name

查询 Sentinel 集群中的其他 Sentinel 信息

```
127.0.0.1:26379> sentinel sentinels mymaster
```

- 1) 1) "name"
 - 2) "6455f2f74614a71ce0a63398b2e48d6cd1cf0d06"
 - 3) "ip"
 - 4) "127.0.0.1"
 - 5) "port"
 - 6) "26377"
 - 7) "runid"
 - 8) "6455f2f74614a71ce0a63398b2e48d6cd1cf0d06"
 - 9) "flags"
 - 10) "sentinel"
 - 11) "link-pending-commands"
 - 12) "0"
 - 13) "link-refcount"
 - 14) "1"
 - 15) "last-ping-sent"
 - 16) "0"
 - 17) "last-ok-ping-reply"
 - 18) "571"
 - 19) "last-ping-reply"
 - 20) "571"
 - 21) "down-after-milliseconds"
 - 22) "30000"
 - 23) "last-hello-message"
 - 24) "1043"
 - 25) "voted-leader"
 - 26) "?"
 - 27) "voted-leader-epoch"
 - 28) "0'

sentinel sentinels master-name

检查可用 Sentinel 的数量

127.0.0.1:26379> sentinel ckquorum mymaster
OK 2 usable Sentinels. Quorum and failover authorization can be reached

有两个可用的 Sentinel, 可用完成仲裁和故障转移授权。

相关语法:

sentinel ckquorum master-name

强制故障转移

127.0.0.1:26379> sentinel failover mymaster OK

相关语法:

sentinel failover master-name

在线修改配置信息

在 Redis 2.8.4 之前如果需要修改 Sentinel 的配置文件,例如添加或删除一个监视主节点,需要先停止 Sentinel 服务,再找到配置文件修改之后,重新启动 Sentinel 才行,这样就给我们带来了很多的不便,尤其是生产环境的 Sentinel,正常情况下如果是非致命问题我们是不能手动停止服务的,幸运的是 Redis 2.8.4 之后,我们可以不停机在线修改配置文件了,修改命令有以下几个。

增加监视主节点

使用 sentinel monitor mymaster IP Port Quorum 命令来添加监视主节点,如下命令所示:

```
127.0.0.1:26379> sentinel monitor mymaster 127.0.0.1 6379 2 OK
```

OK 表示添加监视主节点成功。

移除主节点的监视

使用 sentinel remove master-name 命令来实现移除主节点的监视,如下命令所示:

```
127.0.0.1:26379> sentinel remove mymaster OK
```

OK 表示操作成功。

修改 quorum 参数

使用 sentinel set master-name quorum n 来修改 quorum 参数,如下命令所示:

```
127.0.0.1:26379> sentinel set mymaster quorum 1 OK
```

quorum 参数用来表示确认主节点下线的 Sentinel 数量,如果 quorum 设置为 1表示只要有一台 Sentinel 确认主观下线后,这个主节点就客观(真正地)下线了。

小贴士:以上所有对配置文件的修改,都会自动被刷新到物理配置文件 sentinel.conf中。

代码实战

本文我们通过 Java 代码来实现,通过 Sentinel 连接信息获取相关 Redis 客户端,再进行相关 Redis 操作,这样 Sentinel 就会帮我们做容灾恢复,我们就不用担心操作某一个 Redis 服务器端,因为服务器挂了之后就会导致程序不可用了,具体实现代码如下:

```
import redis.clients.jedis.Jedis;
import redis.clients.jedis.JedisSentinelPool;
import utils.Config;
```

```
import java.util.HashSet;
 import java.util.Set;
 public class SentinelExample {
     // master name
     private static String _MASTER_NAME = "mymaster";
     public static void main(String[] args) {
         // Sentinel 配置信息
         Set<String> set = new HashSet<>();
         // 连接信息 ip:port
         set.add("127.0.0.1:26379");
         // 创建 Sentinel 连接池
         JedisSentinelPool jedisSentinel = new JedisSentinelPool(_MASTER_NAME,
                 set, Config.REDIS_AUTH);
         // 获取 Redis 客户端
         Jedis jedis = jedisSentinel.getResource();
         String setRes = jedis.set("key", "Hello, redis.");
         System.out.println(setRes);
         // 获取元素
         System.out.println(jedis.get("key"));
     }
 }
以上程序执行结果如下:
 OK
 Hello, redis.
```

小结

本文我们讲了 Sentinel 相关的命令操作,主要是用于查询相关主从节点和其他 Sentinel 信息的,还可以执行强制故障转移等,我们还讲了 2.8.4 提供的在线修改 Sentinel 参数的三个方法,方便我们更好的使用 Sentinel,最后用代码实现了通过 Sentinel 获取主节点并进行 Redis 服务器操作的实例,这样就讲完整个 Sentinel 的介绍和应用。