23 分析服务的特性: 我的服务应该开多少个进程、 多少个线程?

在平时工作中,你应该经常会遇到自己设计的服务即将上线,这就需要从整体评估各项指标,比如应该开多少个容器、需要多少 CPU 呢?另一方面,应该开多少个线程、多少个进程呢?——如果结合服务特性、目标并发量、目标吞吐量、用户可以承受的延迟等分析,又应该如何调整各种参数?

资源分配多了,CPU、内存等资源会产生资源闲置浪费。资源给少了,则服务不能正常工作,甚至雪崩。因此这里就产生了一个性价比问题——这一讲,就以"**我的服务应该开多少个进程、多少个线程**"为引,我们一起讨论如何更好地利用系统的资源。

计算密集型和 I/O 密集型


通常我们会遇到两种任务,一种是计算、一种是 I/O。

计算,就是利用 CPU 处理算数运算。比如深度神经网络(Deep Neural Networks),需要大量的计算来计算神经元的激活和传播。再比如,根据营销规则计算订单价格,虽然每一个订单只需要少量的计算,但是在并发高的时候,所有订单累计加起来就需要大量计算。如果一个应用的主要开销在计算上,我们称为**计算密集型**。

再看看 I/O 密集型, I/O 本质是对设备的读写。读取键盘的输入是 I/O,读取磁盘 (SSD)的数据是 I/O。通常 CPU 在设备 I/O 的过程中会去做其他的事情,当 I/O 完成,设备会给 CPU 一个中断,告诉 CPU 响应 I/O 的结果。比如说从硬盘读取数据完成了,那么硬盘给 CPU 一个中断。如果操作对 I/O 的依赖强,比如频繁的文件操作(写日志、读写数据库等),可以看作I/O 密集型。

你可能会有一个疑问,**读取硬盘数据到内存中这个过程,CPU 需不需要一个个字节处理**?

通常是不用的,因为在今天的计算机中有一个叫作 Direct Memory Access (DMA) 的模块,这个模块允许硬件设备直接通过 DMA 写内存,而不需要通过 CPU (占用 CPU 资源)。




很多情况下我们没法使用 DMA,比如说你想把一个数组拷贝到另一个数组内,执行的 memcpy 函数内部实现就是一个个 byte 拷贝,这种情况也是一种CPU 密集的操作。

可见,区分是计算密集型还是 I/O 密集型这件事比较复杂。按说查询数据库是一件 I/O 密集型的事情,但是如果存储设备足够好,比如用了最好的固态硬盘阵列, I/O 速度很快,反而瓶颈会在计算上(对缓存的搜索耗时成为主要部分)。因此,需要一些可衡量指标,来帮助我们确认应用的特性。

衡量 CPU 的工作情况的指标

我们先来看一下 CPU 关联的指标。如下图所示: CPU 有 2 种状态,忙碌和空闲。此外,CPU 的时间还有一种被偷走的情况。



忙碌就是 CPU 在执行有意义的程序,空闲就是 CPU 在执行让 CPU 空闲(空转)的指令。通常让 CPU 空转的指令能耗更低,因此让 CPU 闲置时,我们会使用特别的指令,最终效果和让 CPU 计算是一样的,都可以把 CPU 执行时间填满,只不过这类型指令能耗低一些而已。除了忙碌和空闲,CPU 的时间有可能被宿主偷走,比如一台宿主机器上有 10 个虚拟机,宿主可以偷走给任何一台虚拟机的时间。

如上图所示, CPU 忙碌有 3 种情况:

- 1. 执行用户空间程序;
- 2. 执行内核空间程序;
- 3. 执行中断程序。

CPU 空闲有 2 种情况。

- 1. CPU 无事可做,执行空闲指令(注意,不能让 CPU 停止工作,而是执行能耗更低的空 闲指令)。
- 2. CPU 因为需要等待 I/O 而空闲,比如在等待磁盘回传数据的中断,这种我们称为 I/O Wait。

下图是我们执行 top 指令看到目前机器状态的快照,接下来我们仔细研究一下这些指标的含义:

```
top - 20:43:08 up 2 days, 18:11, 1 user, load average: 0.18, 0.09, 0.09
Tasks: 485 total, 1 running, 484 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.4 us, 0.7 sy, 0.0 ni, 98.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 15986.4 total, 3452.3 free, 9007.4 used, 3526.8 buff/cache
MiB Swap: 1401.6 total, 1401.6 free, 0.0 used. 6578.9 avail Mem
```

@拉勾教育

如上图所示,你可以细看下 %CPU(s) 开头那一行(第 3 行):

- 1. us (user) , 即用户空间 CPU 使用占比。
- 2. sy (system) ,即内核空间 CPU 使用占比。
- 3. ni (nice) , nice 是 Unix 系操作系统控制进程优先级用的。-19 是最高优先级 , 20 是 最低优先级。这里代表了调整过优先级的进程的 CPU 使用占比。
- 4. id (idle) ,闲置的 CPU 占比。
- 5. wa(I/O Wait), I/O Wait 闲置的 CPU 占比。
- 6. hi (hardware interrupts) ,响应硬件中断 CPU 使用占比。

- 7. si(software interrrupts),响应软件中断 CPU 使用占比。
- 8. st (stolen) ,如果当前机器是虚拟机,这个指标代表了宿主偷走的 CPU 时间占比。对于一个宿主多个虚拟机的情况,宿主可以偷走任何一台虚拟机的 CPU 时间。

上面我们用 top 看的是一个平均情况,如果想看所有 CPU 的情况可以 top 之后,按一下 1键。结果如下图所示:

```
top - 21:01:12 up 2 days, 18:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.07, 0.08
Tasks: 489 total,
                 1 running, 488 sleeping, 0 stopped,
                                                         0 zombie
%Cpu0 :
         0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu1
         0.3 us, 0.3 sy, 0.0 ni, 99.3 id, 0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu2
         0.0 us,
                 1.3 sy, 0.0 ni, 98.7 id, 0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu3 :
         0.3 us,
                  4.2 sy,
                          0.0 ni, 95.5 id,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                            0.0 wa,
                                                                      0.0
%Cpu4 :
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
         0.0 us,
                  0.3 sy,
                          0.0 ni, 99.7 id,
                                            0.0 wa,
                                                                      0.0
%Cpu5 :
                  0.3 sy,
                                                     0.0 hi,
                          0.0 ni, 99.3 id,
                                            0.0 wa,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
         0.3 us,
%Cpu6 :
                 1.7 sy,
                          0.0 ni, 97.0 id,
         1.3 us,
                                            0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu7 :
                 1.0 sy, 0.0 ni, 98.7 id,
         0.3 us,
                                            0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
         0.0 us,
%Cpu8 :
                 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id,
                                            0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu9 :
                 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id,
                                                              0.0 si,
         0.0 us,
                                            0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                                       0.0
%Cpu10 :
                 0.3 sy, 0.0 ni, 99.7 id,
                                            0.0 wa,
         0.0 us,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si.
                                                                       0.0
%Cpu11 :
         0.3 us,
                  1.7 sy, 0.0 ni, 98.0 id,
                                                     0.0 hi,
                                            0.0 wa,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu12 :
         0.3 us,
                 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
         0.0 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 100.0 id, 0.0 wa,
%Cpu13 :
                                                     0.0 hi,
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
         1.0 us, 1.0 sy, 0.0 ni, 98.0 id, 0.0 wa,
                                                     0.0 hi,
%Cpu14 :
                                                              0.0 si,
                                                                      0.0
%Cpu15 : 0.3 us, 1.7 sy, 0.0 ni, 98.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si,
```

@拉勾教育

当然,对性能而言,CPU 数量也是一个重要因素。可以看到我这台虚拟机一共有 16 个核心。

负载指标

上面的指标非常多,在排查问题的时候,需要综合分析。其实还有一些更简单的指标,比如上图中 top 指令返回有一项叫作 load average ——平均负载。 负载可以理解成某个时刻正在排队执行的进程数除以 CPU 核数。平均负载需要多次采样求平均值。 如果这个值大于1,说明 CPU 相当忙碌。因此如果你想发现问题,可以先检查这个指标。


具体来说,如果平均负载很高,CPU 的 I/O Wait 也很高, 那么就说明 CPU 因为需要大量 等待 I/O 无法处理完成工作。产生这个现象的原因可能是: 线上服务器打日志太频繁,读写数据库、网络太频繁。你可以考虑进行批量读写优化。

到这里,你可能会有一个疑问:为什么批量更快呢?我们知道一次写入 1M 的数据,就比写一百万次一个 byte 快。因为前者可以充分利用 CPU 的缓存、复用发起写操作程序的连接和缓冲区等。

如果想看更多 load average, 你可以看 /proc/loadavg 文件。

通信量 (Traffic)

如果怀疑瓶颈发生在网络层面,或者想知道当前网络状况。可以查看 /proc/net/dev ,下图是在我的虚拟机上的查询结果:



@拉勾教育

我们来一起看一下上图中的指标。表头分成了3段:

• Interface (网络接口) , 可以理解成网卡

• Receive: 接收的数据

• Transmit: 发送的数据

然后再来看具体的一些参数:

- byte 是字节数
- package 是封包数
- erros 是错误数
- drop 是主动丢弃的封包,比如说时间窗口超时了
- fifo: FIFO 缓冲区错误 (如果想了解更多可以关注我即将推出的《计算机网络》专栏)
- frame: 底层网络发生了帧错误, 代表数据出错了

如果你怀疑自己系统的网络有故障,可以查一下通信量部分的参数,相信会有一定的收获。

衡量磁盘工作情况

有时候 I/O 太频繁导致磁盘负载成为瓶颈,这个时候可以用 iotop 指令看一下磁盘的情况,如图所示:

Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 1234.18 K/s
Current DISK READ: 0.00 B/s | Current DISK WRITE: 0.00 B/s

Carrent Distriction	0,00 5,5		J	. 0.00 5, 5
TID PRIO USER	DISK READ	DISK WRITE	SWAPIN	IO > COMMAND
92328 be/4 ramroll	0.00 B/s	1234.18 K/s	0.00 %	0.00 % sh write.sh
1 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % init a~oprompt
2 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [kthreadd]
3 be/0 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [rcu_gp]
4 be/0 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [rcu_par_gp]
6 be/0 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [kwork~blockd]
9 be/0 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [mm_percpu_wq]
10 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [ksoftirqd/0]
11 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [rcu_sched]
12 rt/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [migration/0]
13 rt/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [idle_~ject/0]
14 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [cpuhp/0]
15 be/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [cpuhp/1]
16 rt/4 root	0.00 B/s	0.00 B/s	0.00 %	0.00 % [idle_~ject/1]

@拉勾教育

上图中是磁盘当前的读写速度以及排行较靠前的进程情况。

另外, 如果磁盘空间不足, 可以用 df 指令:

```
ramroll@u1:~$ df
Filesystem
               1K-blocks
                              Used Available Use% Mounted on
                 8156608
udev
                                     8156608
                                               0% /dev
                                 0
tmpfs
                 1637016
                              1960
                                     1635056
                                               1% /run
/dev/sda5
                30313412 16153032
                                    12597500 57% /
                 8185060
                            231224
                                     7953836
                                               3% /dev/shm
tmpfs
tmpfs
                                        5116
                                               1% /run/lock
                    5120
                                 4
tmpfs
                 8185060
                                     8185060
                                               0% /sys/fs/cgroup
                                 0
/dev/loop0
                   56704
                             56704
                                           0 100% /snap/core18/1885
/dev/loop1
                   56704
                             56704
                                           0 100% /snap/core18/1932
/dev/loop2
                  166784
                            166784
                                           0 100% /snap/gnome-3-28-1804/145
/dev/loop3
                  223232
                            223232
                                           0 100% /snap/gnome-3-34-1804/60
                   44288
                             44288
/dev/loop4
                                           0 100% /snap/snap-store/415
                             63616
/dev/loop5
                   63616
                                           0 100% /snap/gtk-common-themes/150
```

@拉勾教育

其实 df 是按照挂载的文件系统计算空间。图中每一个条目都是一个文件系统。有的文件系统直接挂在了一个磁盘上,比如图中的 /dev/sda5 挂在了 / 上,因此这样可以看到各个磁盘的使用情况。

如果想知道更细粒度的磁盘 I/O 情况,可以查看 /proc/diskstats 文件。 这里有 20 多个指标我就不细讲了,如果你将来怀疑自己系统的 I/O 有问题,可以查看这个文件,并阅读相关手册。

监控平台

Linux 中有很多指令可以查看服务器当前的状态,有 CPU、I/O、通信、Nginx 等维度。如

果去记忆每个指令自己搭建监控平台,会非常复杂。这里你可以用市面上别人写好的开源系统帮助你收集这些资料。 比如 Taobao System Activity Report (tsar) 就是一款非常好用的工具。它集成了大量诸如上面我们使用的工具,并且帮助你定时收集服务器情况,还能记录成日志。你可以用 logstash 等工具,及时将日志收集到监控、分析服务中,比如用 ELK 技术栈。

决定进程/线程数量

最后我们讲讲如何决定线程、进程数量。 上面观察指标是我们必须做的一件事情,通过观察上面的指标,可以对我们开发的应用有一个基本的认识。

下面请你思考一个问题: **如果线程或进程数量 = CPU 核数,是不是一个好的选择**?

有的应用不提供线程,比如 PHP 和 Node.is。

Node.js 内部有一个事件循环模型,这个模型可以理解成协程(Coroutine),相当于大量的协程复用一个进程,可以达到比线程池更高的效率(减少了线程切换)。PHP模型相对则差得多。Java 是一个多线程的模型,线程和内核线程对应比 1: 1; Go 有轻量级线程,多个轻量级线程复用一个内核级线程。

以 Node.js 为例,如果现在是 8 个核心,那么开 8 个 Node 进程,是不是就是最有效利用 CPU 的方案呢? 乍一看——8 个核、8 个进程,每个进程都可以使用 1 个核,CPU 利用率 很高——其实不然。 你不要忘记,CPU 中会有一部分闲置时间是 I/O Wait,这个时候 CPU 什么也不做,主要时间用于等待 I/O。

假设我们应用执行的期间只用 50% CPU 的执行时间,其他 50% 是 I/O Wait。那么 1 个 CPU 同时就可以执行两个进程/线程。

我们考虑一个更一般的模型,如果你的应用平均 I/O 时间占比是 P,假设现在内存中有 n 个 这样的线程,那么 CPU 的利用率是多少呢?

假设我们观察到一个应用 (进程), I/O 时间占比是 P, 那么可以认为这个进程等待 I/O 的概率是 P。那么如果有 n 个这样的线程, n 个线程都在等待 I/O 的概率是Pn。而满负荷下, CPU 的利用率就是 CPU 不能空转——也就是不能所有进程都在等待 I/O。因此 CPU 利用率 = 1 -Pn。

理论上,如果 P = 50%,两个这样的进程可以达到满负荷。但是从实际出发,何时运行线程是一个分时的调度行为,实际的 CPU 利用率还要看开了多少个这样的线程,如果是 2 个,那么还是会有一部分闲置资源。

因此在实际工作中,开的线程、进程数往往是超过 CPU 核数的。你可能会问,具体是多少

最好呢?——这里没有具体的算法,要以实际情况为准。比如:你先以 CPU 核数 3 倍的线程数开始,然后进行模拟真实线上压力的测试,分析压测的结果。

- 如果发现整个过程中,瓶颈在 CPU,比如 load average 很高,那么可以考虑优化 I/O Wait,让 CPU 有更多时间计算。
- 当然,如果 I/O Wait 优化不动了,算法都最优了,就是磁盘读写速度很高达到瓶颈,可以考虑延迟写、延迟读等等技术,或者优化减少读写。
- 如果发现 idle 很高, CPU 大面积闲置, 就可以考虑增加线程。

总结

那么通过这节课的学习,你现在可以尝试来回答本节关联的面试题目:我的服务应该开多少个进程、多少个线程?

【解析】计算密集型一般接近核数,如果负载很高,建议留一个内核专门给操作系统。I/O 密集型一般都会开大于核数的线程和进程。 但是无论哪种模型,都需要实地压测,以压测结果分析为准;另一方面,还需要做好监控,观察服务在不同并发场景的情况,避免资源耗尽。

然后具体语言的特性也要考虑,Node.js 每个进程内部实现了大量类似协程的执行单元,因此 Node.js 即便在 I/O 密集型场景下也可以考虑长期使用核数 -1 的进程模型。而 Java 是多线程模型,线程池通常要大于核数才能充分利用 CPU 资源。

所以核心就一句, 眼见为实, 上线前要进行压力测试。