# HELHA.net — Phase 2 : dossier de remise

Projet repris : *Bruno Alexis & Chen Kevin* (phase 1, 2BIA2).
Remise : 11 novembre 2026.

## 1. Évaluation de la facilité de transition : 6 / 10

| Critère | Note | Justification |
|---|---|---|
| **Commentaires utiles** | 1,5 / 2,5 | Le code est découpé en sections bien visibles (`MOT DE PASSE`, `OUTILS RÉSEAU`…) et le format de `DB.txt` est expliqué en tête. Par contre, peu de commentaires expliquent les calculs réseau, ce qui serait le plus utile pour reprendre le projet. Le cas des masques /31 et /32 n'est jamais mentionné. |
| **Noms des variables et classes** | 2 / 2,5 | Les noms sont clairs et en français (`calculer_reseau_classfull`, `verifier_format_ip`). On trouve quelques mélanges français/anglais (`is_ip_privee`, `must_change`) et des noms peu parlants (`logoMenu2`, `lbl_c`, `lbl_m`). |
| **Structure du projet** | 1,5 / 2,5 | La séparation entre la logique (`application.py`) et l'interface (`interface.py`) est nette. Mais `ip_vers_entier` est écrite deux fois, le calcul du masque de classe est dupliqué, et l'interface tient dans une seule classe de 580 lignes. Le dossier `__pycache__` est livré avec le projet. |
| **Package et mode d'emploi** | 1 / 2,5 | Il n'y a ni README ni `requirements.txt`, alors que la bibliothèque `bcrypt` est nécessaire. Le fichier à lancer (`interface.py`) n'est indiqué nulle part. `AnalyseReseaux.pdf` est une page d'analyse, pas un mode d'emploi. Surtout, **`DB.txt` contient déjà un compte admin (« kevin ») dont on ne connaît pas le mot de passe** : sans vider ce fichier à la main, il est impossible de se connecter. |

## 2. Bugs, fonctionnements inadaptés et corrections

Les points B1 à B6 ont été validés par le client. Les autres ont été trouvés en relisant le code et l'énoncé. Tous sont corrigés par de petites modifications, sans toucher à la structure (mêmes fichiers, mêmes fonctions ; seul B15 découpe un écran en trois, dans la même classe).

| ID | Constat | Correction |
|---|---|---|
| **B1** | Comparaison de deux IP : un seul masque pour les deux machines (cas T19 et T20 impossibles à tester). | Un masque par machine. Chaque machine applique **son** masque aux deux adresses, et on affiche les deux points de vue ainsi que le réseau de classe. |
| **B2** | `+1.2.3.4` et `1. 2.3.4` étaient acceptées comme valides. | On n'accepte que des chiffres, au maximum 3 par octet, avec des valeurs de 0 à 255. |
| **B3** | Masque /31 : premier hôte après le dernier, plage inversée. | /31 et /32 affichent « Aucune » et 0 hôte. |
| **B4** | Masque /32 : même problème de plage inversée. | Même correction que B3. |
| **B5** | `127.0.0.1` et `225.1.4.3` étaient affichées comme « Adresse Publique ». | Trois types : Privée, Publique, Usage particulier. Le multicast et la classe E sont maintenant reconnus comme usage particulier. |

| ID | Constat | Correction |
|---|---|---|
| **B6** | `192.168.1.0` affichait « Réservée : Non », ce qui est ambigu. | Nouvelle ligne « Avec le masque de classe : Adresse réseau / broadcast / hôte ». |
| **B7** | Réseau classful : `127.x.x.x` était classée « D/E ». | La classe vient de la même fonction que l'analyse IP, donc 127 est bien en classe A. |
| **B8** | `0.x.x.x` était classée en classe E. | Classée en classe A (réseau courant, usage particulier). |
| **B9** | Réseau classful : un masque plus court que le masque de classe, ou une IP de classe D/E, donnait des résultats faux. | Message d'erreur clair. |
| **B10** | Un admin qui se retirait lui-même le rôle admin gardait le menu admin jusqu'à sa déconnexion. | Le compte est relu en base avant chaque action : un changement de rôle, une désactivation ou un changement de mot de passe imposé s'appliquent tout de suite, et l'action en cours est annulée. Les fonctions de gestion des comptes vérifient aussi elles-mêmes que l'auteur est un administrateur actif : un admin rétrogradé dont la page « Utilisateurs » est restée ouverte ne peut plus créer de compte ni réinitialiser un mot de passe. |
| **B11** | La fonction `reinitialiser_mdp` existait mais aucun bouton ne l'appelait. | Bouton « Réinitialiser MDP » dans la gestion des utilisateurs. |
| **B12** | Le mot de passe de l'admin initial n'avait aucune règle (1 caractère suffisait). Les autres mots de passe : 6 caractères. | Règle commune : 8 caractères minimum, sans espace, avec majuscule, minuscule, chiffre et caractère spécial. |
| **B13** | Un `;` dans un nom d'utilisateur corrompait `DB.txt`, et une coupure pendant l'écriture pouvait vider le fichier. | Disparaît avec SQLite (requêtes paramétrées, transactions). |
| **B14** | Un nom tapé avec des espaces au début ou à la fin faisait échouer la connexion. | Les espaces autour sont supprimés. |
| **B15** | Les fonctionnalités 2, 3 et 4 étaient regroupées dans un seul écran « Analyse IP », alors que l'énoncé demande un menu de 6 fonctionnalités. Chaque analyse était aussi enregistrée dans les 3 tables, même quand on voulait seulement vérifier le format. | Trois entrées dans le menu : « Format IP » (F2), « Classe IP » (F3) et « Masque de classe » (F4). Chaque écran n'enregistre que dans sa propre table et réutilise les calculs existants. |
| **B16** | Le mot de passe temporaire affiché à la création d'un compte ou à la réinitialisation ne pouvait être ni sélectionné ni copié : il fallait le recopier à la main. | Le mot de passe s'affiche dans un champ en lecture seule, déjà sélectionné, avec un bouton « Copier ». |

**Risque restant, accepté et documenté** : si `helhanet.db` est supprimé, l'application repasse en mode « premier lancement » et propose de créer un nouvel admin. Pour s'en protéger, il faut sauvegarder le fichier et limiter les droits Windows sur le dossier.

**Constats examinés mais non retenus** :

- *Deux utilisateurs peuvent avoir le même mot de passe.* C'est normal et sans danger : chaque hash bcrypt a son propre sel, donc deux mots de passe identiques donnent deux hash différents. L'interdire créerait une faille, car le message « mot de passe déjà utilisé » révélerait qu'un autre compte utilise ce mot de passe.

- *Pas de « super admin » : deux administrateurs peuvent se retirer le rôle l'un à l'autre.* L'énoncé ne prévoit que les rôles admin et utilisateur, et l'application refuse déjà de retirer le dernier administrateur actif. Limite connue : chaque administrateur a tous les droits, donc un administrateur seul pourrait créer un second compte admin et confirmer lui-même le bouton de sécurité. Un rôle « super admin » pourra être proposé au client dans une version suivante.

## 3. Propositions ergonomiques (acceptées et implémentées)

- **E1 — Affichage adaptable** : la fenêtre s'ouvre en plein écran et peut être redimensionnée. Tous les tableaux ont une barre de défilement.
- **E2 — Saisie guidée** : un exemple est affiché à côté de chaque champ. Les messages d'erreur sont précis (« Masque invalide (ex. 255.255.255.0 ou /24) »). La touche Entrée valide depuis n'importe quel champ. Les masques s'écrivent au choix `255.255.255.0`, `/24` ou `24`.
- **E3 — Navigation et résultats lisibles** : la rubrique ouverte reste en surbrillance dans le menu. La comparaison s'affiche en deux colonnes, « Machine 1 » et « Machine 2 ». Le pied du menu affiche le nom et le numéro d'employé de la personne connectée.

## 4. Nouvelle fonctionnalité : découpe en sous-réseaux

Menu **Découpe en sous-réseaux**. On saisit un réseau, un masque (s'il est vide, on prend le masque de classe) et le nombre de sous-réseaux voulu N.

1. On emprunte *n* bits à la partie hôte, avec le plus petit *n* tel que $2^n \geq N$.
2. Le nouveau masque vaut /(masque + n). On refuse si on dépasse /30, car il resterait moins de 2 hôtes par sous-réseau.
3. Pour chacun des N sous-réseaux, on affiche l'adresse réseau, le premier hôte, le dernier hôte et le broadcast.

Tous les calculs se font à la main (opérations sur les bits), **sans bibliothèque IP**, comme l'exige l'énoncé. La découpe et ses sous-réseaux sont enregistrés en base (tables `decoupe` et `sous_reseau`).

## 5. Traçabilité par numéro d'employé

**Proposition** :

- Chaque compte reçoit un numéro d'employé unique, qui sert de clé primaire à la table `utilisateur`.
- Toute ligne ajoutée dans la base porte `cree_par`, le numéro d'employé de la personne connectée, ainsi que la date.
- Toute modification d'un compte (rôle, activation, mot de passe) porte `modifie_par` et `modifie_le`.
- Pour F5 et F6, on garde aussi le **dernier employé ayant modifié l'enregistrement**. Ces enregistrements peuvent être rechargés depuis l'historique affiché sous le formulaire, puis modifiés.
- Ces colonnes sont des clés étrangères vers `utilisateur(numero_employe)`, donc un numéro inexistant est refusé par la base.


## 6. Bouton de sécurité (vol de la base)

Il se trouve dans **Utilisateurs**, bouton rouge « Sécurité : forcer le changement de TOUS les mots de passe ».

- **1er admin** : il clique et la demande est enregistrée dans la table `demande_reinit_mdp`.
- **2e admin, obligatoirement différent, dans les 15 minutes** : il confirme. Tous les comptes passent alors en `must_change = 1`.
- **Différence avec un blocage** : `actif` ne change pas. L'utilisateur peut toujours se connecter, mais il arrive uniquement sur l'écran « Nouveau mot de passe » et n'a accès à rien d'autre tant qu'il n'a pas changé. Un compte déjà désactivé reste désactivé.
- Le nouveau mot de passe doit être **différent de l'ancien**, sinon l'action ne servirait à rien.
- La base vérifie elle-même que le confirmateur n'est pas le demandeur (`CHECK (confirme_par <> demande_par)`). L'application exige aussi au moins 2 admins actifs.

**Limite** : quelqu'un qui aurait volé la base et cassé un hash pourrait se connecter avant le vrai utilisateur et choisir le nouveau mot de passe à sa place. Si le client le souhaite, on peut renforcer le bouton : il remplacerait aussi tous les mots de passe par des mots de passe temporaires, que les admins transmettraient eux-mêmes aux utilisateurs.

## 7. Schéma relationnel de la base (SQLite 3, fichier `helhanet.db`)




PK : clé primaire (soulignée) · FK : clé étrangère (en italique) · flèche : « fait référence à » · les FK sans flèche verticale visent utilisateur(numero_employe)

Notation : PK = clé primaire, FK = clé étrangère, toutes vers `utilisateur(numero_employe)` sauf indication contraire.

- **utilisateur** (numero_employe, nom UNIQUE, hash, role, must_change, actif, cree_par FK, cree_le, modifie_par FK, modifie_le)
- **demande_reinit_mdp** (id, demande_par FK, demande_le, confirme_par FK, confirme_le)
- **tableau_cidr** — F1 (id, cree_par FK, cree_le)
- **ligne_tableau_cidr** — F1, résultat stocké (id_tableau FK → tableau_cidr, prefixe, masque_binaire, masque_decimal)
- **verification_ip** — F2 (id, ip_saisie, cree_par FK, cree_le)
- **classe_ip** — F3 (id, ip, cree_par FK, cree_le)
- **masque_classe** — F4 (id, ip, cree_par FK, cree_le)
- **reseau_classfull** — F5 (id, ip, masque, cree_par FK, cree_le, modifie_par FK, modifie_le)
- **comparaison_ip** — F6 (id, ip1, masque1, ip2, masque2, cree_par FK, cree_le, modifie_par FK, modifie_le)
- **decoupe** (id, ip, masque, nb_sr_demandes, nouveau_masque, cree_par FK, cree_le)
- **sous_reseau** (id_decoupe FK → decoupe, numero, adresse_reseau, premiere_hote, derniere_hote, broadcast)

Conformément aux consignes : F1 stocke son résultat ; F2 à F6 ne stockent que les saisies, car les résultats se recalculent ; seuls F5 et F6 ont un « dernier modificateur ».

## 8. Mode d'emploi

```
pip install -r requirements.txt
python interface.py
```

Le mode d'emploi complet se trouve aussi dans `projet/README.md`.

1. **Premier lancement** : aucune base n'est livrée. L'application crée `helhanet.db` et demande de créer le compte administrateur (nom, numéro d'employé, mot de passe fort).
2. **Créer les comptes** : menu **Utilisateurs**, puis **+ Créer**. Un mot de passe temporaire s'affiche une seule fois ; l'utilisateur le changera à sa première connexion.
3. **Utiliser les outils** : Tableau CIDR (F1), Format IP (F2), Classe IP (F3), Masque de classe (F4), Réseau / Sous-réseau (F5), Même réseau ? (F6), Découpe en sous-réseaux.
4. **Lancer les tests automatiques** (21 tests : cas T01 à T20 de la fiche, bugs, droits des administrateurs, découpe, base) avec la commande ci-dessous.

```
python -m unittest test_application -v
```