第二章: 简单变量

生命科学学院

## 简单变量

- · 基本上,简单变量就是一个数据单元,这个单元可以 是数字或字符串。
- 一、整型
- 1、整型
- PERL 最常用的简单变量, 由于其与其它语言基本相同, 不再赘述。

```
• 例:

$x = 12345;

if (1217 + 116 == 1333)

{

# statement block goes here

}
```



# 简单变量

▶ PERL 实际上把整数存在你的计算机中的浮点寄存器中,所以实际上被当作浮点数看待。在多数计算机中,浮点寄存器可以存贮约16 位数字, 长于此的被丢弃。整数实为浮点数的特例。





#### 8进制和16进制数

- ▶ 8 进制以0 打头, 16 进制以0x 打头。
- ▶ 例: \$var1 = 047; (等于十进制的39) \$var2 = 0x1f; (等于十进制的31)

## 浮点数

▶ 如 11.4 、 -0.3 、 .3 、 3. 、 54.1e+02 、 5.41e03 浮点寄存器通常不能精确地存贮浮点数,从 而产生误差,在运算和比较中要特别注意。指数的范围通常为-30<sup>9</sup> 到+30<sup>8</sup>。



#### 浮点数

- #! /usr/local/bin/perl
- $\blacktriangleright$  \$value = 9.01e+21 + 0.01 9.01e+21;
- print ("first value is", \$value, "\n");
- $\Rightarrow$  \$value = 9.01e+21 9.01e+21 + 0.01;
- print ("second value is", \$value, "\n");
- \$ program3\_3
- ▶ first value is 0
- ▶ second value is 0.01



## 字符串

- ·惯用C的程序员要注意,在PERL中,字符串的末尾并不含有隐含的NULL字符,NULL字符可以出现在串的任何位置。
- 双引号内的字符串中支持简单变量替换, 例如:
- number = 11;
- \$text = "This text contains the number \$number.";
- 则\$text 的内容为: "This text contains the numbe r 11."



- ▶ \a Bell (beep)
- ▶ \b Backspace
- ▶ \cn The Ctrl+n character
- ▶ \e Escape
- ▶ \E Ends the effect of \L, \U or \Q
- ▶ \f Form feed
- ▶ \1 Forces the next letter into lowercase
- ▶ \L All following letters are lowercase





- ▶ \n Newline
- ▶ \r Carriage return
- ▶ \Q Do not look for special
- pattern charact e r s
- ▶ \t Tab
- ▶ \u Force next l e t t e r i n t o
- uppercase
- ▶ \U A 1 1 fol 1 owing letters are
- uppercase
- ▶ \v Vertical tab

- ▶ 要在字符串中包含双引号或反斜线,则在其前加一个 反斜线,
- ▶ 反斜线还可以取消变量替换,如: \$res = "A quote \" and A backslash \\"; \$result = 14; print ("The value of \\$result is \$result.\n") 的结果为:

The value of \$result is 14.

▶ 可用\nnn(8 进制) 或\xnn(16 进制)来表示ASCII 字 符, 如:

```
result = "\377"; # this is the character 255, or EOF
```

 $result = " \setminus xff"$ ; #this is also 255



## 单引号字符串

单引号字符串与双引号字符串有两个区别,一是没有变量替换功能,二是反斜线不支持转义字符,而只在包含单引号和反斜线时起作用。单引号另一个特性是可以跨多行,如:

```
$text = 'This is two
lines of text';
与下句等效:
$text = "This is two\nlines of text\n";
```

## 字符串和数值的互相转换

若字符串中含有非数字的字符,则从左起至第一个非数字的字符,

#### 如:

```
$result = "hello" * 5 ; # $result = 0
$result = "12a34"+1; # $result = 13
```



# 变量初始值

▶ 在PERL 中, 所有的简单变量都有缺省初始值: "", 即空字符。但是建议给所有变量赋初值, 否则当程序 变得大而复杂后, 很容易出现不可预料且很难调试的错误。