实验:WAN 技术

HCIE 综合实验 - WAN 技术

臧家林制作



WAN 技术 1: PPP MP WAN 技术 2: PPPoE

=======

WAN 技术 1: PPP MP



基础配置

R1:

undo ter mo

```
sys
sysname R1
int s0/0/0
ip add 192.168.12.1 24
q
R2:
undo ter mo
sys
sysname R2
int s0/0/0
ip add 192.168.12.2 24
q
华为设备上的串行接口默认运行 PPP 协议
在串行接口上启用 HDLC 协议
interface Serial0/0/0
 link-protocol ppp
 ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
R1:
int s0/0/0
link-protocol hdlc
R2:
int s0/0/0
link-protocol hdlc
```

配置完成后,查看串行接口的状态 display interface s0/0/0

[R2]dis int s0/0/0

Serial0/0/0 current state : UP Line protocol current state : UP

Last line protocol up time : 2019-12-14 20:17:45 UTC-08:00

Description:

Route Port, The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)

Internet Address is 192.168.12.2/24

Link layer protocol is nonstandard HDLC

Last physical up time : 2019-12-14 20:17:45 UTC-08:00

HDLC 接口地址借用

R1: int s0/0/0 undo ip add int loo0 ip add 192.168.12.1 32 q

int s0/0/0 ip address unnumbered interface loo0 q ip route-static 192.168.12.0 24 s0/0/0

借用的环回口地址要求是32位的,要有一条静态路由

R2:测试 ping 192.168.12.1 也是可以通的

GigabitEthernet0/0/3	unassigned	down	down
LoopBack0	192.168.12.1/32	up	up(s)
Mp-group0/0/0	unassigned	down	down
NULL0	unassigned	up	up(s)
Serial0/0/0	192.168.12.1/32	up	up
Serial0/0/1	unassigned	down	down

=======

修改串行接口的封装类型为 PPP

在 R1 和 R2 以及 R2 间修改串行接口使用 PPP 封装。链路两端必须配置相同的封装类型,否则接口状态会出现"Down"的情况。

R1:

int s0/0/0

link-protocol ppp

R2:

int s0/0/0

link-protocol ppp

int s0/0/1

link-protocol ppp

修改之后,测试连通性,检查路由表项的变化 PPP 配置完成后,路由器之间会建立数据链路层的连接。本 地路由器会向远端路由器发送一条主机路由,路由信息中包含 本地接口的 IP 地址,掩码为 32 位。

Destination/Mask	Proto	Pre	Cost	Flags	NextHop
127.0.0.0/8	Direct	0	0	D	127.0.0.1
127.0.0.1/32	Direct	0	0	D	127.0.0.1
192.168.12.0/24	Direct	0	0	D	192.168.12.1
192.168.12.1/32			0	D	127.0.0.1
192.168.12.2/32	Direct	0	0	D	192.168.12.2

========

PPP 认证

PAP 认证

PAP: Password Authentication Protocol, 口令认证协议

配置 PAP 认证功能,并将 R1 配置为 PAP 认证方。

R1:

local-user huawei password cipher huawei local-user huawei service-type ppp

int s0/0/0 ppp authentication-mode pap q

将 R2 配置为 PAP 被认证方

R2:

int s0/0/0

ppp pap local-user huawei password cipher huawei

验证

debugging ppp pap packet terminal debugging

display debugging

```
接口开关一下,才会有显示
int s0/0/0
shutdown
undo shutdown
```

PAP 通过 debugging 可以看到,是发两个报文,明文发送用户名与密码

```
Dec 14 2019 20:28:34.110.1-08:00 R1 PPP/7/debug2:

PPP Packet:

Serial0/0/0 Input PAP(c023) Pkt, Len 22

State ServerListen, code Request(01), id 1, len 18

Host Len: 6 Name:huawei

Pwd Len: 6 Pwd:huawei

Dec 14 2019 20:28:34.110.2-08:00 R1 PPP/7/debug2:

PPP Packet:

Serial0/0/0 Output PAP(c023) Pkt, Len 52

State WaitAAA, code Ack(02), id 1, len 48

Msg Len: 43 Msg:Welcome to use Quidway ROUTER, Huawei Tech.
```

CHAP 认证

R2:

```
在R1和R2间的PPP链路启用CHAP认证功能将R1配置为CHAP的认证方。R1: int s0/0/0 ppp authentication-mode chap q 将R2配置为CHAP的被认证方。
```

int s0/0/0 ppp chap user huawei ppp chap password cipher huawei

CHAP 是发 3 个报文,密文发送密码

```
Dec 14 2019 20:32:26.970.1-08:00 R1 PPP/7/debug2:
 PPP Packet:
     Serial0/0/0 Output CHAP(c223) Pkt, Len 25
     State Initial, code Challenge(01), id 1, len 21
     Value Size: 16 Value: 90 b4 51 b2 f4 d0 e3 7 90 e7 9c a4 25
     Name:
Dec 14 2019 20:32:27.0.1-08:00 R1 PPP/7/debug2:
  PPP Packet:
     Serial0/0/0 Input CHAP(c223) Pkt, Len 31
     State SendChallenge, code Response(02), id 1, len 27
     Value Size: 16 Value: 56 fc 39 fe e4 9e e6 d8 b1 1a 6a 26 17
     Name: huawei
Dec 14 2019 20:32:27.0.2-08:00 R1 PPP/7/debug2:
 PPP Packet:
     Serial0/0/0 Output CHAP(c223) Pkt, Len 20
     State ServerSuccess, code SUCCESS(03), id 1, len 16
     Message: Welcome to .
```

配置 MP

为了增加接口带宽,将 R2 与 R3 的所有互连 PPP 接口采用 M P-Group 进行 MP 绑定;R2 与 R3 之间 PAP 认证,R2 为认证端,R3 为被认证端,且用户名为 huawei,密码为 huawei。将链路绑定到 Mp-group 接口只有一种方式,就是在接口下直接指定相应的 Mp-group 接口。

R2: aaa local-user huawei password cipher huawei local-user huawei service-type ppp

int Mp-group 0/0/0 ip add 192.168.23.2 24

int s0/0/1
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap
ppp mp Mp-group 0/0/0
int s0/0/2
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap
ppp mp Mp-group 0/0/0

R3:

int Mp-group 0/0/0 ip add 192.168.23.3 24

int s0/0/1
link-protocol ppp
ppp pap local-user huawei password cipher huawei
ppp mp Mp-group 0/0/0
int s0/0/2
link-protocol ppp
ppp pap local-user huawei password cipher huawei
ppp mp Mp-group 0/0/0

配置 MP 之后,需要重启绑定的子通道 ,如果不重启可以看到接口是 down down 不可以 ping 通

GigabitEthernet0/0/3	unassigned	down	down
Mp-group0/0/0	192.168.23.3/24	down	down
NULL0	unassigned	up	up(s)
Serial0/0/0	unassigned	down	down

重启 RouterA 上的 MP 成员接口 int s0/0/1 restart

R2:

int s0/0/1 shutdown undo shutdown int s0/0/2 shutdown undo shutdown

R3: int s0/0/1 shutdown undo shutdown int s0/0/2 shutdown undo shutdown

重启之后,接口为 UP UP ,就可以 ping 通了

GigabitEthernet0/0/2	unassigned	down	down
GigabitEthernet0/0/3	unassigned	down	down
Mp-group0/0/0	192.168.23.3/24	up	up
NULL0	unassigned	ир	up(s
Serial0/0/0	unassigned	down	down

dis ppp mp int Mp-group 0/0/0 查看 MP g0/0/0 状态

```
Mp-group is Mp-group0/0/0

=======Sublinks status begin====

Serial0/0/1 physical UP,protocol UP

Serial0/0/2 physical UP,protocol UP

========Sublinks status end======

Bundle Multilink, 2 member, slot 0, Master link is Mp-group0/0/0

0 lost fragments, 5 reordered, 0 unassigned, 0 interleaved,
```

Ip-Trunk 协议

R2: int lp-Trunk 1 ip add 192.168.32.2 24

int s0/0/1 link-protocol hdlc ip-trunk 1

int s0/0/2 link-protocol hdlc ip-trunk 1

R3:

```
int Ip-Trunk 1
ip add 192.168.32.3 24
int s0/0/1
link-protocol hdlc
ip-trunk 1
int s0/0/2
link-protocol hdlc
ip-trunk 1
验证 dis int Ip-Trunk 1
PortName
Status Weight
Serial0/0/1
UP
                        1
Serial0/0/2
                        1
R2: ping 192.168.32.3 也是可以通的
========
```

WAN 技术 2: PPPoE


PPPoE 是 ppp over EthnerII 的技术,将 PPP 报文封装进以太

网中进行传输,因为 ISP 即需要一台设备连接多个客户终端 (以太网和交换机最合适),又需要对用户进行控制,如计费、 认证等(PPP 协议最适合),所以因为有需求所以产生技术, 这就是 pppoe 产生的价值所在,市场决定需,需求求决定技 术。

PPPoE 是一种 C/S 构架,分为服务端和客户端。典型应用就是 xDSL 技术,代表有 ADSL 技术,就是拨号上网技术,使用 modem 进行的拨号上网技术。

PPPoE 分为3个阶段

- 1.Discovery 阶段,是进行 pppoe 的发现和响应阶段。
- 2.Session 阶段,是进行 ppp 链路建立的阶段
- 3.Terminate 阶段,会话结束



PPPoE 服务器端 R1 的配置

配置思路:

1、Virtual-Template 虚拟模板接口的配置: 为了让同为 L2 层协议的以太网承载 ppp,那么就需要配置 vt 虚拟模板(Virtual-Template),VT模板就是为了让一条链路上可以封装多种同层协议的虚拟接口。因为现在的以太网物理接口已经默认封装了以太网协议,无法再封装其他的 wan 协议了,所以才需要 vt 来模拟一个(WAN)ppp 接口,然后封装其他协议如 ppp,最后在把 vt 绑定到物理接口,实现 ppp和以太网协议的嵌套。需要在 VT 虚拟接口中,来配置 ppp 协议,要在 vt 接口中配置 ppp 的认证、加密方式、ipcp 协商等2、配置 ppp 的其他选项,如为 pppoe 客户端分配的 ip 地址、dns、网关以及用于 ppp 认证的用户名和密码3、配置好以上两步后,最后就需要把 vt 虚拟接口和连接 ppp oe 客户端的物理以太网接口绑定,完成 pppoe 协议的封装。

配置 VT 及 ppp 的各种参数

R1: undo ter mo sy sys R1

========

首先配置用于给客户端分配 ip 地址的地址池"POOL_1"给客户端分配的网关给客户端分配的 ip 地址的范围进入 aaa 本地用户数据库定义用于 ppp 认证的用户名"huawei"和密码定义用户"huawei"的用途是做 ppp 认证的

ip pool POOL_1 network 192.168.12.0 mask 255.255.255.0 gateway-list 192.168.12.1 aaa

local-user huawei password cipher huawei local-user huawei service-type ppp

========

创建 VT

创建 vt 接口编号随意,这里是 1 设置本端 vt 接口的 ip 地址为 192.168.12.1 为远程 pppoe 客户端分配 ip 池"POOL_1"中的 ip 地址 定义 ppp 采用 pap 方式认证

inter Virtual-Template 1 ip address 192.168.12.1 24 remote address pool POOL_1 ppp authentication-mode pap

将物理接口与 VT 虚拟接口进行绑定,实现 pppoe 协议的封装

int g0/0/0 pppoe-server bind Virtual-Template 1

ip route-static 0.0.0.0 0 Virtual-Template 1

PC ping 测试的时候,要有回去的路由

=======

PPPoE 客户端的配置 R2

配置思路:

1、DCC(拨号控制中心)虚拟拨号接口(dialer)的配置, 就是专门用来控制拨号的接口,在这个接口下配置封装协议、 ppp 认证、ip 地址自动获得、dialer 接口拨号使用的用户名、pppoe 连接建立的等待时间、dialer 所属的组、指定 dialer 接口的编号(这个编号是用来和物理接口绑定时候用到的编号)、nat 地址转换等等的配置,都在是该拨号接口下完成的。

- 2、用于控制 pppoe 客户端按需拨号的拨号规则,如定义哪些流量允许进行 pppoe 拨号连接。这一步只有当 pppoe 客户端是按需拨号时候才需要配置,如果是永久链接的 pppoe,无需配置拨号规则 dialer-rule。
- 3、配置好以上两步后,最后就需要把 DCC 的 dialer 虚拟接口和连接 pppoe 服务端的物理以太网接口绑定,完成 pppoe 协议,并且修改物理接口的 MTU=1492Byte(因为正常的以太网帧=1500Byte,但是 pppoe 的头部+ppp 的头部=6+2=8byte,所以该物理接口以太网帧的 MTU 就应改为 1500-8=1492Byte大小,防止该帧加上以太网头部后超过 1500Byte)
- 4、添加默认路由指向 dialer 接口,以及其他的配置,如为 pc 主机分配的 dhcp 地址池、使用 nat 让 pc 主机上网等的配置。

DCC 虚拟拨号接口 dialer 的配置

R2: undo ter mo sy sys R2

========

配置拨号规则 dialer-rule

进入 dialer-rule 视图,用来匹配允许 pppoe 拨号连接的流量 在条目 1 中定义允许所有 ip 报文进行 pppoe 拨号连接 dialer-rule dialer-rule 1 ip permit quit

创建 DCC 的 dialer 1 接口 封装 ppp 协议 设置 pppoe 客户端自动获取 ip 地址 配置 ppp 的 pap 认证 指定 dialer 接口拨号所使用的用户,与 ppp 认证用户一致 指定 dialer 1 接口的编号(用于和物理接口绑定) dialer 接口加入 dialer-group 中(每个 dialer 只能加入一个 组)

int Dialer 1
link-protocol ppp
ppp pap local-user huawei password cipher huawei
ip address ppp-negotiate
dialer user huawei
dialer bundle 1
dialer-group 1

物理接口与 dialer 接口绑定,并修改 mtu=1492Byte int g0/0/0 pppoe-client dial-bundle-number 1 on-demand mtu 1492

添加默认路由指向 dialer 接口 ip route-static 0.0.0.0 0 Dialer 1

========

为 pc 主机分配的 dhcp 地址池。

dhcp enable

int g0/0/1 ip address 192.168.1.1 24 dhcp select interface

=======

验证:

R2 ping 192.168.12.1 这是按需的,需要有请求才会拨号 ping 的 pppoe 服务器的 ip 地址,证明 pppoe 拨号成功

```
<R2>ping 192.168.12.1
PING 192.168.12.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=20 ms
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=40 ms
Reply from 192.168.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms
```

在 pppoe-client R2 上验证,接口状态为 up display pppoe-client session summary

display ip interface brief, pppoe-client 获取到 ip

Interface	IP Address/Mask	Physical	Protocol
Dialer1	192.168.12.254/32	up	up(s)
GigabitEthernet0/0/0	unassigned	up	down
GigabitEthernet0/0/1	192.168.1.1/24	up	up
GigabitEthernet0/0/2	unassigned	down	down
NULL0	unassigned	up	up(s)
<r2></r2>			

=======

在 pppoe-server R1 上验证

display pppoe-server session all ,有 remmac

<R1>dis pppoe-server session all

SID Intf State OIntf RemMAC LocMAC

1 Virtual-Template1:0 UP GE0/0/0 00e0.fcf4.5042 00e0.fca7.21f0

<R1>

display access-user , pppoe-client的 MAC

<R1>display access-user

UserID	Username	IP address	MAC
148	huawei	-	00e0-fcf4-5042

Total 1,1 printed

在 PC1 上验证:

下面是 PC1 上面的测试结果,看到已经分配到 ip 地址、网关、 并且可以进行 pppoe 拨号上网。

```
PC>ipconfig

Link local IPv6 address ... : fe80::5689:98ff:fe61:528a
IPv6 address ... :: / 128
IPv6 gateway ... ::
IPv4 address ... : 192.168.1.254
Subnet mask ... : 255.255.255.0
Gateway ... : 192.168.1.1
Physical address ... : 54-89-98-61-52-8A
DNS server ...
```

ping 的 pppoe 服务器的 ip 地址,证明 pppoe 拨号成功

PC>ping 192.168.12.1

```
PC>ping 192.168.12.1

Ping 192.168.12.1: 32 data bytes, Press Ctrl_C to break From 192.168.12.1: bytes=32 seq=1 ttl=254 time=16 ms From 192.168.12.1: bytes=32 seq=2 ttl=254 time=31 ms From 192.168.12.1: bytes=32 seq=3 ttl=254 time=31 ms From 192.168.12.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=16 ms From 192.168.12.1: bytes=32 seq=4 ttl=254 time=16 ms
```