第11章: 创建和管理部署映像

实验:使用 MDT 部署 Windows Server 2016 (Using MDT to deploy Windows Server 2016)

练习1:配置 MDT(Configuring MDT)

- ► 任务 1: 配置部署共享 (Configure the deployment share)
- 在 LON-SVR1 中,单击 Start 按钮,在菜单中,向下滚动应用程序列表,展开 Microsoft Deployment Toolkit, 然后单击 Deployment Workbench 项。
- 2. 在 Deployment Workbench 控制台中, 单击 Deployment Shares 节点。
- 3. 右键单击 Deployment Shares 节点 , 然后单击 New Deployment Share 。
- 4. 在 New Deployment Share Wizard 中,在 Path 页面,在 Deployment share path 字段中,确定在 Deployment share path 文本框中列出了 C:\DeploymentShare 。如果不是,请将其输入到文本框中,然 后单击 Next。
- 5. 在 Share 页面中,注意部署共享的名称(它是隐藏共享),然后单击 Next。
- 6. 在 Descriptive Name 页面中,请注意,在部署工作台(Deployment Workbench)中将显示名称而不是 路径,然后单击Next。
- 7. 查看 Options 页面,确保清除 Ask for a product key 和 Ask to set the local Administrator password 复 选框,然后单击 Next。
- 8. 在 Summary 页面中, 单击 Next。
- 9. 在 Confirmation 页面上, 单击 Finish。

结果:完成此练习后,您应已配置 MDT 2013 Update 2 和 MDT 部署共享。

- 1土务 1:添加参考映像(reference image)(Windows Server 2016)

 1. 在 LON-SVR1上,在 28740B-LON-SVR1 on localhost Virtual Machine Connection 窗口中,单击 Media,指向 DVD Drive,然后单击 Insert Disk。

 2. 在 Open 对话框中,浏览到 D:\Program files\Microsoft Learning\28740\C thip.com

- 4. 在 LON-SVR1 任务栏中,单击 File Explorer。
- 5. 在文件资源管理器中,在控制台树中,记下已挂载 (mounted)的 DVD 使用的驱动器盘符。
- 6. 返回 Deployment Workbench ,展开 Deployment Shares ,然后展开MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare) .
- 7. 在 MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare) 节点上,充氧多名 Operating Systems 文件夹,然后 单击 Import Operating System。

- 8. 在 Import Operating System Wizard 的 OS Type 页面上,选择 Full set of source files 选项,然后单击 Next。
- 9. 在 Source 页面的 Source directory 文本框中,键入您在上述步骤 5 中记下的 DVD 的驱动器盘符,例如 E:\ ,然后单击 Next 。
- 10. 在 Destination 页面的 Destination directory name 文本框中,键入 WindowsServer2016x64 ,然后单击Next。
- 11. 在 Summary 页面中,单击 Next。
- 12. 操作系统导入大约需要 5 分钟。在 Confirmation 页面上,单击 Finish。

▶ 任务 2: 在映像里添加应用程序

- 1. 返回到 Deployment Workbench 控制台。
- 2. 右键单击 Applications , 然后选择 New Application 。
- 3. 在 New Application Wizard 的 Application Type 页面上,确保选中了 Application with source files 选项,然后单击 Next。
- 4. 在 Details 页面的 Publisher 文本框中,键入 Microsoft,然后在 Application Name 文本框中键入 ExcelViewer ,然后单击 Next 。
- 5. 在 Source 页面的 Source directory 文本框中,键入 D:\Labfiles\Mod11,然后单击 Next。
- 6. 在 Destination 页面的 Specify the name of the directory that should be created 文本框中,键入 ExcelViewer ,然后单击 Next 。
- 7. 在 Command Details 页面的 Command line 文本框中,键入 excelviewer.exe /quiet /norestart ,然后单 击 Next。
- 8. 在 Summary 页面中, 单击 Next。
- 9. 在 Confirmation 页面上, 单击 Finish。

► 任务 3: 创建部署任务序列 (Create the deployment task sequence)

- 1. 单击 Task Sequences。
- 2. 右键单击 Task Sequences , 然后选择 New Task Sequence 。
- 3. New Task Sequence Wizard 将打开到 General Settings 页面。在 General Settings 页面的 Task sequence ID 文本框中,键入 11-01,然后在 Task sequence name 文本框中键入 Lab 11-01,并在 Task sequence comments 中,键入 Windows Server 2016 Deployment to LON-SVR6 task sequence for Module 11 lab,然后单击 Next。
- 4. 在 Select Template 页面的下拉列表中,选择 Standard Server Task Sequence ,然后单击 Next。
- 5. 在 Select OS 页面,在 Operating Systems 列表中,单击 Windows Server 2016 SERVERDATACE in WindowsServer 2016x64 install.wim ,然后单击 Next 。
- 6. 在 Specify a Product Key 页面上,确保选中了 Do not specify a product key at this time 选项,然后单击 Next。
- 7. 在 OS Settings 页面,在 Full Name 文本框中,键入 Administrator ,然后在 Organization 文本框中键入 A. Datum Corporation ,然后单击 Next 。
- 8. 在 Admin Password 页上,选择 Use the specified local Administrator password 选项,并在 Administrator Password 和 Please confirm Administrator Password 文本框中键入 255 w.rd ,然后单击 Next 。
- 9. 在 Summary 页面中,复查所选的选项,然后单击 Next。
- 10. 在 Confirmation 页面上, 单击 Finish。

- 11. 在部署工作台 (Deployment Workbench) 的 Task Sequences 节点的详细信息窗格中,双击 Lab11-01 任务序列。
- 12. 在 Lab 11-01 Properties 窗口中,选择 Task Sequence 选项卡。
- 13. 在控制台树中,展开 State Restore 节点,然后在其下选择 Install Applications 节点。
- 14. 在 Install Applications 的详细信息窗格中,选择 Install a single application 选项,然后单击 Browse。
- 15. 在 Select an item 窗口中,选择 Microsoft ExcelViewer 项目,然后单击 OK。
- 16. 要关闭 Lab 11-01 Properties 窗口,请单击 OK。
- 17. 在部署工作台的控制台树中,选择然后右键单击 MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare) 节点,然后选择 Update Deployment Share。
- 18. Update Deployment Share Wizard 将启动。在 Options 页面上,单击 Next。
- 19. 在 Summary 页面中,单击 Next。
- 20. 将创建引导映像(boot image),并完成部署。这可能需要几分钟。
- 21. 在 Confirmation 页面上, 单击 Finish。
- 22. 右键单击 MDT Deployment Share (C:\DeploymentShare) 节点,选择 Properties,然后选择 Monitoring 选项卡。
- 23. 选中 Enable Monitoring for this Deployment Share 复选框,然后单击 OK。

► 任务 4: 部署映像到 LON-SVR6

- 1. 在 HOST 计算机上的 Hyper-V 管理器中,双击 28740B-LON-SVR6。
- 2. 在 28740B-LON-SVR6 on HOST-Virtual Machine Connection 中,选择 Media ,然后在上下文菜单中选择 DVD Drive ,然后选择 Insert Disk。
- 3. 在 Open 窗口中,展开 This PC ,导航到 D:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives ,选择 LiteTouchPE_x64.iso ,然后单击 Open 。
- 4. 启动 28740B-LON-SVR6 虚拟机。
- 5. 加载部署任务时将显示 Microsoft Deployment Toolkit 启动屏幕。
- 6. Microsoft Deployment Toolkit 向导将启动。在 Welcome 页面上,选择 Run the Deployment Wizard to install a new Operating system 项目。
- 7. 在 User Credentials 页面的 User Name 文本框中,键入 Administrator ,在 Password 文本框中键入 Pa55w.rd ,并在 Domain 文本框中键入 Adatum.com ,然后单击 OK 。
- 8. 在 Task Sequence 页面中,选择 Lab 11-01 任务序列项,然后单击 Next。
- 9. 在 Computer Details 页面的 Computer name 文本框中,键入 LON-SVR6 ,然后单击 Join a domain 选项。
- 10. 在 Domain to join 文本框中, 键入 Adatum.com, 然后单击 Next。
- 11. 在 Locale and Time 页面中,单击 Next。
- 12. 在 BitLocker 页面中,确保选中了 Do not enable BitLocker for this computer 选项,然后单击 Next。
- 13. 在 Ready 页面上, 单击 Begin。
- 14. 将显示一个 Installation Progress 窗口,允许您监视部署的进度。
- 15. 切换到 LON-SVR1。在部署工作台中,展开 MDT Deployment Stare (C:\DeploymentShare) 节点,然后选择 Monitoring 节点。右键单击它,然后选择 Refresh,总将在详细信息窗格中看到 Lab 11-01 任务序列的更新信息。

- 16. 大约 5-10 分钟后 , LON-SVR6 将重新启动 , 并可能在 Product Key 页停止。如果是 , 请单击 Do this later 超链接。
- 17. 稍后, LON-SVR6将重新启动并完成设置。
- 18. 将显示 Windows Server 2016 桌面。等待,直到出现 Installation Progress 窗口,您应该会看到安装在此 窗口中进行。
- 19. 您将看到 Installing Microsoft Excel Viewer 进度条显示在 Running Action: Install Applications 。几分钟 后, Installation Progress 窗口将关闭。
- 20. 一个 Deployment Summary 页面出现, 说明 Operating system deployment completed successfully。单 击 Finish。
- 21. 在 Server Manager 控制台树中,选择 Local server。在本地服务器的详细信息窗格中,检查 Computer Name 和 Domain 状态。如果 Domain 状态显示为 Unknown ,请单击 Refresh 图标。它应该命名为 LON-SVR6 并且在 Adatum.com 域中。
- 22. 单击 Start menu 图标, 然后单击 All Apps。
- 23. 在返回的列表中,观察列出了 Microsoft Office Excel Viewer 应用程序。
- 24. 关闭所有打开的窗口并退出所有虚拟机。

▶ 任务 5: 准备下一单元

完成实验后,将虚拟机还原到其初始状态。为此,请完成以下步骤:

- 1. 在主机计算机上,启动 Hyper-V Manager。
- 2. 在 Virtual Machines 列表中,右键单击 28740B-LON-DC1, 然后单击 Revert。
- 3. 在 Revert Virtual Machine 对话框中, 单击 Revert。
- 4. 为 28740B-LON-SVR1 和 28740B-LON-SVR6 重复步骤 2 和 3。

结果: 完成此练习后,您应该已经使用 MDT 2013 Update 2 将 Windows Server 2016 部署到 LON-SVR6, 然后您应该已经测试了一个应用程序的部署。

- Ithe Mind All The Market Mar