2021.3.9 Docker 容器操作

容器是 Docker 的另一个核心概念,简单说,容器是镜像的一个运行实例,是独立运行的一个或一组应用以及它所必须的运行环境,包括文件系统,系统类库, shell 环境等,镜像只是只读模板,而容器会给这个模板一个额外的可写层

下面将具体的介绍围绕容器的具体操作:

· 创建容器与运行容器

Docker 的创建就是将镜像加载到容器的过程,Docker 的容器士分轻量级,用户可以随时创建或者删除。新创建的容器默认处于停止状态,不运行任何程序,需要在其中发起一个进程来启动容器,这个进程是该容器的唯一进程,所以当该进程结束的时候,容器也会完全停止。停止的容器可以重新启动并保留原来的修改。可以使用 docker create 命令新建一个容器。

命令格式:docker create[选项]...镜像运行的程序

常用选项:

-i : 让容器的输入保持打开 -t : 让 docker 分一个伪终端 -d : 守护进程形式运行

<mark>第一点注意:在生产环境中,每开启一个容器都要加上 --restart=always</mark>,避免 docker 服务 重启时,容器自动停止运行

[root@server04~]# docker create -it nginx /bin/bash #创建一个 nginx 镜像 c9d2123030e1a562196b583da5c023875320915d9953ae056759bf857f62d548

注意:如果创建容器命令报错的话,很有可能是ipv4的转发没有开启

解决方法:开启ipv4,修改文件/etc/sysctl.conf

[root@server04 ~]# vim /etc/sysctl.conf

net.ipv4.ip forward = 1 #表示开启转发

[root@server04~]# sysctl -p #查看状态

net.ipv4.ip forward = 1

Docker 容器基本命令

Docekr ps -a #查看所有的容器

Dooker start c4f45c4cf094 #介于 ID 号启动一个容器

Dooker stop c4f45c4cf094 #介于ID 号关闭一个容器

Docekr ps -l #列出正在运行的容器

docker run -it nginx /bin/bash #创建并运行一个容器(注意提示符会发生改变)

注意点:root@f0d0e8d1b365:/# exit 退出(如果使用 exit 退出容器,那么容器也会被停

快捷键退出:ctrl +pq (这种方式退出时,容器不会停止工作)

[root@server04~]# docker logs 345 #查看容器的输出的信息

·使用 docker 命令进入容器的方式有两种:

第一种:格式 docker exec -it ID号 /bin/bash

这种方法需要指定容器的伪终端

[root@server04~]# docker exec -it 345f9bafb921 /bin/bash #这种方式就是要给容器指定一个伪终端

第二种:格式 docker attach 容器 ID

这种方法需要查看容器有没有伪终端,有的话可以进入,没有则相反

[root@server04~]# docker attach 345f9bafb921 #这种方法需要查看容器有没有伪终端

4. 容器的导入和导出

用户可以将任何一个 Docker 容器从一台机器迁移到另一台机器。在迁移过程中,首先需要将已经创建好的容器导出为文件,可以使用 docker export 命令实现,无论这个容器是处于运行状态还是停止状态均可导出。导出之后可将导出文件传输到其他机器,通过相应的导入命令实现容器的迁移。4

命令格式: docker export 容器 ID/名称>文件名↩

容器的导出:

格式: docker export 容器 ID > 导出的文件名

[root@server04~]# docker export 345f9bafb921 > xxx.tar #导出容器,导出文件名为 xxx.tar

容器的导入:

格式: cat 文件名 | docker import - 导入名(注意空格)

注意:容器的导入是以镜像的形式导入进去的

[root@server04~]# cat xxx.tar | docker import - Inmp:v1 #导入容器

[root@server04~]# docker images #查看是否导入成功

lnmp v1 e3b22a86f326 51 seconds ago 131MB

[root@server04~]# docker run -it lnmp:v1 /bin/bash #进入到容器种root@d0a08812adab:/# ls #查看有没有你想要的内容

1.txt boot docker-entrypoint.d etc lib media opt root sbin sys usr bin dev docker-entrypoint.sh home lib64 mnt proc run srv tmp var

5)拷贝文件到容器中

格式: docker cp 文件名 容器 ID 存放位置

[root@server04~]# docker cp 2.txt d0a08812adab:tmp #将文件复制到/tmp 下

可以进入容器查看一下是否复制成功

6)删除容器

格式: docker rm 容器 ID/名称

[root@server04~]# docker rm c9d2123030e1 #删除一个容器

7)容器的开启,停止,运行,重启,

格式: docker | start | stop | restart | kill : 开启,停止,重启,杀死

[root@server04~]# docker stop c9d2123030e1 #停止一个容器