第 3 章:实施企业存储解决方案

实验:规划和配置存储技术和组件

(Planning and configuring storage technologies and components)

练习 1: 规划存储需求(Planning storage requirements)

▶ 任务1:阅读支持文档

•阅读实验练习场景中的支持文档。

▶ 任务 2: 记录您计划的行动方案

1. 您计划评估 iSCSI, 光纤通道和 InfiniBand 解决方案以满足需求。你希望选择哪个解决方案?

您不会使用 InfiniBand, 因为这些需求需要合理的性能和低成本。 InfiniBand 是用于高性能解决方案, 而且是昂贵的。同时,在剩下的两个选择中,iSCSI最符合您期望的低成本和合理的性能要求的。您应 该将 iSCSI 解决方案部署到具有 IT 基础架构并且需要存储的每个地理位置。

2. 您计划为 SQL 数据库实现那种存储类型,块级(block-level)存储还是文件(file-level)级存储?

仅基于需求,您可以使用任一类型,因为每个类型都有优点和缺点。自 SMB 3.0 发布以来,SQL 数据 库可以运行在 SMB 文件共享上,并且整体性能类似于块级存储。所以答案可能取决于您是否具有现成 的高可用 SMB 文件服务器基础架构以及服务器团队或存储团队是否将管理存储。

3. 您的解决方案将如何最大限度地减少存储管理员的管理负担?

通过选择 iSCSI,可以避免光纤通道和 InfiniBand 解决方案的复杂性。此外,iSCSI 解决方案需要更少的 硬件和更少的软件。所有的这些选择减少了存储管理员的管理负担。

4. 您计划使用哪一个服务器角色来配置 VMWare ESX / ESXi 虚拟机?

您可以使用 Server for NFS 角色来创建 VMWare ESX / ESXi 虚拟机所支持的 NFS 文件共享。

5. 您是否会在 NFS 或 SMB 上的 Windows Server 2012 虚拟机中运行 Hyper-V?

6. 您将需要哪些文件共享协议用于需要访问的 UNIX 客户端?

历史上, NFS 是 UNIX 客户端访问文件共享的首选协议。然而,今天大多数 UNIX 客户端平等地支持、NFS 和 SMB。因此,您可以使用任何一种技术。如果您已有 NFS 文件共享部署,您可能会选择 SMB。
您计划如何禁用现有 SMB 文件共享部署,您可能会选择 SMB。

- 7. **您计划如何禁用现有 SMB 文件共享的旧的 (Legacy) SMB 访问**?
 - 首先,您需要找到具有旧 SMB 共享的所有现有文件服务器。 您可以在 Windows PowerShell 提示 符下使用以下命令检查当前主机上的旧共享:

Get-SmbServerConfiguration | Select EnableSMB1Protocol

您还可以创建 Windows PowerShell 脚本,以检查所有文件服务器上的归共享。

b. 找到具有旧 SMB 共享的所有现有文件服务器后,需要禁用 SMS访问。 您可以使用以下命令在每 个服务器上禁用 SMB 1 协议::

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol false

您还可以创建 Windows PowerShell 脚本以禁用版有服务器中的旧的 SMB访问。

结果:完成此练习后,您应该已经成功规划了一个满足您组织要求的存储解决方案。

练习 2: 配置 iSCSI 存储 (Configuring iSCSI storage)

► 任务 1:安装 iSCSI 目标 (iSCSI target)功能

- 在 LON-DC1, 在服务器管理器 (Server Manager) 中, 单击 Manage 菜单, 然后单击 Add Roles and Features.
- 2. 在 Add Roles and Features Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 3. 在 Select installation type 页面上, 单击 Next。
- 4. 在 Select destination server 页面上,确保 Select a server from the server pool 被选中,然后单击 Next。
- 5. 在 Select server roles 页面上,展开 File and Storage Services (2 of 12 Installed),展开 File and iSCSI Services (1 of 11 Installed) ,选择 iSCSI Target Server 复选框,然后单击 Next。
- 在 Select features 页面上,单击 Next。
- 7. 在 Confirm installation selections 页面上, 单击 Install。
- 当安装结束,单击Close。

▶ 任务 2: 创建并配置 iSCSI 目标

- 在 LON-DC1, 在服务器管理器中, 在导航窗格中, 单击 File and Storage Services。
- 在 File and Storage Services 窗格中, 单击 iSCSI。
- 在 iSCSI VIRTUAL DISKS 窗格中,单击 TASKS,然后单击 New iSCSI Virtual Disk。
- 在 New iSCSI Virtual Disk Wizard,在 Select iSCSI virtual disk location 页面上,在 Storage location下 面,单击卷(volume)C:,然后单击 Next。
- 5. 在 Specify iSCSI virtual disk name 页面上,在 Name 文本框中,键入 iSCSIDisk1,然后单击 Next。
- 6. 在 Specify iSCSI virtual disk size 页面上,在 Size 文本框中,键入5,确保 GB 被选中,然后单击 Next。

- 列表中, 单击 IP Address, 在 Value 文本框中,键入 10.200.100.3, 然后单击 OK。
- 13. 在 Specify access servers 页面上, 单击 Next。
- 14. 在 Enable Authentication 页面上,单击 Next。
- 15. 在 Confirm selections 页面上, 单击 Create。
- 16. 在 View results 页面上,等待虚拟硬盘创建,然后单击 Close。
- 17. 在 iSCSI VIRTUAL DISKS 窗格中,单击 TASKS,然后单击 New iSCSI Virtual Disk。

- 18. 在 New iSCSI Virtual Disk Wizard,在 Select iSCSI virtual disk location 页面上,在 Storage location 下面 单击卷 C: , 然后单击 Next。
- 19. 在 Specify iSCSI virtual disk name 页面上,在 Name 框中,键入 iSCSIDisk2,然后单击 Next。
- 20. 在 Specify iSCSI virtual disk size 页面上,在 Size 框中,键入 5,确保 GB 被选中,然后单击 Next。
- 21. 在 Assign iSCSI target 页面上,单击 lon-dc1,然后单击 Next。
- 22. 在 Confirm selections 页面上, 单击 Create。
- 23. 在 View results 页面上,等待虚拟硬盘被创建,然后单击 Close。

任务 3: 配置 MPIO

- 在 LON-SVR1, 单击 Start, 然后单击 Server Manager。
- 2. 在服务器管理器中,单击 Manage 菜单,然后单击 Add Roles and Features。
- 3. 在 Add Roles and Features Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 4. 在 Select installation type 页面上, 单击 Next。
- 5. 在 Select destination server 页面上,确保 Select a server from the server pool 被选中,然后单击 Next。
- 6. 在 Select server roles 页面上, 单击 Next。
- 7. 在 Select features 页面上,单击 Multipath I/O,然后单击 Next。
- 8. 在 Confirm installation selections 页面上, 单击 Install。
- 9. 当安装完成,单击 Close。
- 10. 重启 LON-SVR1, 然后使用用户 Adatum\Administrator, 密码 Pa55w.rd 登录。
- 11. 单击 Start, 然后单击 Server Manager。
- 12. 在服务器管理器中,在菜单栏中,单击 Tools,然后单击 iSCSI Initiator。
- 13. 在 Microsoft iSCSI 对话框中,单击 Yes。
- 14. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,在 Targets 标签页,在 Target 框中,键入 10.100.100.2,然后单击 Quick Connect.

- 20. 当计算机重启之后,使用用户 Adatum\Administrator,密码 Pa55w.rd 登录到 LON-SVR1。 21. 单击 Start,然后单击 Server Manager。
- 22. 在服务器管理器中,在菜单栏中,单击 Tools,然后单击 MPIO。
- 23. 在 MPIO Properties 对话框中,在 MPIO Devices 标签页,注意 Device Hardware Id MSFT2005iSCSIBusType_0x9 已经被添加到列表中。
- 24. 在 MPIO Properties 对话框中,关闭对话框中,单击 OK。

▶ 任务 4: 连接到 iSCSI 目标

在 LON-SVR1,在服务器管理器中,在菜单栏中,单式的。,然后单击 iSCSI Initiator。

- 2. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,在 Targets 标签页,单击 Disconnect。
- 3. 在 Disconnect From All Sessions 对话框中,单击 Yes。
- 4. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,在 Targets 标签页,单击 Connect。
- 5. 在 Connect To Target 对话框中,选择 Enable multi-path 复选框,确认 Add this connection to the list of Favorite Targets 复选框被选中,然后单击 Advanced。
- 6. 在 Advanced Settings 对话框中,在 General 标签页,将 Local adapter 从 Default 改为 Microsoft iSCSI Initiator。
- 7. 在 Initiator IP 列表中,选择 10.100.100.3。
- 8. 在 Target portal IP 列表中,单击 10.100.100.2 / 3260。
- 9. 在 Advanced Settings 对话框中,单击 OK。
- 10. 在 Connect To Target 对话框中,单击 OK。
- 11. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,在 Targets 标签页,单击 Connect。
- 12. 在 Connect To Target 对话框中,单击 Enable multi-path,确认 Add this connection to the list of Favorite Targets 复选框被选中,然后单击 Advanced。
- 13. 在 Advanced Settings 对话框中,在 General 标签页,将 Local adapter 从 Default 改为 Microsoft iSCSI Initiator。
- 14. 在 Initiator IP 列表中,选择 10.200.100.3。
- 15. 在 Target portal IP 列表中,选择 10.200.100.2 / 3260。
- 16. 在 Advanced Settings 对话框中,单击 OK。
- 17. 在 Connect To Target 对话框中,单击 OK。
- 18. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,在 Volumes and Devices 标签页,单击 Auto Configure。
- 19. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,在 Targets 标签页,在 Targets 列表中,选择 iqn.1991-05.com.microsoft:lon-dc1-lon-dc1-target,然后单击 Devices。
- 20. 在 Devices 对话框中,单击 MPIO。
- 21. 确认在 Load balance policy 中, Round Robin 被选中。
- 22. 在 This device has the following paths 中,注意已经列表中已经有两个路径。 选择第一个路径,然后单击 Details。
- 23. 注意源和目标入口 (portal)的 IP 地址, 然后单击 OK。
- 24. 选择第二个路径,然后单击 Details。
- 25. 确认这个路径正在使用另外一个网络,然后单击 OK。
- 26. 在 Device Details 对话框中,单击 OK。
- 27. 在 Devices 对话框中,单击 OK。
- 28. 在 iSCSI Initiator Properties 对话框中,单击 OK。

► 任务 5: 初始化 iSCSI 磁盘

- 1. 在 LON-SVR1,在服务器管理器中,单击 File and Storage Services,发表在左窗格中,单击 Disks。
- 2. 在右窗格中,右键单击 一个 iSCSI 总线类型 (bus type) 的脱机 (bus type) 硬盘 , 然后单击 Bring Online。
- 3. 在 Bring Disk Online 对话框中,单击 Yes 使硬盘联机(》

- 4. 右键单击刚才联机的 iSCSI 磁盘, 然后单击 New Volume。
- 5. 在 New Volume Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 6. 在 Select the server and disk 页面上,确保你的 iSCSI 硬盘 被选中,然后单击 Next。
- 7. 在 Offline or Uninitialized Disk 对话框中,将硬盘初始化为 GPT 硬盘,单击 OK。
- 8. 在 Specify the size of the volume 页面上,接受默认使用整个磁盘作为卷的大小,单击 Next。
- 9. 在 Assign to a drive letter or folder 页面上,在 Drive letter 列表中,选择 J, 然后单击 Next。
- 10. 在 Select file system settings 页面上,在 Volume label 文本框中,键入 SMBShares,然后单击 Next。
- 11. 在 Confirm selections 页面上,为完成卷的创建,单击 Create。
- 12. 在卷被创建之后,在Completion页面上,单击Close。
- 13. 在服务器管理器中,在右窗格中,右键单击剩余总线类型为 iSCSI 类型的脱机磁盘,然后单击 Bring Online。
- 14. 在 Bring Disk Online 对话框中,以使磁盘联机,单击 Yes。
- 15. 右键单击已联机的磁盘,然后单击 New Volume。
- 16. 在 New Volume Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 17. 在 Select the server and disk 页面上,确保你的 iSCSI 硬盘被选中,然后单击 Next。
- 18. 在 Offline or Uninitialized Disk 对话框中,将硬盘初始化为 GPT 硬盘,单击 OK。
- 19. 在 Specify the size of the volume 页面上,单击 Next 接受默认使用整个磁盘作为卷的大小。
- 20. 在 Assign to a drive letter or folder 页面上,在 Drive letter 列表中,选择 K,然后单击 Next。
- 21. 在 Select file system settings 页面上,在 File system 框中,选择 NTFS。
- 22. 在 Volume label 文本框中,键入 NFSShares,然后单击 Next。
- 23. 在 Confirm selections 页面上,为完成卷的创建,单击 Create。
- 24. 当卷被创建之后,在Completion页面上,单击Close。
- 25. 在任务栏中,单击 File Explorer,浏览到 This PC,然后确认 SMBShares 和 NFSShares 两个卷已经显示。

结果: 完成本次练习后,您应该已经成功配置了一个使用 MPIO 进行冗余的 iSCSI 目标。

练习 3: 配置和管理共享基础架构(Configuring and managing the infrastructure)

▶ 任务 1: 在 iSCSI 存储上创建 SMB 共享

- 1. 在 LON-SVR1,在服务器管理器中,在导航窗格中,单击 File and Storage Services,然后单击 Shares。
- 2. 在 SHARES 区域,单击 TASKS,然后单击 New Share。
- 3. 在 New Share Wizard,在 Select the profile for this share 页面上,在 rile share profile 框中,单击 SMB Share Quick,然后单击 Next。
- 4. 在 Select the server and path for this share 页面上,选择LCN-SVR1,单击 Select by volume ,单击 J: , 然后单击 Next。

- 在 Specify share name 页面上,在 Share name 框中,键入 Data,然后单击 Next。
- 在 Configure share settings 页面上,选择 Enable access-based enumeration 复选框,然后单击 Next。
- 7. 在 Specify permissions to control access 页面上,单击 Customize permissions。
- 8. 在 Advanced Security Settings for Data 窗口,在 Permissions 标签页,单击 Add。
- 在 Permission Entry for Data 窗口,单击 Select a principal,键入 Domain Users,然后单击 OK。
- 10. 在 Basic permissions 区域,选择 Modify 复选框,然后单击 OK。
- 11. 在 Advanced Security Settings for Data 窗口,单击 OK。
- 12. 在 Specify permissions to control access 页面上, 单击 Next。
- 13. 在 Confirm selections 页面上,单击 Create。
- 14. 当共享被创建完成之后,单击 Close。

► 任务 2: 在 iSCSI 存储上创建 NFS 共享

- 在 LON-SVR1,在 SHARES 区域,单击 TASKS,然后单击 New Share。
- 在 New Share Wizard, 在 Select the profile for this share 页面上, 在 File share profile 框中, 单击 NFS Share - Quick, 然后单击 Next。
- 3. 在 Select the server and path for this share 页面上,单击 LON-SVR1,单击 Select by volume,单击 K:, 然后单击 Next。
- 4. 在 Specify share name 页面上,在 Share name 框中,键入 LinuxData,然后单击 Next。
- 5. 在 Specify authentication methods 页面上,选择 Kerberos v5 authentication(Krb5),然后单击 Next。
- 在 Specify the share permissions 页面上,单击 Add。
- 7. 在 Add Permissions 窗口,单击 All Machines。
- 在 Share permissions 框中,选择 Read/Write,然后单击 Add。
- 在 Specify the share permissions 页面上, 单击 Next。
- 10. 在 Specify permissions to control access 页面上, 单击 Next。
- 11. 在 Confirm selections 页面上,单击 Create。
- 12. 在 View results 页面上, 单击 Close。

任务 3: 使用 Windows PowerShell 查看共享信息

- 在 LON-DC1, 在任务栏中, 单击 File Explorer。
- 在文件资源管理器 (File Explorer)中,在地址栏,键入\\LON-SVR1\Data,然后按Enter键。
- 3. 单击 Home 标签页,单击 New item,然后单击 Text Document。
- 4. 键入 NewFile, 然后按 Enter键 重命名文档。
- 双击 NewFile.txt 在记事本(Notepad)中打开它。 5.
- 保持记事本打开以供以后任务使用。
- 7. 在 LON-SVR1,右键单击 Start,然后单击 Windows PowerShell (Admin)。
 8. 在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:
 Get-NfsShare

 9. 键入以下命令,然后按 Enter 键:

my it pub.

Get-NfsShare LinuxData | FL *

10. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-SmbShare

11. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-SmbShare Data | FL *

12. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-SmbSession

13. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-SMBSession -ClientUserName Adatum\Administrator | FL *

-KHAMANAMARIAN COM QQ: 5565A62

14. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-SmbOpenFile

备注: Adatum\Administrator 有两个条目。 文件资源管理器创建一个,记事本创建另一个。 如果不包括 NewFile.txt,那是因为文件连接只在最初打开文件或保存文件时保持很短时间。 如果没有看到两个条目,请切换到 LON-DC1,关闭记事本,然后双击 NewFile.txt。 然后,在 LON-SVR1 上,重复步骤 14。

15. 保持 Windows PowerShell 提示符打开以备在下一个任务使用。

▶ 任务 4: 禁用旧式 (legacy) SMB1 协议

1. 在 LON-SVR1 上,在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Set-SmbServerConfiguration -AuditSmb1Access \$true

- 2. 键入 Y 以确认, 然后按 Enter 键。
- 3. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-SmbServerConfiguration | FL enable*

4. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol \$false

- 5. 键入Y以确认,然后按 Enter 键。
- 6. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Get-WindowsFeature *SMB*

7. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Remove-WindowsFeature FS-SMB1

8. 关闭 Windows PowerShell 提示符。

▶ 任务 5: 为下一个单元做准备

完成实验后,通过完成以下步骤将虚拟机还原到其初始状态:

- 1. 在主机计算机上,切换到 Hyper-V Manager 控制台。
- 2. 在虚拟机列表中,右键单击 28740B-LON-DC1, 然后单击 Revert。
- 3. 在 Revert Virtual Machine 对话框中,单击 Revert。
- 4. 对 28740B-LON-SVR1 重复步骤 2 和 3。

结果:完成此练习后,您应该已成功创建 SMB 和 NFS 共享。

較分子。

Note the state of the st