## 403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

# MSR(V5)系列路由器 L2TP VPN(LAC---LNS模

式)配置方法

目录

# MSR (V5) 系列路由器L2TP VPN (LAC---LNS模式) 配置方法

- 1 配置需求或说明
  - 1.1 适用产品系列
  - 1.2 配置需求及实现的效果
- 2组网图
- 3 配置步骤
  - 3.1 配置路由器基本上网
  - 3.2 配置LAC (客户端)
  - 3.3 配置LNS(服务端)

# 1 配置需求或说明

## 1.1 适用产品系列


本案例适用于Comware V5 软件平台MSR WiNet系列路由器,如MSR830-WiNet、MSR 830-10-WiNet、MSR 930-WiNet、MSR 930-10-WiNet、MSR 930-WiNet-W、MSR 2600-10-WiNet等

### 1.2 配置需求及实现的效果

PPP用户接入之前,在LAC和LNS之间采用LAC-Auto-Initiated模式建立L2TP隧道。PPP用户接入后,通过已经建立的L2TP隧道访问公司总部。

MSR (V5) 系列路由器L2TP VPN (LA... Page 3 of 7

## 2组网图



## 3 配置步骤

### 3.1 配置路由器基本上网

路由器基本上网配置省略,具体设置步骤请参考 "2.2.2 路由器外网使用固定IP地址上网配置方法"章 节中 "MSR830-WiNet 系列路由器基本上网(静态 IP) WEB配置(V7)"案例

### 3.2 配置LAC (客户端)

#开启L2TP功能

<H3C>system-view

[H3C]12tp enable

#创建LAC模式的L2TP组1

[H3C]12tp-group 1 mode H3C

#配置LAC端本端名称为LAC,并指定LNS的IP地址为3.3.3.2

[H3C-l2tp1] tunnel name LAC

```
[H3C-l2tp1] start
                   12tp ip 3.3.3.2
fullusername vpdnuser
#开启隧道验证功能,并设置隧道验证密钥为aabbcc
[H3C-l2tp1] tunnel authentication
[H3C-l2tp1] tunnel password
                              simple
aabbcc
[H3C-l2tp1] quit
#创建虚拟PPP接口Virtual-PPP 1,配置PPP用户的
用户名为vpdnuser、密码为Hello,并配置PPP验证
方式为PAP
[H3C] interface virtual-template 1
[H3C-Virtual-Template1] ip address
ppp-negotiate
[H3C-Virtual-Template1] ppp pap local-
user vpdnuser password simple Hello
[H3C-Virtual-Template1]
                                 ppp
authentication-mode pap
#触发LAC发起L2TP隧道建立请求
[H3C-Virtual-Template1]
                          12tp-auto-
client enable
[H3C-Virtual-Template1] quit
#创建本地用户,配置用户名、密码及服务类型
[H3C] local-user vpdnuser
[H3C-luser-vpdnuser] password
                              simple
Hello
```

#### MSR (V5) 系列路由器L2TP VPN (LA... Page 5 of 7

[H3C-luser-vpdnuser] service-type ppp #配置私网路由,访问公司总部的报文将通过**L2TP**隧 道转发

[H3C] ip route-static 10.1.0.0 16 virtual-template 1

#保存配置

[H3C] save force

#### 3.3 配置LNS(服务端)

#创建本地PPP用户vpdnuser,配置密码为Hello

<H3C> system-view

[H3C] local-user vpdnuser class network

[H3C-luser-network-vpdnuser] password
simple Hello

[H3C-luser-network-vpdnuser] servicetype ppp

[H3C-luser-network-vpdnuser] quit

#创建接口Virtual-Template1,配置VT口IP地址,PPP认证方式为PAP,并指定为LAC client端分配地址池pool 1的地址

[H3C] interface virtual-template 1

[H3C-virtual-template1] ip address 192.168.0.1 24

[H3C-virtual-template1] ppp authentication-mode pap

[H3C-virtual-template1] remote address pool 1

[H3C-virtual-template1] quit

#配置ISP域system对PPP用户采用本地验证

[H3C] domain system

[H3C-isp-system] authentication ppp local

[H3C-isp-system] ip pool 1 192.168.0.2 192.168.0.100

[H3C-isp-system] quit

#开启L2TP功能,并创建LNS模式的L2TP组1

[H3C] 12tp enable

[H3C] 12tp-group 1 mode LNS

#配置LNS端本端名称为LNS,指定接收呼叫的虚拟模板接口为VT1,并配置隧道对端名称为LAC [H3C-12tp1] tunnel name LNS

[H3C-l2tp1] allow l2tp virtual-template 1 remote LAC

#启用隧道验证功能,并设置隧道验证密钥为aabbcc

H3C-l2tp1] tunnel authentication

[H3C-12tp1] tunnel password simple aabbcc

[H3C-l2tp1] quit

#配置私网路由,下一跳指定为LNS为LAC的Virtual-PPP 1接口分配的私网IP地址使得访问PPP用户的报文将通过L2TP隧道转发

[H3C]ip route-static 10.2.0.0 16 virtual-template 1

#保存配置

[H3C] save force