第5章:安装和配置 Hyper-V 和虚拟机

实验:安装和配置 Hyper-V

(Installing and configuring Hyper-V)

练习 1:验证 Hyper-V 服务器角色的安装 (Verifying installation of the Hyper-V server role)

- ▶ 任务 1:验证 Microsoft Hyper-V 服务器角色的存在
- 在 LON-HOST1 上,使用 Administrator 登录,密码 Pa55w.rd。
- 2. 单击 Start , 然后单击 Server Manager 。
- 3. 在服务器管理器中,单击 Tools,然后单击 Hyper-V Manager。
- 4. 在 Hyper-V 管理器中,单击 LON-HOST1,然后单击 Hyper-V Settings。
- 5. 在 Hyper-V Settings for LON-HOST1 窗口中,单击左侧窗格中的每个可用选项,然后查看说明。
- 6. 单击 Cancel。

结果:完成此练习后,您应已成功验证物理服务器上 Hyper-V 服务器角色的存在和配置。

练习 2: 配置 Hyper-V 网络(Configuring Hyper-V networks)

► 任务 1: 创建外部网络(external network)

注意: 要执行此任务, 您的计算机必须具有物理网卡(有线或无线)并连接到网络。

- 在 Hyper-V 管理器中,单击 LON-HOST1,然后在 Actions 窗格中,单击 Virtual Switch Manager。
- 2. 在 Virtual Switch Manager for LON-HOST1 窗口中,在左窗格中,单击 New virtual network switch。
- 3. 在 Create virtual switch 窗格中,单击 External ,然后单击 Create Virtual Switch。
- 4. 在 Virtual switch properties 窗格中,在 Name 文本框中,键入 Physical Network。
- 00.5565A67 5. 在 Connection type 区域中,单击 External network。 选中 Allow management operating system to share this network adapter 复选框,然后单击 OK。
- 6. 在 Apply Networking Changes 对话框中,阅读显示的警告,然后单击 Yes。
- 7 在服务器管理器中,单击 Local Server ,然后确认网络适配器的名称已更改为 vEthernet (Physical Network) 。



任务 2: 创建专用网络(private network)

- 在 LON-HOST1 中,在 Hyper-V 管理器的 Actions 窗格中,单击 Virtual Switch Manager。
- 在 Virtual Switch Manager for LON-HOST1 窗口中,在左窗格中,单击 New virtual network switch。
- 在 Create virtual switch 窗格中,单击 Private,然后单击 Create Virtual Switch。
- 在 Virtual Switch Properties 窗格的 Name 文本框中,键入 Isolated Network。
- 在 Connection type 区域中,验证是否已选择 Private network,然后单击 OK。
- 在服务器管理器 (Server Manager)中,验证没有新的网络适配器可见。

任务 3: 创建内部网络

- 在 LON-HOST1 中,在 Hyper-V 管理器的 Actions 窗格中,单击 Virtual Switch Manager。
- 2. 在 Virtual Switch Manager for LON-HOST1 的窗口中,在左窗格中,单击 New virtual network switch。
- 在 Create virtual switch 窗格中,单击 Internal,然后单击 Create Virtual Switch。 3.
- 在 Virtual Switch Properties 窗格的 Name 文本框中,键入 Host Internal Network。
- 在 Connection type 区域中,验证 Internal network 被选中 ,然后单击 OK。
- 在服务器管理器中,验证是否已创建名为 vEthernet (Host Internal Network) 的新网络适配器。

结果:完成此练习后,您应已成功配置外部,内部和专用网络。

练习 3: 创建和配置虚拟机(Creating and configuring virtual machines)

► 任务 1: 创建第二代 (Generation 2) 虚拟机

- 在任务栏 (taskbar)上的 LON-HOST1,上,单击 File Explorer。
- 在文件资源管理器 (File Explorer) 中,转到 E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives。
- 注意: 此路径的驱动器号可能因物理主机的配置而异。
- 110.com 02.5565462 3. 在文件资源管理器中,单击 Home 选项卡,然后单击 New Folder 图标两次以创建两个新文件夹。 右 键单击每个文件夹,并重命名它们:
 - LON-GUEST1
 - LON-GUEST2
- 关闭文件资源管理器。
- 5. 在 Hyper-V 管理器中的 Actions 窗格中,单击 New,然后单击 Virtual Machine。
- 在 New Virtual Machine Wizard 的 Before You Begin 页面上,单击 Next。
- 7. 在 Specify Name and Location 页面上,选择 Store the virtual machine in a different location,输入以下 值,然后单击 Next:
 - 名称: LON-GUEST2
 - 位置: E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\LONGUEST2\
- 在 Specify Generation 页面上,单击 Generation 2 ,然后单式 Wext。
- 9. 在页面的 Startup memory 框中,输入 1024 MB 的值 然后单击 Next。

- 10. 在 Configure Networking 页面上,单击 Isolated Network,然后单击 Next。
- 11. 在 Connect Virtual Hard Disk 页面上,单击 Create a virtual hard disk。
- 12. 在 Name 文本框中,键入 LON-GUEST2.vhdx。
- 13. 在 Location text 框中,键入 E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\LON-GUEST2。
- 14. 在 Size 文本框中, 键入 127, 然后单击 Finish。
- 15. 右键单击 LON-GUEST2 , 然后单击 Settings 。
- 16. 在 Settings for LON-GUEST2 on LON-HOST1 设置窗口的 Hardware 中,单击 SCSI Controller。
- 17. 在右窗格中,单击 DVD Drive ,然后单击 Add。
- 18. 在 DVD Drive 区域中,单击 Image file。
- 19. 在 Image file 文本框中,键入 E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\WinServer2016_1607。 iso , 然后单击 Apply。
- 20. 在 Hardware 区域中, 单击 Firmware。
- 21. 在 Boot order 区域中,单击 Network Adapter ,单击 Move Down 两次,然后单击 OK。
- 22. 右键单击 LON-GUEST2 , 然后单击 Connect 。
- 23. 在 LON-GUEST2 on LON-HOST1 Virtual Machine Connection 窗口中,单击 Start。
- 24. 按任意键从 DVD 引导。
- 25. 在 Windows Setup 窗口中,单击 Next ,然后单击 Install now。
- 26. 在 Select the operating system you want to install 页上, 单击 Windows Server 2016 Datacenter Evaluation (Desktop Experience), 然后单击 Next。
- 27. 在 Applicable notices and license terms 页面上,选中 I accept the license terms 复选框,然后单击 Next .
- 28. 在 Which type of installation do you want 页面中,单击 Custom: Install Windows only (advanced)。。
- 29. 在 Where do you want to install Windows 页面上,单击 Drive 0 Unallocated Space,然后单击 Next。
- **注意:** Windows Server 操作系统安装需要额外的时间。您可以在等待安装完成时处理下 -个任务。
- 30. 在 Customize settings 页面的 Password 和 Reenter password 文本框中,键入 Pa55w.rd,然后单击 Finish .
- 31. 安装完成后,在 LON-HOST1 Virtual Machine Connection 窗口中的 LON-GUEST2 中,单击系社 Down , 然后再次单击 Shut Down 确认。
- ► 任务 2: 创建第一代 (Generation 1) 虚拟机
- 在 Hyper-V 管理器的 Actions 窗格中,单击 New,然后单击 Hard Disk。
- 2. 在 New Virtual Hard Disk Wizard 中的 Before You Begin 页上,单击 Next
- 3. 在 Choose Disk Format 页面中,单击 VHD,然后单击 Next。
- 4. 在 Choose Disk Type 页面中,选择 Differencing,然后单击 Nex
- 5. 在 Specify Name and Location 页面上,指定以下详细信息,然后单击 Next :
 - 名称: LON-GUEST1.vhd

- 位置: E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\LON-GUEST1\
- 6. 在 Configure Disk 页面中,键入 E:\Program Files\Microsoft Learning\Base\Base17C-WS16-1607.vhd 作为 位置, 然后单击 Finish。
- 7. 单击 Start , 然后单击 Windows PowerShell 图标。
- 8. 在 Windows PowerShell 命令提示符下,键入以下命令以创建名为 LON-GUEST1 的新虚拟机,然后按 Enter 键:

New-VM -Name LON-GUEST1 -MemoryStartupBytes 1024MB -VHDPath "E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\LON-GUEST1\LON-GUEST1.vhd" -SwitchName "Isolated Network"

关闭 Windows PowerShell 窗口。

任务 3: 配置虚拟机

- 在 LON-HOST1 中,在 Hyper-V 管理器中,右键单击 LON-GUEST1 ,然后单击 Settings。
- 在 Settings for LON-GUEST1 窗口的 LON-HOST1 的设置中,记下 LON-GUEST1的硬件列表。
- 3. 在 Hardware 区域中,单击 Memory。
- 选中 Enable Dynamic Memory 复选框。 4.
- 5. 在 Maximum RAM 框中,键入4096。
- 6. 在 Hardware 区域中,单击 Processor。
- 在 Number of virtual processors 文本框中, 键入2。
- 在 Hardware 区域中,单击 Network Adapter。
- 在 Bandwidth Management 区域中,选中 Enable bandwidth management 复选框。 9.
- 10. 在 Minimum bandwidth 文本框中,键入10。
- 11. 在 Maximum bandwidth 文本框中, 键入 100。
- 12. 在 Management 区域中,单击 Integration Services。

- 14. 在 Hyper-V 管理器中,右键单击 LON-GUEST2,然后单击 Settings。
 15. 在 Settings for LON-GUEST2 on LON-HOST1中,记下 LON-GUEST2 的硬件列表,注意与 LON-GUEST1 的区别。
 16. 在 Hardware 区域中,单击 Memory。
 18. 验证未选中 Enable dynamic memory 复选框。
 19. 在 Hardware 区域中,单击 Processor。
 20. 在 Number of virtual processors 文本框中,键入 2。
 21. 在 Hardware 区域中,展开 Hard Drive,然后单击 Quality of Seewald 选中 Enable Quality of Service management 复选框。
 22. 选中 Enable Quality of Service management 复选框。
 23. 在 Minimum 文本框中,键入 10。

- 24. 在 Management 区域中, 单击 Integration Services。
- 25. 选中 Guest services 复选框, 然后单击 OK。

▶ 任务 4: 创建检查点

- 1. 在 LON-HOST1中,在 Hyper-V 管理器中,右键单击 LON-GUEST2,然后单击 Checkpoint。
- 2. 右键单击 LON-GUEST2 , 然后单击 Start 。
- 3. 右键单击 LON-GUEST2, 然后单击 Connect。
- 4. 切换到 LON-GUEST2。
- 5. 在 LON-GUEST2 中,使用 Administrator 身份登录,密码为 Pa55w.rd。
- 6. 在服务器管理器中,单击 Local Server,并验证只有一个网络适配器。
- 7. 切换到 LON-HOST1。
- 8. 在 LON-HOST1 中,在 Hyper-V 管理器中,右键单击 LON-GUEST2,然后单击 Settings。
- 9. 在 Settings for LON-GUEST2 on LON-HOST1 窗口的 Hardware 区域中,单击 Add Hardware。
- 10. 在 Add Hardware 区域中,单击 Network Adapter,然后单击 Add。
- 11. 在 Network adapter 区域的 Virtual switch 中,选择 Host Internal Network,然后单击 OK。
- 12. 切换到 LON-GUEST2。
- 13. 在 LON-GUEST2 中,在服务器管理器中,刷新视图并验证是否已添加第二个网络适配器。
- 14. 切换到 LON-HOST1。
- 15. 在 LON-HOST1 中,在 Hyper-V 管理器中,右键单击 LON-GUEST2,然后单击 Checkpoint。
- 16. 阅读 Virtual Machine Checkpoint 窗口中的信息,然后单击 OK。
- 17. 右键单击最近的检查点,然后单击 Apply。
- 18. 在 Apply Checkpoint 对话框中,单击 Apply。
- 19. 验证 Status for LON-GUEST2 的状态为 Off , 因为它是生产检查点。

▶ 任务 5: 启用主机资源保护

- 1. 在 LON-HOST1, 上, 单击 Start 按钮, 然后单击 Windows PowerShell。
- 2. 在 Windows PowerShell 中,在命令提示符下,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Set-VMProcessor LON-GUEST2 -EnableHostResourceProtection \$true

3. 关闭 Windows PowerShell 窗口。

▶ 任务 6: 导出虚拟机

- 1. 在 LON-HOST1 上,在 Hyper-V Manager 中,右键单击 LON-GUEST2,然后单击 Exot
- 2. 在 Export Virtual Machine 对话框中的 Location 文本框中,键入 E:\Program Filer\Microsoft Learning\28740\Drives\Guest2-Bak ,然后单击 Export 。

结果: 完成此练习后,您应该已成功创建并配置了第1代虚拟机和第二代虚拟机。

30m 00:5565467

练习 4: 为虚拟机启用嵌套虚拟化 (nested virtualization)

▶ 任务 1:导入 LON-NVHOST2

注意: 开始此任务之前,请验证基本驱动器和 28740 课程驱动器的位置。 在本练习中,您需要两个位置的驱动器号。 该练习假定驱动器盘符 E: 用于两者,但是可以根据需要替换正确的驱动器盘符。

- 1. 在 LON-HOST1,上,单击 Start,然后单击 Windows PowerShell。
- 2. 在 Windows PowerShell 提示符下, 键入以下脚本, 然后按 Enter 键:
 - & 'E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\CreateVirtualSwitches.ps1'
- 3. 键入以下脚本, 然后按 Enter 键:

& 'E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\LON-HOST1_VM-Pre-Import-28740B.ps1'

- 4. 键入基本映像 (base images) 的驱动器盘符,然后按 Enter 键。
- 5. 键入课程映像 (course images) 的驱动器盘符, 然后按 Enter 键。
- 6. 按 Enter 键继续。

▶ 任务 2: 启用嵌套虚拟化

- 1. 在 LON-HOST1 中,在 Hyper-V 管理器的 Virtual Machines 窗格中,验证 28740B-LON-NVHOST2 的 Configuration Version 是否为 5.0。
- 2. 右键单击 28740B-LON-NVHOST2 , 然后单击 Upgrade Configuration Version 。
- 3. 在 Upgrade Configuration Version 对话框中,单击 Upgrade。
- 4. 验证 28740B-LON-NVHOST2 的 Configuration Version 现在是 8.0。
- 5. 在 Windows PowerShell 提示符下, 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Set-VMProcessor -VMName 28740B-LON-NVHOST2 -ExposeVirtualizationExtensions \$true

6. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

7. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Set-VM -VMName 28740B-LON-NVHOST2 -MemoryStartupBytes 4GB

▶ 任务 3: 启用 Hyper-V

1. 在 Windows PowerShell 提示符下,在 LON-HOST1 上键入以下命令,然后按 Inter 键:

Start-VM 28740B-LON-NVHOST2

2. 要查看 LON-NVHOST2 上的活动,在 Hyper-V 管理器中,右键单:20740B-LON-NVHOST2 ,然后单击 Connect。

.5565A67

3. 等待直到 LON-NVHOST2 启动完成,在 Windows PowerShell 提示符下键入以下内容,然后按 Enter 键。

Enter-PSSession -VMName 28740B-LON-NVHOST2

- 4. 收到提示时,使用 Adatum\Administrator 登录, 密码为 Pa55w.rd。
- 5. 键入以下命令, 然后按 Enter 键:

 $In stall-Windows Feature - Name \ Hyper-V - Include All SubFeature - Include Management Tools - Restart$

- 6. 等待 LON-NVHOST2 重新启动。 虚拟机可能会重新启动多次。
- 7. 切换到 LON-NVHOST2。
- 8. 以 Administrator 身份登录 LON-NVHOST2, 密码为 Pa55w.rd。
- 9. 单击 Start , 然后单击 Server Manager 。
- 10. 在服务器管理器中,单击 Tools,然后单击 Hyper-V Manager。
- 11. 验证 LON-NVHOST2 是否在 Hyper-V 管理器中列出,然后关闭 Hyper-V 管理器。
- ▶ 任务 4: 准备下一单元
- 使您的主机计算机 LON-HOST1 处于启动状态。

结果: 完成此练习后, 您应已成功配置虚拟机以用于嵌套虚拟化。

- Fill Millight Milli

- THE MANUELLE MY LOUD COM OR SOUTH TO THE PARTY OF THE P