第 4 章:实现存储空间和重复数据删除

实验 A: 实现存储空间

(Implementing Storage Spaces)

练习 1: 创建存储空间 (Creating a Storage Space)

- ▶ 任务 1:使用附加到服务器的六块磁盘创建存储池
- 在 LON-SVR1 上,单击 Start,然后点击 Server Manager。
- 2. 在服务器管理器中,在左窗格中,单击 File and Storage Services,然后 在 Servers 窗格中,单击 Storage Pools.
- 3. 在 STORAGE POOLS 窗格中,单击 TASKS,然后, 在 TASKS 下拉菜单中, 单击 New Storage Pool。
- 4. 在 New Storage Pool Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 5. 在 Specify a storage pool name and subsystem 页面上,在 Name 文本框中,输入 StoragePool1,然后 点击 Next。
- 6. 在 Select physical disks for the storage pool 页面上,从 Physical disks 列表中选择前六块磁盘 然后点击 Next.
- 在 Confirm selections 页面上,单击 Create。
- 在 View results 页面上,等待任务完成,然后点击 Close。

任务 2:创建三路镜像 (three-way mirrored)虚拟磁盘 (至少需要五个物理磁盘)

- 在 LON-SVR1 上,在服务管理器中,在 Storage Pools 窗格中,单击 StoragePool1。
- 2. 在 VIRTUAL DISKS 窗格中,单击 TASKS,然后,从 TASKS 下拉菜单中,单击 New Virtual Disk。
- 3. 在 Select the storage pool 对话框中,单击 StoragePool1,然后点击 OK。
- 在 New Virtual Disk Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 00:5565467 5. 在 Specify the virtual disk name 页面上,在 Name 文本框中,输入 Mirrored Disk,然后点击 Next。
- 6. 在 Specify enclosure resiliency 页面上, 单击 Next。
- 在 Select the storage layout 页面上,在 Layout 列表中,单击 Mirror,然后点击 Next。
- 在 Configure the resiliency settings 页面上, 单击 Three-way mirror, 然后点击 Next。
- 注意:如果三路复原 (three-way resiliency)设置不可用,请继续执行实验中的下-
- 9. 在 Specify the provisioning type 页面上,单击 Thin,然后点击 Next。
- 10. 在 Specify the size of the virtual disk 页面上, 在 Specify size 文本框中,输入10个然后点击 Next。
- 11. 在 Confirm selections 页面上, 单击 Create。
- 12. 在 View results 页面上,等待任务完成。
- 13. 确认 Create a volume when this wizard closes 复选框被选中
- 14. 在 New Volume Wizard 窗口里,在 Before you begin 页面套 準击 Next。
- 15. 在 Select the server and disk 页面上,在 Disk 窗格中,食出 Mirrored Disk 虚拟磁盘,然后点击 Next。

- 16. 在 Specify the size of the volume 页面上,单击 Next 以确认默认选项。
- 17. 在 Assign to a drive letter or folder 页面上,在 Drive letter 下拉菜单中,确认 H 被选中,然后点击 Next.
- 18. 在 Select file system settings 页面上,在 File system 下拉菜单中,单击 ReFS,在 Volume label 文本框 中,输入Mirrored Volume,然后点击Next。
- 19. 在 Confirm selections 页面上, 单击 Create。
- 20. 在 Completion 页面上,等待创建完成,然后点击 Close。
- ▶ 任务 3:将文件复制到卷上,并确认文件在文件资源管理器(File Explorer)中可见
- 1. 在 LON-SVR1 上,单击 Start,在 Start 屏幕,输入 command prompt,然后 按 Enter 键。
- 2. 当您收到命令提示符时,键入以下命令,然后按 Enter 键::

Copy C:\windows\system32\write.exe H:\

- 3. 关闭命令提示符。
- 4. 在任务栏中,单击 File Explorer 图标。
- 5. 在文件资源管理器,在 navigation 窗格中,单击 Mirrored Volume (H:)。
- 验证 write.exe 在文件列表中可见。
- 关闭文件资源管理器。
- ▶ 任务 4:删除物理驱动器以模拟驱动器故障
- 1. 在主机计算机上,打开 Hyper-V Manager。
- 2. 在 Virtual Machines 窗格中,右键单击 28740B-LON-SVR1, 然后点击 Settings。
- 3. 在 28740B-LON-SVR1 的 Settings 中,在 Hardware 窗格中,单击 以 28740B-LON-SVR1-Disk1 开头的磁 盘。
- 4. 在 Hard Drive 窗格中,单击 Remove,单击 OK,然后点击 Continue。
- ▶ 任务 5:确认文件依然可见
- 1. 切换到 LON-SVR1。
- 2. 在任务栏中,单击 File Explorer 图标。
- 3. 在文件资源管理器,在导航窗格中,单击 Mirrored Volume (H:)。
- 4. 在 file list 窗格中,确认 write.exe 依然可见。
- 6. 在服务器管理器(Server Manager)中,在 STORAGE POOLS 窗格中,在菜单栏中,单击 Refresh "Storage Pools"。 Within
- 注意: 请注意 Mirrored Disk 旁边显示的警告。
- 7. 在 VIRTUAL DISK 窗格中,右键单击 Mirrored Disk,然后点击 Properties。
- 8. 在 Mirrored Disk Properties 对话框中,在左窗格中,单击 Health

00.5505467

- 注意: 请注意健康状态表示一个警告。 操作状态应指示为以下一个或多个: 不完整 (Incomplete),未知(Unknown)或降级(Degraded)。
- 9. 在 Mirrored Disk Properties 对话框中,单击 OK。
- ► 任务 6:将新磁盘添加到存储池,并删除损坏的磁盘
- 1. 在 LON-SVR1 上,在 Server Manager中,在 STORAGE POOLS 窗格中,在菜单栏中,单击 Refresh "Storage Pools" .
- 2. 在 STORAGE POOLS 窗格中,右键单击 StoragePool1,然后点击 Add Physical Disk。
- 3. 在 Add Physical Disk 窗口里,单击列表中第一块磁盘,然后点击 OK。
- 4. 右键单击 Start, 然后点击 Windows PowerShell (Admin)。
- 5. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-PhysicalDisk

- 6. 请注意操作状态显示为失去通信(Lost Communication)的磁盘的友好名称(FriendlyName)。
- 7. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

\$Disk = Get-PhysicalDisk -FriendlyName 'diskname'

将 diskname 替换为您在步骤6中记下的磁盘的名称

8. 在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Remove-PhysicalDisk -PhysicalDisks \$disk -StoragePoolFriendlyName StoragePool1

- 9. 在 Windows PowerShell 中,输入Y,然后按 Enter 键:。
- 10. 在服务器管理器中,在 STORAGE POOLS 窗格中,在菜单栏中,单击 Refresh "Storage Pools" 按钮, 看到警告消失。

编来:完成此练习后,您应已成功创建存储池并向其中添加了五块磁盘。此外,您应该已经在存储池中创建了一个三向镜像的,精简配置(three-way mirrored, thinly-provisioned)的虚拟磁盘。您还应该已经将一个文件复制到新卷,然后验证它是可访问的。接下来,在删除物理驱动器之后,您应该已经验证虚拟磁盘仍然可用,并且您可以访问它。最后,您应该已将另一个物理磁盘添加到存储池。

练习 2: 启用并配置存储分层 (Enabling and configuring storage tiering)

- ▶ 任务 1: 使用 Get-PhysicalDisk cmdlet 查看系统中所有可用的磁盘
- 1. 在 LON-SVR1 上,右键单击 Start,然后点击 Windows PowerShell (Admin)。
- 2. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-PhysicalDisk

▶ 任务 2: 创建新的存储池

1. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键::

\$canpool = Get-PhysicalDisk -CanPool \$true

2. 在 Windows PowerShell 提示符处, 键入以下命令, 然后按 Enter 键::

 $\label{lem:new-storagePool} $$\operatorname{Pool}_{\operatorname{PriendlyName}} $$\operatorname{StorageSubsystemFriendlyName} $$\operatorname{Storage}^* -\operatorname{PhysicalDisks} $$\operatorname{Canpool} $$$

- 3. 打开文件资源管理器,然后浏览到 D:\Labfiles\Mod04。
- 4. 右键单击 mod4.ps1, 单击 Run with PowerShell。如果出现提示,请按Y键。 这将配置用于下一个练习的磁盘名称。
- ▶ 任务 3: 查看介质类型 (media types)
- 在 LON-SVR1 上,在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-StoragePool -FriendlyName TieredStoragePool | Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, Usage, BusType

- ▶ 任务 4:为样本磁盘(sample disk)指定介质类型,并验证介质类型是否已更改
- 1. 在 LON-SVR1 上,在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Set-PhysicalDisk -FriendlyName PhysicalDisk1 -MediaType SSD

2. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键::

Set-PhysicalDisk -FriendlyName PhysicalDisk2 -MediaType HDD

3. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键::

Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, Usage, BusType

- ▶ 任务 5:使用 Windows PowerShell 创建池级存储层(pool-level storage tier)
- 1. 在 LON-SVR1 上,在 Windows PowerShell 目录提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

New-StorageTier -StoragePoolFriendlyName TieredStoragePool FriendlyName HDD_Tier -MediaType HDD

是否已更改 inter 键: 2. 在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键::

New-StorageTier -StoragePoolFriendlyName TieredStoragePool -FriendlyName SSD_Tier -MediaType SSD

▶ 任务 6:使用 New Virtual Disk Wizard 创建具有存储分层 (storage tiering) 的新虚拟 磁盘

- 在 LON-SVR1 上,在 Server Manager中,在 Storage Pools 窗格中,单击 Refresh,然后点击 TieredStoragePool.
- 2. 在 VIRTUAL DISKS 窗格中,单击 TASKS,然后在 TASKS下拉菜单中,单击 New Virtual Disk。
- 在 Select the storage pool 对话框中,单击 TieredStoragePool,然后点击 OK。
- 4. 在 New Virtual Disk Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 5. 在 Specify the virtual disk name 页面上,在 Name 文本框中,输入 TieredVirtDisk,选择 Create storage tiers on this virtual disk, 然后点击 Next。
- 6. 在 Specify enclosure resiliency 页面上, 单击 Next。
- 7. 在 Select the storage layout 页面上,在两个 Layout 列表中,单击 Simple,然后点击 Next。
- 8. 在 Specify the provisioning type 页面上,单击 Next。
- 9. 在 Specify the size of the virtual disk 页面上, 在两个 Specify size 文本框中,输入 2,清除 Enable read cache 复选框,然后点击 Next。
- 注意: 根据您使用的存储子系统, Enable read cache 复选框可能不存在。
- 10. 在 Confirm selections 页面上, 单击 Create。
- 11. 在 View results 页面上,等待任务完成。
- 12. 确认 Create a volume when this wizard closes 被选中 , 然后点击 Close。
- 13. 在 New Volume Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 14. 在 Select the server and disk 页面上,在 Disk 窗格中,单击 TieredVirtDisk 虚拟磁盘,然后点击 Next。
- 15. 在 Specify the size of the volume 页面上 , 单击 Next 以确认默认选项。
- 16. 在 Assign to a drive letter or folder 页面上, 在 Drive letter 下拉菜单中, 确认 R 被选中, 然后点击。 Next.
- 17. 在 Select file system settings 页面上,在 File system 下拉菜单中,单击 ReFS。在 Volume label 文本框中,輸入 Tiered Volume,然后点击 Next。
 注意:如果 ReFS 不可用从文件系统下拉菜单中选择 NTFS。
 18. 在 Confirm selections 页面上,单击 Create。
 19. 在 Completion 页面上,等待创建完成,然后点击 Close

- 19. 在 Completion 页面上,等待创建完成,然后点击 Close。
- 20. 在服务器管理器中,右键单击刚刚创建的虚拟磁盘,然后点击。coperties。
- 21. 在 TieredVirtDisk Properties 窗口里, 在 General 标签页, 数字 storage tiers, Capacity, Allocated space. 和 Used pool space 的详细信息。 space,和 Used pool space 的详细信息。

- 22. 点击 Health 标签页,然后观察存储布局 (Storage layout) 的详细信息,然后点击 OK。
- ▶ 任务 7:准备下一个实验
- 完成实验后,请保留虚拟机继续运行以用于下一个实验。

结果:完成此练习后,您应该已成功启用和配置存储分层(storage tiering)。

-KERMANIELELE FER MY I TOUR COM OO. 5565462

实验 B: 实现重复数据删除

(Implementing Data Deduplication)

练习 1:安装重复数据删除 (Installing Data Deduplication)

- ▶ 任务 1:安装重复数据删除角色服务
- 在 LON-SVR1 上,在服务管理器中,在 navigation 中,单击 Dashboard。
- 2. 在详细信息窗格中,单击 Add roles and features。
- 3. 在 Add Roles and Features Wizard,在 Before you begin 页面上,单击 Next。
- 4. 在 Select installation type 页面上, 单击 Next。
- 5. 在 Select destination server 页面上, 单击 Next。
- 6. 在 Select server roles 页面上,在 Roles 列表中,展开 File and Storage Services (4 of 12 installed)。
- 7. 展开 File and iSCSI Services (3 of 11 installed)。
- 8. 选择 Data Deduplication 复选框,然后点击 Next。
- 9. 在 Select features 页面上, 单击 Next。
- 10. 在 Confirm installation selections 页面上, 单击 Install。
- 11. 安装完成后,在Installation progress页面上,单击Close。
- ▶ 任务 2:检查重复数据删除的状态
- 1. 在 LON-SVR1 上,切换到 Windows PowerShell。
- 2. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-DedupVolume

3. 在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-DedupStatus

- 4. 这些命令不返回任何结果。 这是因为您需要在安装该组件后,在卷上启用它。
- ▶ 任务 3:确认虚拟机性能
- 在 LON-SRV1中,在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Measure-Command -Expression {Get-ChildItem -Path D:\ -Recurse}

注意: 你将在稍后的试验中使用到上一个命令返回的值

文件肥 文件服 **结果**:完成此练习后,您应已成功安装了重复数据删除角色服务,并不会文件服务器上启用了该服务。

练习 2:配置重复数据删除(Configuring Data Deduplication)

▶ 任务 1:配置重复数据删除

- 1. 在 LON-SVR1 上,在任务栏中,单击 File Explorer 图标。
- 2. 在服务器管理器 (Server Manager) 中,在导航 (navigation) 窗格中,单击 File and Storage Services,然后点击 Disks。
- 3. 在 Disks 窗格中, 单击 1。
- 4. 在 VOLUMES 下面, 单击 D。
- 5. 右键单击 D, 然后点击 Configure Data Deduplication。
- 6. 在 Allfiles (D:\) Deduplication Settings 对话框中,在 Data deduplication 列表中, 单击 General purpose file server。
- 7. 在 Deduplicate files older than (in days) 文本框中,输入0。
- 8. 单击 Set Deduplication Schedule。
- 9. 在 LON-SVR1 Deduplication Schedule 对话框中,选择 Enable throughput optimization 复选框,然后点击 OK。
- 10. 在 Allfiles (D:\) Deduplication Settings 对话框中,单击 Add。
- 11. 在 Select Folder 对话框中,展开 Allfiles (D:),单击 shares。
- 12. 点击 Select Folder, 然后点击 OK。

▶ 任务 2:配置优化 (Configure optimization)以立即运行并查看状态

1. 在 LON-SRV1,在 Windows PowerShell 窗口,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Start-DedupJob D: -Type Optimization -Memory 50

2. 在 Windows PowerShell 窗口,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-DedupJob -Volume D:

注意:使用上一个命令验证优化作业的状态。 重复上一个命令,直到进度显示为100%。

▶ 任务 3:确认文件已经被优化

- 1. 在 LON-SVR1 上,在文件资源管理器中,浏览到 D:\Labfiles\Mod04。
- 2. 右键单击 ContosoP1AnnualReport.docx, 然后选择 Properties。
- 3. 在 Properties 窗口里,请观察 Size on disk 和 Size 的值,并记下任何差异。
- 4. 多找几个文件重复步骤 2 和 3,以验证重复数据删除。
- 5. 切换到 Windows PowerShell。
- 6. 在 Windows PowerShell 命令提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-DedupStatus -Volume D: |fl

Example 20. A part of the state of the stat

7. 在 Windows PowerShell 提示符处,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Get-DedupVolume -Volume D: |fl

- **注意:**观察已优化文件的数量。
- 8. 在服务器管理器中,在导航窗格中,单击 File and Storage Services,然后点击 Disks。
- 9. 在 DISKS 窗格中, 单击 1。
- 10. 在 VOLUMES 下面, 单击 D。
- 11. 点击 Refresh 然后观察 Deduplication Rate 和 Deduplication Savings 的值。
- **注意**:因为驱动器 D 上的大多数文件都很小,您可能不会注意到大量的节省空间。
- ▶ 任务 4:再次确认虚拟机的性能
- 在 Windows PowerShell 窗口,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Measure-Command -Expression {Get-ChildItem -Path D:\ -Recurse}

注意:将上一个命令返回的值与先前在相同命令的值进行比较,以评估系统性能是否已更改。

▶ 任务 5: 为下一个单元做准备

完成实验后,将虚拟机还原到其初始状态。

- 1. 在主机计算机上,启动 Hyper-V Manager。
- 2. 在 Virtual Machines 列表中, 右键单击 28740B-LON-SVR1, 然后点击 Revert。
- 3. 在 Revert Virtual Machine 对话框中,单击 Revert。
- 4. 针对 28740B-LON-DC1 重复步骤 2 和 3。

结果:完成此练习后,您应已成功在LON-SVR1上为指定的数据卷配置了重复数据删除。

8740B-LON-SVR1,然后点击 Revert。

11上为指定的数据卷配置了重复数据删除。

11上为指定的数据卷配置了重复数据删除。

- THE MANUELLE FOR A STATE OF THE PARTY OF T