# 2001.3.25 Kubernetes 集群部署

Kubernetes 部署方式

官方提供 kubernetes 部署三种方式:

Minikube(主要用来体验 k8s 的使用)

minikube 是一个工具,可以在本地快速运行一个单点的 kubernetes,尝试 kubernetes 或日常开发的用户使用,不能用于生产环境

官方文档: https://kubernetes.io/docs/setup/minikube/

# 二进制包

从官方下载发行版的二进制包。手动部署每一个组件,组成 kubernetes 集群,目前企业生产环境中主要使用该方式:

# 下载地址:

### Kubeadm

Kubeadm 是谷歌推出的一个专门用于快速部署 kubernetes,集群的工具。在集群部署的过程中,可以通过 kubeadm init,来初始化 master 节点,然后使用 kubeadm join 将其他的节点加入到集群中。

Kubeadm 通过简单配置可以快速将一个最小可用的集群运行起来。它在设计之初关注点是快速安装并将集群运行起来,而不是一步步关于各节点环境的准备工作。同样的,kubernetes,集群在使用过程中的各种插件也不是 kubeadm 关注的重点,比如 kubernetes.集群 WEB Dashboard、prometheus 监控集群业务等。kubeadm 应用的目的是作为所有部署的基础,并通过 kubeadm 使得部署kubernetes 集群更加容易。

Kubeadm 的简单快捷的部署应用到如下三方面

- ·新用户可以从 kubeadm 开始快速搭建 Kubernete 并了解。
- ·熟悉 Kubernetes 的用户可以使用 kubeadm 快速搭建集群并测试他们的应用。
- ·大型的项目可以将 kubeadm 配合其他的安装工具一起使用,形成一个比较复杂的系统。


# ·官方文档:

https://kubernetes.io/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm/https://kubernetes.io/docs/setup/independent/install-kubeadm/

# 基于 kubeadm 部署 k8s 集群

# 一,环境准备

操作系统	IP 地址←	主机名←	组件			
CentOS7.5←	192.168.200.111←	k8s-master←	kubeadm、kubelet、kubectl、docker-ce←			
CentOS7.5←	192.168.200.112←	k8s-node01←	kubeadm、kubelet、kubectl、docker-ce←			
CentOS7.5←	192.168.200.113	k8s-node02←	kubeadm、kubelet、kubectl、docker-ce			
注意: 所有主机配置推荐 CPU: 2C+ Memory: 2G+←						



1.1,主机初始化配置 所有主机配置关闭防火墙和 selinux iptables -F
setenforce 0
systemctl stop firewalld
systemctl disable firewalld
systemctl stop NetworkManager
systemctl disable NetworkManager
sed -i '/^SELINUX=/s/enforcing/disabled/' /etc/selinux/config

配置主机名并绑定 hosts,不同主机,名称不同

### [root@k8s-master ~]# cat /etc/hosts

192.168.200.111 k8s-master

192.168.200.112 k8s-node01

192.168.200.113 k8s-node02

[root@k8s-master ~]# scp /etc/hosts 192.168.200.112:/etc/

[root@k8s-master ~]# scp /etc/hosts 192.168.200.113:/etc/

[root@k8s-master ~]# hostname k8s-master 111

[root@k8s-node-1 ~]# hostname k8s-node01 112

[root@k8s-node-2 ~]# hostname k8s-node02 113

# 1.2 主机配置初始化<mark>(三台主机一起干)</mark>

[root@k8s-node02 ~]# yum -y install vim wget net-tools lrzsz

[root@k8s-node02 ~]# swapoff -a #零时关闭虚拟内存

[root@k8s-node02 ~]# sed -i '/swap/s/^/#/' /etc/fstab #永久关闭虚拟内存

[root@k8s-node02 ~]# vim /etc/sysctl.conf

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

[root@k8s-node02 ~]# modprobe br\_netfilter

[root@k8s-node02 ~]# sysctl -p

net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1

net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1

[root@k8s-master ~]# scp /etc/sysctl.conf 192.168.200.112:/etc/

[root@k8s-master ~]# scp /etc/sysctl.conf 192.168.200.113:/etc/

# 1.3 部署 docker 环境

三台主机分别部署 docker 环境,因为 k8s 容器需要 docker 的编排

[root@k8s-node02 ~]# wget -O /etc/yum.repos.d/CentOS-Media.repo

http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo

[root@k8s-node02 ~]# yum -y install yum-utils device-mapper-persistent-data

使用 YUM 方式安装 docker 时,推荐使用阿里的 YUM 源,阿里的官方开源站点地址是: https://developer.aliyun.com/mirror/,可以在站点内找到 docker 的源地址

```
三台主机部署 docker (这个位置的操作不建议使用)
```

```
[root@k8s-node02 ~]#
yum-config-manager --add https://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.repo
[root@k8s-node02 ~]# yum -y install docker-ce
[root@k8s-node02 ~]# systemctl start docker
[root@k8s-node02 ~]# docker --version

Docker version 20.10.5, build 55c4c88
[root@k8s-node02 ~]#
scp /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo 192.168.200.112:/etc/yum.repos.d/
scp /etc/yum.repos.d/docker-ce.repo 192.168.200.113:/etc/yum.repos.d/
```

### 三台主机部署 docker

```
[root@k8s-master ~]# mkdir docker #每台主机的操作
[root@k8s-master ~]# cd docker/ #每台主机的操作
[root@k8s-master ~]# rz /上传 docker 的 rpm 包
[root@k8s-master ~]# scp -r docker/* 192.168.200.112:/root/docker
[root@k8s-master ~]# scp -r docker/* 192.168.200.113:/root/docker
[root@k8s-master ~]# yum -y install *.rpm #注意安装的时候进入到 docker 目录中
```

配置镜像加速器(所有主机的操作)

```
[root@k8s-master ~]# vim /etc/docker/daemon.json #文件没有就创建
{
    "registry-mirrors":["https://nyakyfun.mirror.aliyuncs.com"]
}
[root@k8s-master ~]# systemctl daemon-reload
[root@k8s-master ~]# systemctl restart docker
[root@k8s-master ~]# docker info
[root@k8s-master ~]# scp /etc/docker/daemon.json 192.168.200.112:/etc/docker/
[root@k8s-master ~]# scp /etc/docker/daemon.json 192.168.200.113:/etc/docker/
[root@k8s-master ~]# systemctl daemon-reload
[root@k8s-master ~]# systemctl daemon-reload
[root@k8s-master ~]# docker info
注意:三台都需要执行的命令
```

# 二. 部署 k8s 集群

2.1,组件介绍

三个节点都需要安装下面三个组件

·kubeadm:安装工具,是所有的组件都会以容器的方式运行

·kubect:客户连接 k8sPAI 的工具

·kubelet:运行在 node 节点,用来启动容器的工具

2.2 配置阿里云 yum 源

推荐使用阿里云的 yum 源安装(下载阿里云的 yum 源)

[root@k8s-master yum.repos.d]# wget <a href="http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo">http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo</a>

[root@k8s-master yum.repos.d]# vim /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo

[kubernetes]

name=Kubernetes

baseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86\_64/

gpgcheck=1

repo\_gpgcheck=1

gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg

https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpg

[root@k8s-master]#

scp /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 192.168.200.112:/etc/yum.repos.d/ scp /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo 192.168.200.113:/etc/yum.repos.d/ [root@k8s-node01 yum.repos.d]# ls

backup CentOS-Media.repo epel-release-latest-7.noarch.rpm kubernetes.repo [root@k8s-master yum.repos.d]#

scp /etc/yum.repos.d/Centos-7.repo 192.168.200.112:/etc/yum.repos.d/ scp /etc/yum.repos.d/Centos-7.repo 192.168.200.112:/etc/yum.repos.d/

# 2.3 安装 kubelet kubeadm kubectl

### 所有主机的配置

[root@k8s-master]# yum -y install kubelet kubeadm kubectl

[root@k8s-master ~]# systemctl enable kubelet

Kubelet 刚安装结束后通过 systemctl start kubelet 方式无法启动的,需要加入节点后或者 初始化为 master 后才可以启动成功

如果在执行命令过程中出现索引 gpg 检查失败的情况,请使用 yum install -y --nogpgcheck kubelet kubeadm kubectl 来安装

### 2.4 配置 init-config.yaml (master 111 的操作)

Kubeadm 提供了很多配置项, Kubeadm 配置在 Kubernetes 集群中是存储在 ConfigMap 中的 也可将这些配置写入配置文件,方便管理复杂的配置项。 Kubeadm 配内容是通过 kubeadm config 命令写入配置文件的。

在 master 节点安装, master 定于为 192.168.200.111,通过如下指令创建默认的 init.config.yaml 文件:

# [root@k8s-master ~]# kubeadm config print init-defaults > init-config.yaml [root@k8s-master ~]# vim init-config.yaml

#定义 master 的 IP 地址 12 advertiseAddress: 192.168.200.111

16 name: k8s-master #master 主机名 #存储位置

31 dataDir: /var/lib/etcd

32 imageRepository: registry.aliyuncs.com/google\_containers #镜像下载地址

38 podSubnet: 10.244.0.0/16 #手动加入。给 pod 授予一个 IP 地址

# 2.5 安装 master 节点

拉取所需镜像(这个步骤可以不做,因为 master 初始化时会自动下载,但是很慢。所以 我们分开操作,而且不好排错)

### [root@k8s-master ~]# kubeadm config images list --config init-config.yaml

registry.aliyuncs.com/google\_containers/kube-apiserver:v1.20.0

registry.aliyuncs.com/google\_containers/kube-controller-manager:v1.20.0

registry.aliyuncs.com/google\_containers/kube-scheduler:v1.20.0

registry.aliyuncs.com/google\_containers/kube-proxy:v1.20.0

registry.aliyuncs.com/google\_containers/pause:3.2

registry.aliyuncs.com/google\_containers/etcd:3.4.13-0

registry.aliyuncs.com/google containers/coredns:1.7.

[root@k8s-master ~]# rz

# //上传镜像包 k8s Software/Kubeadm yaml and images/master

[root@k8s-master ~]# cd master/

# [root@k8s-master master]# ls | while read line; do docker load < \$line; done #导入镜像

[root@k8s-master master]# docker images

REPOSITORY		TAG	IMAGE ID	) CF	REATED	SIZE
registry.aliyuncs.cor	m/google_containers/ku	be-proxy	v1.20	.0	10cc881966	cf 3
months ago 118	BMB					
registry.aliyuncs.com/google_containers/kube-controller-manager v1.20.0 b9fa1895c						395dcaa
3 months ago 13	16MB					
registry.aliyuncs.cor	m/google_containers/ku	be-scheduler	v1	20.0	3138b6	e3d471
3 months ago 46	6.4MB					
registry.aliyuncs.cor	m/google_containers/ku	be-apiserver	v1	20.0	ca9843	d3b545
3 months ago 12	22MB					
registry.aliyuncs.cor	m/google_containers/eto	cd	3.4.13-	0	0369cf4303f	f 7
months ago 253	BMB					
registry.aliyuncs.cor	m/google_containers/co	redns	1.7.0	ŀ	bfe3a36ebd2	5 9
months ago 45.	2MB					
registry.aliyuncs.co	m/google_containers/p	ause	3.2	80	0d28bedfe5d	13
months ago 683	kB					

### 安装 master 节点(初始化)

### [root@k8s-master~]# kubeadm init --config=init-config.yaml //初始化安装 k8s

### 根据提示操作:

Kubectl 默认会在执行的用户的家目录下面的.kube 目录下寻找 config 文件。这里是将在初始化时[kubeconfig]步骤生成的 admin.conf 拷贝到.kube/config 下

# 执行三条命令(这是在初始化时系统提示要执行的命令)

[root@k8s-master ~]# mkdir -p \$HOME/.kube

[root@k8s-master ~]# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf \$HOME/.kube/config

[root@k8s-master ~]# sudo chown \$(id -u):\$(id -g) \$HOME/.kube/config

### Kubeadm init 初始化主要执行了一下操作

[init]: 指定版本进行初始化操作↔

[preflight]: 初始化前的检查和下载所需要的 Docker 镜像文件←

[kubelet-start]: 生成 kubelet 的配置文件"/var/lib/kubelet/config.yaml",没有这个文件 kubelet 无法启动,所以初始化之前的 kubelet 实际上启动失败。↩

[certificates]: 生成 Kubernetes 使用的证书,存放在/etc/kubernetes/pki 目录中。↩

[kubeconfig]: 生成 Kubeconfig 文件, 存放在/etc/kubernetes 目录中, 组件之间通信需要使用对应文件。↩

[control-plane]: 使用/etc/kubernetes/manifest 目录下的 YAML 文件,安装 Master 组件。← [etcd]: 使用/etc/kubernetes/manifest/etcd.yaml 安装 Etcd 服务。←

[wait-control-plane]: 等待 control-plan 部署的 Master 组件启动。↩

[apiclient]: 检查 Master 组件服务状态。↩

[uploadconfig]: 更新配置↩

[kubelet]: 使用 configMap 配置 kubelet。←

[patchnode]: 更新 CNI 信息到 Node 上,通过注释的方式记录。↩

[mark-control-plane]: 为当前节点打标签,打了角色 Master,和不可调度标签,这样默认就不会使用 Master 节点来运行 Pod。↩

[bootstrap-token]: 生成 token 记录下来,后边使用 kubeadm join 往集群中添加节点时会用到4

[addons]: 安装附加组件 CoreDNS 和 kube-proxy←

 $\leftarrow$ 

Kubeadm 通过初始化安装是不包括网络插件的,也就是说初始化之后是不具备相关网络功能的,比如 k8s-master 节点上查看节点信息都是"Not Ready"状态、Pod 的 CoreDNS 无法提供服务等。4

# 2.6 安装 node 节点

根据 master 安装时的提示信息

kubeadm join 192.168.200.111:6443 --token abcdef.0123456789abcdef \

--discovery-token-ca-cert-hash

sha256:0728040530b33d2d8c74d06193aa3c3623604e0cb562bdf932f97def561b8646

这是安装 master 时的提示,把命令直接复制粘贴到 node 节点

注意:--token abcdef.0123456789abcdef 表示为一个证书,但是这个证书有效期只有二十四小时,如果证书失效,master 节点就会个 node 节点断开。这里要注意一下,不要用在生产环境

### master 查看 node 节点的状态

# [root@k8s-master~]# kubectl get nodes #这条命令也是 master 安装时提示的

NAME STATUS ROLES AGE VERSION

k8s-master NotReady control-plane,master 18m v1.20.5

k8s-node01 NotReady <none> 106s v1.20.5 k8s-node02 NotReady <none> 102s v1.20.5

### 2.7 安装 flannel

Master 节点 NotReady 的原因就是因为没有使用任何的网络插件,此时 Node 和 Master 的连接还不正常。目前最流行的 Kubernetes 网络插件有 Flannel、Calico、Canal、Weave 这里

### 选择使用 flannel。

### 所有主机:

Master 上传 kube-flannel.yml, 所有主机上传 flannel\_v0.12.0-amd64.tar

如果没有 kube-flannel.yml 包。就上 github 中找

### [root@k8s-master ~]# rz /flannel\_v0.12.0-amd64.tar /kube-flannel.yml

[root@k8s-master ~]# docker load < flannel\_v0.12.0-amd64.tar

256a7af3acb1: Loading layer 5.844MB/5.844MB d572e5d9d39b: Loading layer 10.37MB/10.37MB 57c10be5852f: Loading layer 2.249MB/2.249MB 7412f8eefb77: Loading layer 35.26MB/35.26MB 05116c9ff7bf: Loading layer 5.12kB/5.12kB

Loaded image: quay.io/coreos/flannel:v0.12.0-amd64

把 flannel\_v0.12.0-amd64.tar 包传给 node 主机

两台 Node 节点也作导入

[root@k8s-master ~]# scp flannel\_v0.12.0-amd64.tar 192.168.200.112:/root

[root@k8s-master ~]# scp flannel\_v0.12.0-amd64.tar 192.168.200.113:/root

[root@k8s-node02 ~]# docker load < flannel\_v0.12.0-amd64.tar

### master 主机应用 kube-flannel.yml 文件

### [root@k8s-master ~]# kubectl apply -f kube-flannel.yml

podsecuritypolicy.policy/psp.flannel.unprivileged created

Warning: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 ClusterRole is deprecated in v1.17+, unavailable in v1.22+; use rbac.authorization.k8s.io/v1 ClusterRole

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/flannel created

Warning: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 ClusterRoleBinding is deprecated in v1.17+, unavailable in v1.22+; use rbac.authorization.k8s.io/v1 ClusterRoleBinding

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/flannel created

serviceaccount/flannel created

configmap/kube-flannel-cfg created

daemonset.apps/kube-flannel-ds-amd64 created

daemonset.apps/kube-flannel-ds-arm64 created

daemonset.apps/kube-flannel-ds-arm created

daemonset.apps/kube-flannel-ds-ppc64le created

daemonset.apps/kube-flannel-ds-s390x created

### [root@k8s-master ~]# kubectl get nodes #查看状态

NAME STATUS ROLES AGE VERSION

k8s-master Ready control-plane, master 41m v1.20.5

k8s-node01 Ready <none> 24m v1.20.5 k8s-node02 Ready <none> 24m v1.20.5

# 2.8 节点管理命令

以下命令无需执行,仅作为了解

重置 master 和 node 配置

[root@k8s-master ~]# kubeadm reset

删除 node 配置

[root@k8s-master ~]# kubectl delete node 192.168.200.111 是不是 IP 地址取决于

kubectl get nodes 命令的结果

# 以下命令无需执行,仅作为了解₩

I

重置 master 和 node 配置 ←

[root@k8s-master ~]# kubeadm reset ←

删除 node 配置↩

[root@k8s-master ~]# kubect| delete node 192.168.200.112←

4

[root@k8s-node01 ~]# docker rm -f \$(docker ps -ag)←

[root@k8s-node01 ~]# systemctl stop kubelet←

[root@k8s-node01 ~]# rm -rf /etc/kubernetes/\*

[root@k8s-node01 ~]# rm -rf /var/lib/kubelet/\*

# 三. 安装 Dashboard UI

部署 Dashboard

dashboard 的 github 仓库地址: https://github.com/kubernetes/dashboard

代码仓库当中,有给出安装示例的相关部署文件,我们可以直接获取之后,直接部署即 可

# [root@k8s-master ~]# kubectl get pods -n kube-system #查看 k8s 组件的状态(这条命令仅供查看)

95m

NAME READY STATUS RESTARTS AGE coredns-7f89b7bc75-6tvnf 1/1 Running 0 95m coredns-7f89b7bc75-pg5nt 1/1 Running 0 95m etcd-k8s-master 1/1 Running 0 95m

kube-apiserver-k8s-master 1/1 Running 0

kube-controller-manager-k8s-master 1/1 Running 0 95m

kube-flannel-ds-amd64-krk5n 1/1 Running 0 55m kube-flannel-ds-amd64-ksmvz 1/1 Running 0 55m

kube-flannel-ds-amd64-zgvcz 1/1 Running 0 55m 1/1 Running 0 95m kube-proxy-blcrg kube-proxy-tank4 1/1 Running 0 79m 1/1 Running 0 79m kube-proxy-v2xlf kube-scheduler-k8s-master Running 0 95m 1/1

# Master 上传 recommended.yaml 文件(正常操作)

```
[root@k8s-master ~]# rz /recommended.yaml
[root@k8s-master ~]# rz / metrics-scraper_v1.0.4.tar
[root@k8s-master ~]# rz /dashboard_v2.0.0.ta
[root@k8s-master ~]# docker load < metrics-scraper_v1.0.4.tar //镜像导入
[root@k8s-master ~]# docker load < dashboard_v2.0.0.tar
[root@k8s-master ~]#
scp metrics-scraper_v1.0.4.tar dashboard_v2.0.0.tar 192.168.200.112:/root
scp metrics-scraper_v1.0.4.tar dashboard_v2.0.0.tar 192.168.200.113:/root
两台 node 节点也作镜像导入
```

# 3.2 开放端口设置

在默认情况下, dashboard 并不对外开放访问端口,这里简化操作,直接使用 nodePort.的方式将其端口暴露出来,修改 serivce,部分的定义:

### [root@k8s-master ~]# vim recommended.yaml

40 type: NodePort //NodePort 的方式开放一个端口

44 nodePort: 32443 //暴露的端口

164 name: cluster-admin //配置超级管理员权限

# [root@k8s-master ~]# kubectl apply -f recommended.yaml

namespace/kubernetes-dashboard created

serviceaccount/kubernetes-dashboard created

service/kubernetes-dashboard created

secret/kubernetes-dashboard-certs created

secret/kubernetes-dashboard-csrf created

secret/kubernetes-dashboard-key-holder created

configmap/kubernetes-dashboard-settings created

role.rbac.authorization.k8s.io/kubernetes-dashboard created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/kubernetes-dashboard created

rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/kubernetes-dashboard created

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/kubernetes-dashboard created

deployment.apps/kubernetes-dashboard created

service/dashboard-metrics-scraper created

deployment.apps/dashboard-metrics-scraper created

查看 dashboard 状态,必须确保是 Running 的状态,才能保证配置是可以使用的

[root@k8s-master ~]# kubectl get pods -n kubernetes-dashboard

# NAME READY STATUS RESTARTS AGE dashboard-metrics-scraper-7b59f7d4df-gcg46 1/1 Running 0 4m11s kubernetes-dashboard-74d688b6bc-gclnp 1/1 Running 0 4m11s Web 页面访问:https://192.168.200.111:32443



可以看到出现如上图画面,需要我们输入一个 kubeconfig,文件或者一个 token。事实上在 安装 dashboard 时,也为我们默认创建好了一个 serxiceaccount,为 kubernetes-dashboard,并 为其生成好了 token,我们可以通过如下指令获取该 sa 的 token:

### Master 主机获取一个验证码使用验证码登入

[root@k8s-master ~]# kubectl describe secret -n kubernetes-dashboard \$(kubectl get secret -n kubernetes-dashboard | grep kubernetes-dashboard-token | awk '{print \$1}') | grep token | awk '{print \$2}'


### 使用这个验证码在 Token 登入

eyJhbGciOiJSUzl1NilsImtpZCl6lkZibC00aE1lbTBWMkJqTEp2dm5TSnA1N0JLS05sNU1yRFk2NGpuU S1seDgifQ.eyJpc3MiOiJrdWJlcm5ldGVzL3NlcnZpY2VhY2NvdW50liwia3ViZXJuZXRlcy5pby9zZXJ2a WNlYWNjb3VudC9uYW1lc3BhY2UiOiJrdWJlcm5ldGVzLWRhc2hib2FyZClsImt1YmVybmV0ZXMuaW 8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2VjcmV0Lm5hbWUiOiJrdWJlcm5ldGVzLWRhc2hib2FyZC10b2tlbi1uND VwdylsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2VydmljZS1hY2NvdW50Lm5hbWUiO iJrdWJlcm5ldGVzLWRhc2hib2FyZClsImt1YmVybmV0ZXMuaW8vc2VydmljZWFjY291bnQvc2Vydmlj ZS1hY2NvdW50LnVpZCl6ljRkNGFkNWE0LTdhZmMtNDUwYi05ZTcwLTBkNDQxNGNiODY1MylsInN1 Yil6lnN5c3RlbTpzZXJ2aWNlYWNjb3VudDprdWJlcm5ldGVzLWRhc2hib2FyZDprdWJlcm5ldGVzLWRh c2hib2FyZCJ9.whVj9-

OckRBr381\_WM72nfBlgwzAuPrsehAbLc8qFbODmNQPgDvkYBLDCA7LDbkmXt5W0Lmw1uUczTytS

QotjWSFMCAYI-KD8M-iQLNapc6MwAtsA4nQ6YhZEZxGi0nJsf9dLpg7HiWCbhA-wic19dDcuKkny6OFF7UwzQNOiW8-

4MHUoh2GkTsDh0GdKK1387dOMV4BUgrQ8zCQEda8wSMHI\_opaFuay7y72KzWFcyeKNcPBN0d4f SKm7TCl1Xo8jUxwxTSLEDBLhCiAaJJH4pw\_g0mBGq2jdLNH\_M\_OCcWQBMSoHuj8qJDu0NphlQerA Ykc56LZyA5WlmyFvZhjw



# 四. 安装 metrics-server

4.1 在 node 节点上下载镜像(两台 node 的操作)

[root@k8s-node01~]# rz //metrics-server-amd64\_v0.3.6.tar 包

[root@k8s-node01 ~]# scp metrics-server-amd64\_v0.3.6.tar 192.168.200.113:/root

[root@k8s-node01 ~]# docker load < metrics-server-amd64\_v0.3.6.tar

[root@k8s-node02 ~]# docker load < metrics-server-amd64\_v0.3.6.tar

932da5156413: Loading layer 3.062MB/3.062MB 7bf3709d22bb: Loading layer 38.13MB/38.13MB

Loaded image: bluersw/metrics-server-amd64:v0.3.6

[root@k8s-node01 ~]#

docker tag bluersw/metrics-server-amd64:v0.3.6 k8s.gcr.io/metrics-server-amd64:v0.3.6

4.2 修改 kubernetes apiserver 启动参数 (master)

在 kube-apiserver 项中添加如下配置选项修改后 apiserver,会自动重启

### [root@k8s-master ~]# vim /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml

44 - --enable-aggregator-routing=true

# 4.3 master 上进行部署

# [root@k8s-master ~]# rz //components.yaml

### [root@k8s-master ~]# kubectl apply -f components.yaml

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:aggregated-metrics-reader created

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metrics-server:system:auth-delegator created

rolebinding.rbac.authorization.k8s.io/metrics-server-auth-reader created

Warning: apiregistration.k8s.io/v1beta1 APIService is deprecated in v1.19+, unavailable in v1.22+;

use apiregistration.k8s.io/v1 APIService

apiservice.apiregistration.k8s.io/v1beta1.metrics.k8s.io created

serviceaccount/metrics-server created

deployment.apps/metrics-server created

service/metrics-server created

clusterrole.rbac.authorization.k8s.io/system:metrics-server created

clusterrolebinding.rbac.authorization.k8s.io/system:metrics-server created


### 等待 1-2 分种查看结果

### [root@k8s-master ~]# kubectl top nodes

NAME CPU(cores) CPU% MEMORY(bytes) MEMORY%

k8s-master 65m 3% 1115Mi 64% k8s-node01 22m 1% 780Mi 45% k8s-node02 26m 1% 652Mi 37%

# 再回到 dashboard 界面可以看到 CPU 和内存的使用情况了



# 五.应用部署测试

下面我们部署一个简单的 Nginx WEB 服务,该容器运行时会监听 80 端口。 Kubernetes 支持两种方式创建资源:

(1)用 kubectl 命令直接创建,在命令行中通过参数指定资源的属性。此方式简单直观比较适合临时测试或实验使用。(不建议使用)

kubectl run net-test --image=alpine --replicas=2 sleep 36000

- (2)通过配置文件和 kubectl create/apply 创建。在配置文件中描述了应用的信息和需要达到的预期状态。
  - 以 Deployment YAML 方式创建 nginx 服务 创建 deployment

```
[root@k8s-master ~]# rz
                          /nginx-deployment.yaml
apiVersion: apps/v1 #apiVersion 是当前配置格式的版本
kind: Deployment #kind 是要创建的资源类型,这里是 Deploymnet
                 #metadata 是该资源的元数据,name 是必须的元数据项↔
  name: nginx-deployment←
  labels:⊢
   app: nginx←
spec:
                #spec 部分是该 Deployment 的规则说明↩
            #relicas 指定副本数量,默认为 1←
  selector: ←
    matchLabels:←
     app: nginx←
                #template 定义 Pod 的模板,这是配置的重要部分↩
  template:
    metadata:
               #metadata 定义 Pod 的元数据,至少要顶一个 label,label 的 key 和
value 可以任意指定↩
     labels:←
       app: nginx←
                 #spec 描述的是 Pod 的规则,此部分定义 pod 中每一个容器的属
性, name 和 image 是必需的↩
     containers:←
     - name: nginx←
       image: nginx:1.19.4←
       ports:←
       - containerPort: 80←
```

# 两台 Node 节点上传 nginx 软件包

[root@k8s-node01 ~]# rz //nginx-1.19.tar

[root@k8s-node01 ~]# docker load < nginx-1.19.tar

[root@k8s-node01 ~]# docker images

	, ,	
REPOSITORY		TAG
	SIZE	
nginx		latest
ago	133MB	
registry.al	liyuncs.com/google_containers/kube-	oroxy v1.20.0
ago	118MB	
registry.al	liyuncs.com/google_containers/cored	ns 1.7.0
ago	45.2MB	
kubernetesi	ui/dashboard	v2.0.0
ago	222MB	
kubernetesi	ui/metrics-scraper	v1.0.4

[root@k8s-node01~]# docker tag nginx nginx:1.19.4 //两台 node 主机修改镜像名 [root@k8s-node01~]# docker images

# 创建 nginx-deployment 应用

# [root@k8s-master ~]# kubectl create -f nginx-deployment.yaml

deployment.apps/nginx-deployment created

# 查看 deployment 状态

### [root@k8s-master ~]# kubectl get deployment

NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE

nginx-deployment 3/3 3 88s

# 查看具体某个 pod 的状态信息

### [root@k8s-master ~]# kubectl get pod

NAME READY STATUS RESTARTS AGE

nginx-deployment-7947dc656-2q7wt 1/1 Running 0 2m30s nginx-deployment-7947dc656-gql6m 1/1 Running 0 2m30s nginx-deployment-7947dc656-j55z9 1/1 Running 0 2m30s

# 查看具体某个 pod 的状态信息

# [root@k8s-master ~]# kubectl describe pod nginx-deployment-7947dc656-2q7wt

### 这里需要指定ID号

# 查看 pod 的位置信息

[root@k8s-master ~]# kubectl get pods -o wide								
NAME ATED NODE READINESS GATES	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMIN	
nginx-deployment-7947dc656-2q7wt	1/1	Running	0	9m2s	10.244.2.8	k8s-node02	<none< td=""></none<>	
nginx-deployment-7947dc656-gql6m	1/1	Running	0	9m2s	10.244.1.7	k8s-node01	<none< td=""></none<>	
nginx-deployment-7947dc656-j55z9 > <none></none>	1/1	Running	0	9m2s	10.244.1.6	k8s-node01	<none< td=""></none<>	

# 直接访问一个 nginx 服务

[root@k8s-master ~]# curl http://10.244.2.8 : 这里需要指定一个 server 的 IP 地址

```
body {
    width: 35em;
    margin: 0 auto;
    font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
}
```

# 删除一个 pod

[root@k8s-master ~]# kubectl delete pods nginx-deployment-7947dc656-gql6m

这里需要指定一个 pod 的名字,但是这里 pod 不会被删掉,因为系统会再次帮你启动一个 pod

想要删除 pod 就要直接删除一个.yaml 文件。

例如:删除一个 nginx-deployment.yaml 文件

[root@k8s-master ~]# kubectl delete -f nginx-deployment.yaml

deployment.apps "nginx-deployment" deleted

[root@k8s-master ~]# kubectl get po

No resources found in default namespace

