
OSPF 特殊区域及其他特性


- 在一个大型网络中,OSPF路由器通常需要同时维护由域内路由、域间路由、外部路由构成的数据库。当网络规模不断扩大时,LSDB规模也不断增长。如果某区域不需要为其他区域提供流量中转服务,那么该区域内的路由器就没有必要维护本区域外的链路状态信息。
- OSPF 通过划分区域可以减小区域内路由器 LSDB 的规模,对于那些位于自治系统(AS)边界的非骨干区域的低端路由器来说仍然无法承受,通过 OSPF 的特殊区域特性可以进一步减少 LSA 数量和路由表规模。
- 本课程主要介绍 OSPF 特殊区域,以及 OSPF 协议相关 特性。



网络规模变大引发的问题




ospr路由器计算区域内、区域间、外部路由都需要依靠网络中的LSA, 当网络规模变大时,设备的LSDB规模也变大,设备的路由计算变得更加吃力,造成设备性能浪费。



如何在不影响IP可达性的情况下,减少LSA的数量?






OSPF的区域可分为两种类型:

- 传输区域(Transit Area):除了承载本区域发起的流量和访问本区域的流量外,还承载了源IP和目的IP都不属于本区域的流量,即"穿越型流量",如本例中的Area 0。
- 。 末端区域(Stub Area): 只承载本区域发起的流量和访问本区域的流量,如本例中的Area 1和Area 2。




- Stub区域的ABR不向Stub区域内传播它接收到的AS外部路由,Stub区域中路由器的LSDB、路由表规模都会大大减小。
- 为保证Stub区域能够到达AS外部, Stub区域的ABR将生成一条缺省路由(使用3类LSA描述)。





Stub区域的路由表及3类LSA




	USPF		Router ID 10.0.	3.3	
			ate Database		
		A	rea: 0.0.0.2		不存在4、5类
Type I	LinkState ID	AdvRouter	Metric		LSA, 但描述区
Sum-Net	0.0.0.0	10.0.3.3	1	-)	域间路由的3类
Sum-Net	10.0.13.0	10.0.3.3	1		LSA仍然存在
Sum-Net	10.0.24.0	10.0.3.3	3		
Sum-Net	10.0.12.0	10.0.3.3	2		

- <R5>display ospf routing OSPF Process 1 with Router ID 10.0.5.5 Routing Tables Routing for Network Destination Cost Type 10.0.35.0/24 1 Transit NextHop AdvRouter 10.0.35.5 10.0.5.5 0.0.0.0/0 10.0.12.0/24 2 Inter-area 10.0.35.3 10.0.3.3 0.0.0.2 3 Inter-area 10.0.35.3 10.0.3.3 0.0.0.2 10.0.13.0/24 2 Inter-area 10.0.35.3 10033 0002 10.0.24.0/24 4 Inter-area 10.0.35.3 10.0.3.3 0.0.0.2
- R1作为ASBR引入多个外部网段,如果Area 2是普通 区域,则R3将向该区域注入5类和4类LSA。
- · 当把Area 2配置为Stub区域后:
 - · R3不会将5类LSA和4类LSA注入Area 2。
 - R3向Area 2发送用于描述缺省路由的3类LSA, Area 2内的路由器虽然不知道到达AS外部的具体路由,但是可以通过该默认路由到达AS外部。



Totally Stub区域 (1)


- Totally Stub区域既不允许AS外部路由在本区域内传播,也不允许区域间路由在本区域内传播。
- Totally Stub区域内的路由器通过本区域ABR下发的缺省路由(使用3类LSA描述)到达其他区域,以及AS外部。
- · 配置Totally Stub区域时需要注意:
 - · 与Stub区域配置的区别在于,在ABR上需要追加no-summary关键字。



思考:为什么非 ABR 设备不需要追加 no-summary 参数呢?



- · Totally Stub区域访问其他区域及AS外部是通过默认路由实现的。
- AS外部、其他OSPF区域的拓扑及路由变化不会导致Totally Stub区域内的路由器进行路由重计算,减少了设备






当Area 2配置为Totally Stub区域后:

- R3不会将5类LSA和4类LSA注入Area 2。
- R3不会将3类LSA注入Area 2,但是会向该区域注入一条使用 3类LSA描述的缺首路由。
- R5通过缺省路由到达AS外部网络和其他OSPF区域。
- Stub区域、Totally Stub区域解决了未端区域维护过大LSDB带来的问题,但对于某些特定场景,它们并不是最佳解决方案。




Stub区域与Totally Stub区域存在的问题

- OSPF规定Stub区域是不能引入外部路由的,这样可以避免大量外部路由引入造成设备资源消耗。
- 对于既需要引入外部路由又要避免外部路由带来的资源消耗的场景,Stub和Totally Stub区域就不能满足需求了。



NSSA区域与Totally NSSA区域


- NSSA区域能够引入外部路由,同时又不会学习来自OSPF网络其它区域引入的外部路由。
- Totally NSSA与NSSA区域的配置区别在于前者在ABR上需要追加no-summary关键字。




- NSSA 区域能够引入外部路由,同时又不会学习来自 OS PF 网络其它区域的外部路由。
- 7类 LSA 是为了支持 NSSA 区域而新增的一种 LSA 类型,用于描述 NSSA 区域引入的外部路由信息。NSSA 区域的 AS BR 将外部路由引入该区域后,使用 7类 LSA 描述这些路由。
- 7类 LSA 的扩散范围仅限于始发 NSSA 区域,7类 LSA 不会被注入到普通区域。
- NSSA 区域的 ABR 会将 7 类 LSA 转化为 5 类 LSA,并将该 LSA 注入到骨干区域,从而在整个 OSPF 域内泛洪。
- NSSA 区域的 ABR 会阻挡其他区域引入的外部路由引入本区域,即 NSSA 区域内不会存在 4 类及 5 类 LSA,为了让 NSSA 区域内的路由器能够通过骨干区域到达 AS 外部,NSS A 区域的 ABR 会自动向该区域注入一条缺省路由,该路由采用 7 类 LSA 描述。



NSSA区域与Totally NSSA区域的LSDB





• 场景 1 (将 Area 2 配置为 NSSA 区域):当 R5 将外部路由 192.168.3.0/24 引入 NSSA 区域时,R5 作为 ASBR 生成7类 LSA 在 Area 2 内泛洪;R3 生成使用 7类 LSA 描述的缺省路由注入 Area 2,Area 2 内的路由器依然会收到 R3 注入的3类 LSA,并计算出到达其他区域的区域间路由。

• 场景 2(将 Area2 配置为 Totally NSSA 区域): Totally NSSA 区域和 NSSA 区域类似,只是 Totally NSSA 区域的 AB R 会阻挡 3 类 LSA 进入该区域,因此在场景 2 中,R3 不会将区域间路由注入 Area 2,故而在 R5 的 LSDB 中,仅会看到一条描述缺省路由的 3 类 LSA。



OSPF LSA回顾

类型	名称	描述
1	路由器LSA (Router LSA)	每个设备都会产生,描述了设备的链路状态和开销,该LSA只能在接口所属的区域内泛洪
2	网络LSA (Network LSA)	由DR产生,描述该DR所接入的MA网络中所有与之形成邻接关系的路由器,以及DR自己。该LSA只能在接口所 周区域内泛洪
3	网络汇总LSA (Network Summary LSA)	由ABR产生,描述区域内某个网段的路由,该类LSA主要用于区域间路由的传递
4	ASBR正常LSA (ASBR Summary LSA)	由ABR产生,描述到ASBR的路由,逼告给除ASBR所在区域的其他相关区域。
5	AS外部LSA (AS External LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由
7	非完全末梢区域LSA (NSSA LSA)	由ASBR产生,用于描述到达OSPF域外的路由。NSSA LSA与AS外部LSA功能幾似,但是泛洪范围不同。NSSA LSA 只能在始发的NSSA内泛洪,并且不能直接进入Area0。NSSA的ABR会将7类LSA转换成5类LSA注入到Area0


- 特殊区域的使用减小了设备的LSDB规模,从而减少设备性能浪费,且一定程度上也缩小了网络故障的影响范围。
- · 对于普通区域,该如何在保证IP可达性的前提下,减少LSA泛洪、减小设备LSDB规模,从而优化OSPF网络?



路由器对LSA的处理原则

OSPF通过交互LSA实现链路状态数据库同步,路由器 收到LSA后,按照以下原则处理:


- · 如果收到的LSA本地没有,则更新LSDB并泛洪该LSA。
- 如果本地LSDB已存在该LSA,但是收到的更新,则更新LSDB并泛洪该LSA。
- · 如果收到的LSA和LSDB中相同,则忽略,并终止泛洪。
- · 如果收到的LSA损坏,例如Checksum错误,则不接收该LSA。





在ABR执行路由汇总

- 路由汇总又被称为路由聚合,即是将一组前缀相同的路由汇聚成一条路由,从而达到减小路由表规模以及优化设备资源利用率的目的,我们把汇聚之前的这组路由称为精细路由或明细路由,把汇聚之后的这条路由称为汇总路由或聚合路由。
- · OSPF路由汇总的类型:
 - 在ABR执行路由汇总:对区域间的路由执行路由汇总。
 - · 在ASBR执行路由汇总:对引入的外部路由执行路由汇总。






- 执行路由汇总后、ABR R2只向Area 0通告汇总路由172.16.0.0/21。
- 明细路由对应的网段如果产生翻动(Up/Down),该拓扑变更造成的影响将被限制在Area 1内。



在ASBR执行路由汇总


- · 在ASBR配置路由汇总后,ASBR将对自己所引入的外部路由进行汇总。
- · NSSA区域的ASBR也可以对引入NSSA区域的外部路由进行汇总。
- 在NSSA区域中,ABR执行7类LSA转化成5类LSA动作,此时它也是ASBR。若配置路由汇总,则对由7类LSA转化成的5类LSA进行汇总。



R3>display	ospf Isdb	
SPF Proce	ss 1 with Router II	10.0.3.3
	Area: 0.0.0.2	
Туре	LinkStateID	AdvRouter
NSSA	0.0.0.0	10.0.3.3
NSSA	172.19.0.0	10.0.3.3
NSSA	172.18.0.0	10.0.5.5
Ar	rea: 0.0.0.0	
Type	LinkState ID	AdvRouter
External	172.19.0.0	10.0.3.3
External	172.18.0.0	10.0.3.3
External	172.17.0.0	10.0.1.1



- · 通过Silent-Interface的配置,增强OSPF的组网适应能力,减少系统资源的消耗。
- · Silent-Interface有以下特性:
 - · Silent-Interface不会接收和发送OSPF报文。
 - · Silent-Interface的直连路由仍可以发布出去。






- R1的GEO/0/1接口在OSPF network命令的网段范围内。
- 到达该接口的路由将被通告到OSPF,使得其他设备能够访问Server。
- 由于该接口上未连接任何其他OSPF路由器,因此管理员将该接口配 置为Silent-Interface,该接口将不再收发Hello报文,从而避免了对 Server的性能降低。



OSPF报文认证

- · OSPF支持报文认证功能,只有通过认证的OSPF报文才能被接收。
- 路由器支持两种OSPF报文认证方式, 当两种认证方式都存在时, 优先使用接口认证方式:
 - 区域认证方式: 一个ospr区域中所有的路由器在该区域下的认证模式和口令必须一致。
 - 接口认证方式: 相邻路由器直连接口下的认证模式和口令必须一致。



在本例中,R2分别配置了接口认证及区域认证,为了正常建立OSPF邻居关系,R3及R1也需完成相关配置

- 区域视图下、配置 OSPF 区域的认证模式。
- 执行命令 authentication-mode simple [plain plain-text][cipher] cipher-text], 配置 OSPF 区域的认证模式。
- plain 表示明文口令类型。
- cipher 表示密文口令类型。对于 MD5/HMAC-MD5 认证模式,当此参数缺省时,默认为 cipher 类型。
- 配置接口认证方式。
- 执行命令 ospf authentication-mode simple [plain plain n-text | [cipher] cipher-text],配置 OSPF 接口的认证模式。

思考题:

- (多选题)OSPF 定义了以下哪几种特殊区域?()
- Stub Area
- Totally Stub Area
- Not-So-Stubby Area (NSSA)
- Totally NSSA
- (简答题)Stub 区域与 Totally Stub 区域的主要差别是什么?
- (简答题)区域间路由汇总功能在什么路由器上配置?

答案:

- ABCD
- Stub 区域不允许 4 类和 5 类 LSA 进入,但允许 3 类 LSA 进入。Totally Stub 区域不仅不允许 4 类和 5 类 LSA 进入,同时也不允许 3 类 LSA 进入,只允许表示缺省路由的 3 类 LSA 进入。
- 在 ABR 上配置。

•