第9章: 实现 Windows Server 2016 Hyper-V 故障转移群集

实现 Windows Server 2016 Hyper-V 故障转移群集(Implementing failover clustering with Windows Server 2016 Hyper-V)

练习 1:配置虚拟环境(Configuring virtual environment)

- ▶ 任务 1: 配置物理主机,虚拟机和嵌套虚拟化(Configure physical host, VMs, and nested virtualization)
- 在 LON-HOST2 上,单击 Start,然后单击 Windows PowerShell。
- 2. 在 Windows PowerShell 窗口中,键入以下命令,然后按 Enter 键:

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V , Hyper-V-Tools , Hyper-V-PowerShell -Restart

您的计算机将重新启动几次。每次重新启动时,务必在引导菜单中选择28740B-LON-HOST2。

- 3. 使用 Adatum\Administrator 登录 LON-HOST2 , 密码为 Pa55w.rd 。
- 4. 打开 File Explorer , 然后浏览到 E:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives。 (请注意,驱动器 号可能因您的主机计算机而异)。
- 5. 运行以下脚本以创建所需的交换机并导入此实验需要的 VM:

CreateVirtualSwitches.ps1 LON-HOST2_VM-Pre-Import-28740B.ps1

- 6. 打开 Server Manager , 单击 Tools , 然后单击 Hyper-V Manager 。
- 7. 在左窗格中,选择LON-HOST2。
- 8. 在 Virtual Machines 窗格中,选择 28740B-LON-NVHOST3。

- ### Total Count 2

 Set-VMMemory 2021

 Set-VMMemory 2021

 **Total Upgrade **

 **Total Upgrade **

Set-VMMemory 28740B-LON-NVHOST3 -DynamicMemoryEnabled \$false

Get-VMNetworkAdapter -VMName 28740B-LON-NVHOST3| Set-VMNetworkAdapter MacAddressSpoofing On

Set-VMProcessor -VMName 28740B-LON-NVHOST4 -ExposeVirtualizationExtensions \$true -

Set-VMMemory 28740B-LON-NVHOST4 -DynamicMemoryEnabled \$false

Get-VMNetworkAdapter -VMName 28740B-LON-NVHOST4| Set-VMNetworkAdapter -MacAddressSpoofing On

- 1. 打开 Server Manager ,单击 Tools ,然后单击 Hyper-V Manager 。
 2. 在左窗格中,选择 LON-HOST2 。

- 3. 在 Virtual Machines 窗格中,选择 28740B-LON-NVHOST3。
- 4. 在 Actions 菜单中,单击 Start。
- 5. 对于 28740-LON-NVHOST4 和 28740B-LON-DC1-C , 重复步骤 3 和 4。
- 6. 如果在 LON-HOST2 上关闭了 Windows PowerShell 窗口,请单击 Start,右键单击 Windows PowerShell,然后单击 Run as Administrator。
- 7. 要使用 Windows PowerShell Direct 打开 PSSession ,请在 Windows PowerShell 命令提示符处键入以下命令,然后按 Enter 键:

Enter-PSSession -VMName 28740B-LON-NVHOST3

- 8. 在 Credentials request 对话框中的 Username 文本框中,键入 Adatum\Administrator ,然后在 Password 文本框中键入 Pa55w.rd ,然后按 Enter 键。
- 9. 要安装 Hyper-V ,请在 Windows PowerShell 命令提示符下键入以下命令,然后按 Enter 键:

Install-WindowsFeature -Name Hyper-V, Hyper-V-Tools, Hyper-V-Powershell -Restart

10. 等待安装完成。 在 Windows PowerShell 命令提示符下键入以下命令, 然后按 Enter 键:

Exit

- **注意:如果这生成错误** "Command 'Exit' was not run as the session in which it was intended to run was either closed or broken," ,忽略此错误。
- 11. 对于 28740B-LON-NVHOST4 , 重复步骤 7 到 10。
- 12. 要配置网络,在 LON-HOST2 上的 Windows PowerShell 提示符中,键入以下命令(请注意,主机上的路径可能不同):

Invoke-Command -VMName 28740B-LON-NVHOST3 -FilePath "D:\Program Files\Microsoft Learning\28740\Drives\CreateVirtualSwitches.ps1"

- 13. 在 Credentials request 对话框中的 Username 文本框中,键入 Adatum\Administrator ,然后在 Password 文本框中键入 Pa55w.rd ,然后按 Enter 键。
- 14. 在 28740B-LON-NVHOST4 重复步骤 12 和 13。
- 15. 切换到 Hyper-V Manager 控制台,右键单击 28740B-LON-NVHOST3 ,单击 Connect ,然后以 Adatum\Administrator 身份登录,密码为 Pa55w.rd。
- 16. 在 28740B-LON-NVHOST4 重复步骤 15。

结果: 完成此练习后,您应该已成功导入 VM 并在 28740B-LON-NVHOST3 和 28740B-LON-NVHOST4 上 启用嵌套虚拟化。

- KEHARINI AND THE STATE OF TH

练习 2: 为 Hyper-V 配置故障转移群集(Configuring a failover cluster for Hyper-V)

▶ 任务 1:从两台主机连接到 iSCSI 目标(iSCSI target)

- 在 LON-NVHOST3 上,单击 Start,单击 Server Manager 图标,然后在服务器管理器窗口中单击 Tools , 然后单击 iSCSI Initiator。
- 2. 在 Microsoft iSCSI 提示符下, 单击 Yes。
- 3. 单击 Discovery 选项卡。
- 4. 在 Discovery 选项卡上,单击 Discover Portal。
- 5. 在 IP address or DNS name 文本框中,键入 172.16.0.10,然后单击 OK。
- 6. 单击 Targets 选项卡, 然后单击 Refresh。
- 7. 在 Discovered targets 列表中,单击 iqn.1991-05.com.microsoft: lon-dc1-target1-target ,然后单击 Connect .
- 8. 如果尚未选择,请选择 Add this connection to the list of Favorite Targets ,然后单击 OK。
- 9. 要关闭 iSCSI Initiator Properties 对话框,请单击 OK。
- 10. 切换到 LON-NVHOST4。
- 11. 在 LON-NVHOST4, 上,打开 Server Manager,单击 Tools,然后单击 iSCSI Initiator。
- 12. 在 Microsoft iSCSI 对话框中,单击 Yes。
- 13. 在 iSCSI Initiator 对话框中,单击 Discovery 选项卡。
- 14. 在 Discovery 选项卡上, 单击 Discover Portal。
- 15. 在 IP address or DNS name 文本框中,键入 172.16.0.10,然后单击 OK。
- 16. 单击 Targets 选项卡, 然后单击 Refresh。
- 17. 在 Discovered targets 列表中,单击 iqn.1991-05.com.microsoft: lon-dc1-target1-target ,然后单击 Connect .
- 18. 选择 Add this connection to the list of Favorite Targets , 然后单击 OK。
- 19. 要关闭 iSCSI Initiator Properties 对话框,请单击 OK。
- 20. 在 LON-NVHOST4 中,在服务器管理器中,单击 Tools,然后单击 Computer Management
- 21. 展开 Storage , 然后单击 Disk Management 。
- 22. 右键单击 Disk 1,然后单击 Online。(这是第一个大小为 20 GB 的磁盘。您的磁盘编号可能不同。)
 23. 右键单击 Disk 1,然后单击 Initialize Disk。
 24. 在 Initialize Disk 对话框中,单击 OK。
 25. 右键单击 Disk 1 旁边的未分配空间,然后单击 New Simple Volume。
 26. 在 Welcome 页面上,单击 Next。

- 26. 在 Welcome 页面上, 单击 Next。
- 27. 在 Specify Volume Size 页面中,单击 Next。
- 28. 在 Assign Drive Letter or Path 页面上, 单击 Next。
- 29. 在 Format Partition 页面的 Volume label 文本框中

00.5565A61

- 30. 选择 Perform a quick format 复选框,单击 Next,然后单击 Finish。
- **注意**:如果出现 Microsoft Windows 提示格式化磁盘,请单击 Cancel。
- 31. 对于磁盘 2 和磁盘 3, 重复步骤 22 到步骤 30。在步骤 29 中, 使用以下设置:
 - o 磁盘 2 名称: ClusterVMs
 - 磁盘 3 名称: Quorum
- 32. 切换回 LON-NVHOST3。
- 33. 在服务器管理器中的 LON-NVHOST3 上,单击 Tools,然后单击 Computer Management。
- 34. 展开 Storage , 然后单击 Disk Management 。
- 35. 右键单击 Disk Management , 然后单击 Refresh。。
- 36. 右键单击 Disk 1, 然后单击 Online。
- 37. 右键单击 Disk 2 , 然后单击 Online 。
- 38. 右键单击 Disk 3 , 然后单击 Online。。
- 39. 关闭 Computer Management 控制台。
- **注意:**磁盘编号可能会因主机计算机中物理磁盘的数量而异。 选择大小为 20 GB 的磁盘。

▶ 任务 2: 在两台主机上配置故障转移群集

- 1. 在 LON-NVHOST3 上,确保 Server Manager 控制台已打开。
- 2. 在服务器管理器中的 Dashboard 上, 单击 Add roles and features。
- 3. 在 Before you begin 页面上, 单击 Next。
- 4. 在 Select installation type 页面上, 单击 Next。
- 5. 在 Select destination server 页面上,确保选择 Select server from the server pool,然后单击 Next。
- 6. 在 Select server roles 页面中, 单击 Next。
- 7. 在 Select features 页面的 Features 列表中,单击 Failover Clustering。在 Add features that are required for failover clustering 提示下,单击 Add Features ,然后单击 Next 。
- 8. 在 Confirm installation selections 页面上, 单击 Install。
- 9. 安装完成后, 单击 Close。
- 10. 切换到 LON-NVHOST4。
- 11. 在 LON-NVHOST4 上重复步骤 1 到 9。
- 12. 切换回 LON-NVHOST3。
- 13. 在 LON-NVHOST3 中,在服务器管理器中,单击 Tools,然后单击 Failover Cluster Manager。
- 14. 在故障转移群集管理器中,在中心窗格中的 Management 下,单击 Create Cluster。
- 15. 在 Create Cluster Wizard 的 Before You Begin 页面中,阅读信息,然后单击 Next。
- 16. 在 Select Servers 页面的 Enter server name 文本框中,键入 Long-TWHOST3 ,然后单击 Add 。 再次在 Enter server name 文本框中,键入 LON-NVHOST4 ,然后单击 Add 。

- 17. 验证条目, 然后单击 Next。
- 18. 在 Validation Warning 页面中,单击 No. I don't require support from Microsoft for this cluster ,然后单击 Next。
- · 注意:您正在跳过验证以在实验中节省一些时间。 在生产环境中,不应跳过群集验证。
- 19. 在 Access Point for Administering the Cluster 页面的 Cluster Name 文本框中, 键入 VMCluster。
- 20. 在 Address 文本框中, 键入 172.16.0.126, 然后单击 Next。
- 21. 在 Confirmation 对话框中,验证信息,清除 Add all eligible storage to the cluster 复选框,然后单击Next。
- 22. 在 Summary 页面中, 单击 Finish。

▶ 任务 3: 配置故障转移群集的磁盘

- 1. 在 LON-NVHOST3 中,在 Failover Cluster Manager 控制台中,展开 VMCluster.Adatum.com ,展开 Storage ,右键单击 Disks ,然后单击 Add Disk 。
- 2. 在 Add Disks to Cluster 对话框中,验证是否选择了所有磁盘,然后单击 OK。
- 3. 单击左窗格中的 Disks , 并验证所有磁盘在故障转移群集管理器中显示为 Available Storage 。
- 4. 单击 Cluster Disk 1, 右键单击该磁盘, 然后单击 Add to Cluster Shared Volumes。
- 5. 右键单击 VMCluster.adatum.com ,单击 More Actions ,单击 Configure Cluster Quorum Settings ,然 后单击 Next 。
- 6. 在 Select Quorum Configuration Option 页面中,单击 Use default quorum configuration ,然后单击 Next。
- 7. 在 Confirmation 页面上, 单击 Next。
- 8. 在 Summary 页面上, 单击 Finish。

结果: 完成此练习后,您应该已成功配置 Hyper-V 的故障转移群集基础架构。

练习 3: 配置高可用性 VM (Configuring a highly available VM)

▶ 任务 1:将虚拟机存储移动到 iSCSI目标

1. 确保 LON-NVHOST3 是刚刚分配给 Cluster Shared Volume 的磁盘所有者。 您可以在 Owner Node 列中读取所有者的值。 如果不是这样,请将磁盘移动到 LON-NVHOST3 ,然后继续执行步骤。

注意: 要移动磁盘:

- 右键单击磁盘, 然后单击 Move。
- 单击 Select Node , 单击 LON-NVHOST3 , 然后单击 OK。
- 2. 在 LON-NVHOST3 上,在桌面上,在任务栏(taskbar)上,单分户e Explorer 图标。
- 3. 在文件资源管理器 (File Explorer) 中,展开驱动器 C: ,展开 Program Files ,展开 Microsoft Learning ,展开 28740 ,展开 Drives ,展开 28740B-WVO-SVR1 ,然后单击 Virtual Hard Disks 。

- 注意:根据物理机器,驱动器号可能不同。
- 4. 在详细信息窗格中,将 28740B-NANO-SVR1.vhd 虚拟硬盘文件移动到 C:\Cluster Storage\Volume1 位 置。

▶ 任务 2:将 VM 配置为高可用

- 在 LON-NVHOST3 中,在故障转移群集管理器中,单击 Roles,然后在 Actions 窗格中,单击 Virtual Machines .
- 2. 单击 New Virtual Machine。
- 3. 选择 LON-NVHOST3 作为群集节点,然后单击 OK。
- 4. 在 New Virtual Machine Wizard 的 Before You Begin 页面上,单击 Next。
- 5. 在 Specify Name and Location 页面的 Name 文本框中,键入 TestClusterVM,单击 Store the virtual machine in a different location , 然后单击 Browse 。
- 浏览并选择 C:\ClusterStorage\Volume1 ,单击 Select Folder ,然后单击 Next 。
- 在 Specify Generation 页面上,单击 Generation 1,然后单击 Next。
- 在 Assign Memory 页面中, 键入 256, 然后单击 Next。
- 9. 在 Configure Networking 页面中,将选择项保留为 Not Connected,然后单击 Next。
- 10. 在 Connect Virtual Hard Disk 页面上,单击 Use an existing virtual hard disk ,然后单击 Browse 。
- 11. 浏览到 C:\ClusterStorage\Volume1,单击 28740B-NANO-SVR1.vhd, 然后单击 Open。
- 12. 单击 Next ,然后单击 Finish 。 如果出现错误通知您 Microsoft 管理已停止工作,请从步骤 1 重新启动 此任务。
- 13. 在 High Availability Wizard 的 Summary 页面中,单击 Finish。
- 14. 右键单击 TestClusterVM , 然后单击 Settings 。
- 15. 在 LON-NVHOST3 中,在 Settings for TestClusterVM 对话框中,在导航窗格中,展开 Processor ,然后 单击 Compatibility。
- 16. 在右窗格中,选择 Migrate to a physical computer with a different processor version 复选框,然后单击 OK 。
- 17. 右键单击 TestClusterVM , 然后单击 Start 。
- 18. 确保 VM 成功启动。

▶ 任务 3:故障转移 VM

- 在 LON-NVHOST4 中,在服务器管理器控制台中,单击 Tools ,然后单击 Failover Cluster Manager
- 2. 展开 VMCluster.Adatum.com , 然后单击 Roles 。
- 3. 右键单击 TestClusterVM , 单击 Move , 单击 Live Migration , 然后单击 Select Node
- 4. 单击 LON-NVHOST4 ,然后单击 OK 。 等待直到机器迁移完成。 您将看到迁移完成后 , Owner Node 列将更改值。
- 注意:如果唯一的选项是 LON-NVHOST3 ,请选择 LON-NVHO33 并继续实验。 占键单击 TestClusterVM ,然后单击 Connect。
- 右键单击 TestClusterVM , 然后单击 Connect。

- 6. 确保在 VM 迁移到其他主机后可以访问和操作 VM。
- 7. 在 Failover Cluster Manager 中,右键单击 TestClusterVM ,然后选择 Shut Down 。
- ▶ 任务 4: 配置关机时排空
- 1. 在 LON- NVHOST3 上,选择 Windows Start,然后启动 Windows PowerShell。
- 2. 在 Windows PowerShell 命令提示符下,键入以下命令,然后按 Enter 键:

(Get-Cluster).DrainOnShutdown

- **注意:**这应该返回值"1"。
- 3. 在 LON-NVHOST3 上,还原 Failover Cluster Manager。
- 4. 在 Failover Cluster Manager 中选择 Roles 。
- 5. 在 LON-NVHOST4 上,单击 Windows Start,选择 Power,然后选择 Shut down。
- 6. 在弹出对话框中,选择 Continue。
- 7. 在关闭之前,观察 TestClusterVM 会从 LON-NVHOST4 实时迁移到 LON- NVHOST3。
- ▶ 任务 5: 为下一单元做准备

完成实验后,将所有虚拟机恢复到其初始状态:

- 1. 在主机计算机上,启动 Hyper-V Manager。
- 2. 关闭所有虚拟机。
- 3. 重新启动计算机,并在出现提示时选择 Windows Server 2016。

结果:完成此练习后,应该已成功将虚拟机配置为高可用性。

Com QQ:5565A66