403 Forbidden

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 删除广告

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

本电子书由CyberArticle制作。点击这里下载CyberArticle。注册版本不会显示该信息。 <u>删除广告</u>

V7交换机DHCP Snooping配置方法(命令行版)

目录

- 1配置需求或说明 1
 - 1.1适用产品系列 1
 - 1.2配置需求 1
- 2组网图 2
- 3配置步骤 2
 - 3.1设备配置 2
 - 3.2 验证配置 3

1 配置需求或说明

1.1适用产品系列

本案例适用于如S5500V2-24P-WiNet等的V7交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考"1.1 Comvare V5、V7平台交换机分类说明"。

1. 2配置需求


SwitchB通过以太网端口GigabitEthernet1/0/1连接到合法 DHCP服务器,通过以太网端口GigabitEthernet1/0/3连接

V7交换机DHCP Snooping配置方法(命... Page 3 of 5

到非法DHCP服务器,通过GigabitEthernet1/0/2连接到DHCP客户端。

要求: 与合法DHCP服务器相连的端口可以转发DHCP服务器的响应报文,而其他端口不转发DHCP服务器的响应报文。记录DHCP-REQUEST报文和信任端口收到的DHCP-ACK报文中DHCP客户端IP地址及MAC地址的绑定信息。

2组网图



3 配置步骤

3.1设备配置

#开启DHCP Snooping功能。

<SwitchB> system-view

[SwitchB] dhcp snooping enable

#设置GigabitEthernet1/0/1端口为信任端口。

[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/1

[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping trust [SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] quit

在GigabitEthernet1/0/2上开启DHCP Snooping表项功能。

[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2

[SwitchB-

GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping binding record [SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] quit

#保存配置

[SwitchB]save force

3.2 验证配置

配置完成后,DHCP客户端只能从合法DHCP服务器获取IP地址和其它配置信息,非法DHCP服务器无法为DHCP客户端分配IP地址和其他配置信息。且使用display dhcp snooping binding可查询到获取到的DHCP Snooping表项。