
VLAN 基础实验

- 1. VLAN 基础配置
- 2.VLAN 配置 Trunk
- 3. VLAN 配置 Hybrid
- 4.VLAN 应用 Hybird 接口
- 5.VLAN 单臂路由
- 6.VLAN 三层交换机单臂路由

========

1. VLAN 基础配置



默认交换机所有的接口都在 VLAN 1 中,没有划分 VLAN 之前 5 台 PC 可以相互 ping 通,

display vlan

```
Type
               Ports
     common UT:Eth0/0/1(U)
                                     Eth0/0/2(U)
                                                        Eth0/0/3(U)
                                                                           Eth0/0/4(D)
                  Eth0/0/5(U)
Eth0/0/9(D)
                                     Eth0/0/6(D)
Eth0/0/10(D)
                                                        Eth0/0/7(D)
Eth0/0/11(D)
                                                                           Eth0/0/8(D)
Eth0/0/12(D)
                  Eth0/0/13(D)
                                     Eth0/0/14(D)
                                                        Eth0/0/15(D)
                                                                           Eth0/0/16(D)
                  Eth0/0/17(D)
                                     Eth0/0/18(D)
                                                        Eth0/0/19(D)
                                                                           Eth0/0/20(D)
                  Eth0/0/21(D)
                                     Eth0/0/22(D)
                                                        GE0/0/1(D)
                                                                           GE0/0/2(D)
VID Status
              Property
                               MAC-LRN Statistics Description
                               enable disable
                                                     VLAN 0001
```

将接口划分到相应的 VLAN

S1: vlan 10 int e0/0/1 port link-type access port default vlan 10 查看, e0/0/1 在 VLAN 10 中

VID	Туре	Ports					
1	common	UT:Eth0/0/2(U))	Eth0/0,	/3 (U)	Eth	/0/4(D)
		Eth0/0/6(D))	Eth0/0	/7 (D)	EthC	/0/8 (D)
		Eth0/0/10(I	D) :	Eth0/0	/11 (D)	EthC	/0/12(D)
		Eth0/0/14(I	D) :	Eth0/0	/15 (D)	EthC	/0/16(D)
		Eth0/0/18(I	D)	Eth0/0	/19(D)	EthC	/0/20(D)
		Eth0/0/22(I	D)	GE0/0/	1 (D)	GEO/	0/2 (D)
10	common	UT:Eth0/0/1(U))				
VID	Status	Property	MAC-L	RN Sta	tistics	Descri	ption
1	enable	default	enabl	e dis	able	VLAN C	0001
10	enable	default	enabl	e dis	able	VLAN (010

默认交换机接口为 hybrid 混合接口

display port vlan e0/0/3 active

```
[S2]display port vlan e0/0/3 active
T=TAG U=UNTAG

Port Link Type PVID VLAN List
Eth0/0/3 hybrid 1 U: 1
```

S1:

int e0/0/2 port link-type access port default vlan 10 vlan 20 int e0/0/3 port link-type access port default vlan 20 S2: vlan 30 vlan 40 int e0/0/1 port link-type access port default vlan 30 int e0/0/2 port link-type access port default vlan 40

接口划分到相同的 VLAN 中,不同 VLAN 之间的 PC 不通相同 VLAN 之间的 PC 可以通

S1: display vlan


```
VID
     Type
              Ports
     common
              UT:Eth0/0/4(D)
                                  Eth0/0/5(U)
                 Eth0/0/8(D)
                                  Eth0/0/9(D)
                 Eth0/0/12(D)
                                  Eth0/0/13(D)
                 Eth0/0/16(D)
                                  Eth0/0/17(D)
                                  Eth0/0/21(D)
                 Eth0/0/20(D)
                 GE0/0/2(D)
10
             UT:Eth0/0/1(U)
     common
                                  Eth0/0/2(U)
20
             UT:Eth0/0/3(U)
     common
```

S2: display vlan

```
VID
              Ports
     Type
              UT:Eth0/0/3(D)
                                  Eth0/0/4(D)
     common
                                  Eth0/0/8(D)
                 Eth0/0/7(D)
                 Eth0/0/11(D)
                                  Eth0/0/12(D)
                 Eth0/0/15(D)
                                  Eth0/0/16(D)
                 Eth0/0/19(D)
                                  Eth0/0/20(D)
                                  GE0/0/2(D)
                 GE0/0/1(D)
30
              UT:Eth0/0/1(U)
     common
40
              UT:Eth0/0/2(U)
     common
```

========

2.VLAN 配置 Trunk



Trunk 可以让不同交换机上相同 VLAN 的 PC 通信 S1 S2 相应的接口划分 VLAN S1:

vlan 10 vlan 20 int e0/0/2 port link-type access port default vlan 10 int e0/0/3 port link-type access port default vlan 20

Vlan 10 vlan 20 int e0/0/3 port link-type access port default vlan 10 int e0/0/4 port link-type access port default vlan 20 将 S1 S2 S3 之间的链路改为 Trunk

S1:

int e0/0/1

port link-type trunk

将接口设置为 trunk 之后,默认 trunk 只允许 VLAN 1 的数据通过,需要将通过的 VLAN ID 加入进去

S1:

int e0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20

S2:

int e0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20

S3:

vlan 10

vlan 20

int e0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20

int e0/0/2


port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20

只有在 Tunk Vlan List 列表中的 VLAN 才能通过 Trunk 链路 S3 上也要存在 VLAN 10 VLAN 20 否则 PC 之间不通

========

3. VLAN 配置 Hybrid



需求:

PC1 PC2 可以与 Server 通信,但 PC1 PC2 之间不能通

S1:

vlan 10

vlan 20

vlan 30

查看 display port vlan e0/0/3 active

[S1]dis port vlan e0/0/3 active T=TAG U=UNTAG						
Port	Link Type	PVID	VLAN List			
Eth0/0/3	hybrid	1	U: 1			

默认混合接口是 VLAN 1 ,也只允许 VLAN 1 通过 UNTAG 将标签去掉之后,再发出去


接口放到相应的 VLAN S1: int e0/0/1 port link-type hybrid port hybrid pvid vlan 10 int e0/0/2 port link-type hybrid port hybrid pvid vlan 20 int e0/0/3 port link-type hybrid port hybrid pvid vlan 30

允许相应的 VLAN 经过 int e0/0/1 port hybrid untagged vlan 10 30 int e0/0/2 port hybrid untagged vlan 20 30 int e0/0/3 port hybrid untagged vlan 10 20 30

测试一下,满足要求 两台 PC 之间不通,PC 与 Server 之间通

========

4.VLAN 应用 Hybird 接口



HR 部门,市场部门,可以访问 IT 部门 但 HR 部门不能访问市场部门,各部门的 PC 可以互访 S1:

vlan 10

vlan 20

vlan 30

int e0/0/1

port link-type hybrid

port hybrid tagged vlan 10 20 30

int e0/0/2

port link-type hybrid

port hybrid pvid vlan 20

port hybrid untagged vlan 20 30 int e0/0/3 port link-type hybrid port hybrid pvid vlan 10 port hybrid untagged vlan 10 30 int e0/0/4 port link-type hybrid port hybrid pvid vlan 30 port hybrid untagged vlan 10 20 30

S2:

vlan 10
vlan 20
vlan 30
int e0/0/1
port link-type hybrid
port hybrid tagged vlan 10 20 30
int e0/0/2
port link-type hybrid
port hybrid pvid vlan 20
port hybrid untagged vlan 20 30
int e0/0/3
port link-type hybrid
port hybrid pvid vlan 10
port hybrid untagged vlan 10 30


配置完成后,PC 之间测试能否 ping 通 S1 查看 vlan 信息 display vlan

会发现有的接口是 UT 不打标签 有的接口是 TG 打标签

ID	Туре	Ports		
	common	UT:Eth0/0/1(U)	Eth0/0/2(U)	Eth0/0/3(U)
		Eth0/0/5(D)	Eth0/0/6(D)	Eth0/0/7(D)
		Eth0/0/9(D)	Eth0/0/10(D)	Eth0/0/11(D)
		Eth0/0/13(D)	Eth0/0/14(D)	Eth0/0/15(D)
		Eth0/0/17(D)	Eth0/0/18(D)	Eth0/0/19(D)
		Eth0/0/21(D)	Eth0/0/22(D)	GE0/0/1(D)
0	common	UT:Eth0/0/3(U)	Eth0/0/4(U)	
		TG:Eth0/0/1(U)		
20	common	UT:Eth0/0/2(U)	Eth0/0/4(U)	
		TG:Eth0/0/1(U)	, , , , , , ,	
0	common	UT:Eth0/0/2(U)	Eth0/0/3(U)	Eth0/0/4(U)
		TG:Eth0/0/1(U)		

========

5.VLAN 单臂路由



实现 VLAN 10 20 30 之间的通信 将 S1 上的接口,全部做成 trunk,放行相应的 VLAN S1: vlan 10 vlan 30
int e0/0/1
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30
int e0/0/2
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30
int e0/0/3
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30
port link-type trunk
port trunk allow-pass vlan 10 20 30

做完之后,查看一下 display port ylan

[S1]display port vlan Port	Link Type	PVID	Trunk VLAN List
Ethernet0/0/1	trunk	1	1 10 20 30
Ethernet0/0/2	trunk	1	1 10 20 30
Ethernet0/0/3	trunk	1	1 10 20 30

display vlan 查看一下,有3个VLAN

VID	Туре	Ports		
1	common	UT:Eth0/0/1(U)	Eth0/0/2 (U)	Eth0/0/3(U)
		Eth0/0/5(D) Eth0/0/9(D)	Eth0/0/6(D) Eth0/0/10(D)	Eth0/0/7(D) Eth0/0/11(D)
		Eth0/0/13(D) Eth0/0/17(D)	Eth0/0/14(D) Eth0/0/18(D)	Eth0/0/15(D) Eth0/0/19(D)
		Eth0/0/21(D)	Eth0/0/22(D)	GE0/0/1(D)
10	common	TG:Eth0/0/1(U)	Eth0/0/2(U)	Eth0/0/3(U)
20	common	TG:Eth0/0/1(U)	Eth0/0/2(U)	Eth0/0/3(U)
30	common	TG:Eth0/0/1(U)	Eth0/0/2(U)	Eth0/0/3(U)

S2 设置 VLAN ,接口划入 VLAN ,接口起 trunk S2:

vlan 10 vlan 20 int e0/0/1 port link-type access port default vlan 10 int e0/0/2 port link-type access port default vlan 20 int e0/0/3 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30 S3: vlan 30 int e0/0/1 port link-type access port default vlan 30 int e0/0/2 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30 ylan 30 int e0/0/2 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30

交换机做好之后,做路由器 R1

R1:
int g0/0/0.1
dot1q termination vid 10
ip add 192.168.1.254 255.255.255.0
arp broadcast enable
int g0/0/0.2
dot1q termination vid 20
ip add 192.168.2.254 255.255.255.0
arp broadcast enable
int g0/0/0.3
dot1q termination vid 30
ip add 192.168.3.254 255.255.255.0
arp broadcast enable


说明: dot1q termination vid 10 封装 dot1q 协议,该子接口对应 vlan 10

完后之后,三个不同 VLAN 之间的 PC 可以互相 ping 通

=======

6.VLAN 三层交换机单臂路由

单臂路由用路由实现之外,还可以使用三层交换机



VLAN 三层交换机单臂路由--臧冢林

在前面实验的基础上改变一下 S1 S4 相连的为 e0/0/10 接口, 10 号接口 S1:

vlan 10

vlan 20

vlan 30

int e0/0/10

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20 30

int e0/0/2

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20 30

int e0/0/3 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30

S2:

vlan 10 vlan 20 int e0/0/1 port link-type access port default vlan 10 int e0/0/2 port link-type access port default vlan 20 int e0/0/3 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30

S3:

vlan 30 int e0/0/1 port link-type access port default vlan 30 int e0/0/2 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30

重点为 S4 的设置

vlan 10 vlan 20 vlan 30 int e0/0/10 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 10 20 30 int vlan 10 ip add 192.168.1.254 255.255.255.0 int vlan 20 ip add 192.168.2.254 255.255.255.0 int vlan 30 ip add 192.168.3.254 255.255.255.0 配置正确之后,同样可以实现不同 VLAN 之间的通信