
第10章

IPSec与网络安全

第6章我们介绍过利用PKI(Public Key Infrastructure)来确保数据在网络上传送的安全,本章将介绍另外一种可在IP网络上使用的安全协议: IPSec(Internet Protocol Security)。

- IPSec概述
- ≫ 独立服务器之间的IPSec设置
- ☑ 路由器的IPSec设置
- 通过域组策略来设置IPSec
- ≫ 采用计算机证书的IPSec设置
- ≥ 启用旧版Windows系统的IPSec
- IPSec跨越NAT的问题





10-1 IPSec概述

IPSec提供以下功能来让计算机之间能够安全地发送数据:

- ▲ 在开始发送数据之前会先相互验证对方的身份 (authentication)。
- 检查所收到的数据是否在发送过程中被恶意者截取与篡改,也就是确认数据的完整性 (integrity)。
- ≥ 将发送的数据加密 (encryption), 以免数据内容外泄。

在两台计算机之间要开始将数据安全地发送出去之前,它们之间必须先协商(negotiate),以便双方同意如何交换与保护所发送的数据,此协商结果被称为SA(Security Association),它就好像是双方所签订的**合约书**。SA内包含着双方所协商出来的安全协议与SPI(security parameter index,见附注)等数据。所采用的协商方法是标准的IKE(Internet Key Exchange),如图 10-1所示。




图 10-1

② 提示

如果一台计算机同时与多台计算机利用IPSec来通信,则此计算机必然会有多个SA,因此为了避免混淆,IPSec利用SA内的SPI来判断此SA是与哪一台计算机所协商出来的。

10-1-1 IKE两阶段协商

IKE将协商工作分为两个阶段(phase),这两个阶段所协商出来的SA分别被称为**主模式SA**与**快速模式**SA。

第1阶段: 主模式SA (main mode SA)

此阶段所新建的SA又称为IKE SA或phase I SA,它是为了在两台计算机之间新建一个安全的、计算机或用户身份(identity)经过验证的通信管道,之后双方在第2阶段中协商**快速模式SA**时,便能够通过这个安全的信道来通信。此阶段会经过以下程序:

- 策略协商: 这个程序会协商出以下四个必要参数:
 - 加密方法: 例如AES-256、AES-192、AES-128 (默认)、3DES或DES。
 - ■完整性检查方法: 例如SHA1 (默认)或MD5。

- **创建密钥的方法**: 可以是ECC P-384 (Elliptic Curve Diffe-Hellman P-384)、ECC P-256、DH Group 14 (Diffe-Hellman Group 14)、DH Group 2 (默认)或DH Group 1。 其中ECC P-384与ECC P-256只有Windows Vista与Windows Server 2008 或之后的版本才支持。
- **验证方法**: 例如Kerberos V5 (默认)、证书或预共享密钥 (Preshared key) 等方法, 其中的Kerberos V5只适合于域成员计算机。
- 交换"密钥要素"并创建主要密钥: 为了增加安全性,因此密钥并不会在网络上发送, 而是双方各自创建密钥,不过双方必须先交换创建密钥所需的要素 (keying material), 然后再利用此密钥要素来各自创建相同的主要密钥 (master key)。
- 验证身份: 为了避免man-in-the-middle (中间人攻击)等类型的攻击行为,因此双方身份必须经过验证后才可以开始相互通信,而在验证身份时所发送的验证数据会通过前一个步骤所创建的主要密钥来加密与解密。

第2阶段:快速模式SA(quick mode SA)

此阶段所创建的SA又称为IPSec SA或phase II SA,双方之后所发送的数据会通过这个SA内的参数来确保发送的安全性。此阶段会经过以下程序:

- 凝略协商: 这个程序会协商出以下几个参数:
 - IPSec协议: 例如AH或ESP (默认)。
 - 完整性与验证方法的散列算法 (hash algorithm): 例如MD5或SHA1 (默认)。
 - 加密方法: 例如AES-256、AES-192、AES-128 (默认)、3DES或DES。
- 创建"会话密钥":第2阶段之后双方所发送的数据会通过会话密钥(session key)来加密。创建会话密钥时可使用之前第1阶段的密钥要素,也可以双方重新交换密钥要素,然后利用新的密钥要素来创建会话密钥。
- ➢ 将SA、密钥与SPI传给IPSec驱动程序: 双方的IPSec驱动程序会根据快速模式SA内的 参数与密钥来确保数据发送的安全性。

第2阶段会创建两个SA,一个用在传入通信,一个用在传出通信。虽然有两个SA,但您利用IPSec监视工具查看时,界面上只会显示一个SA。第2阶段在协商安全策略与交换密钥要素时,双方所发送数据都会受到第1阶段的主要密钥的保护。

10-1-2 IPSec的运行模式

Windows计算机的IPSec运行分为以下两种模式:

■ 传輸模式 (transport mode):表示此计算机与任何一台计算机通信时,都需要双方来协商使用IPSec,例如图 10-2中左边的Windows 7要与其他两台计算机通信时,都要求对方来协商使用IPSec。




图 10-2

№ 信道模式 (tunnel mode): 表示此计算机只有与特定计算机通信时才需要协商使用 IPSec, 此模式适合于扮演路由器角色的Windows Server 2008 R2等计算机来使用,如图 10-3所示。




图 10-3

图中两台由Windows Server 2008 R2所扮演的路由器只有与对方通信时才使用IPSec。 甲乙两个网络内的其他计算机并不需要使用IPSec,这两个不同网络内的计算机要相互 通信时,会通过路由器来发送,因而可以通过两个路由器之间的IPSec通信,来确保数 据在因特网上发送的安全性。

10-1-3 IPSec协议

您可以通过以下两种IPSec协议来保护数据发送的安全:

■ AH (Authentication Header): AH会签署 (sign) 所发送的数据,也就是它可以确认 所收到的数据没有被篡改 (即确认数据完整性,integrity)、可以确认数据确实是由所 要通信的计算机传来的(身份验证,authentication)。不过AH却不会将数据加密。图 10-4 为IP数据包经过AH处理前后的数据包结构图。




图 10-4

➤ ESP (Encapsulating Security Protocol): ESP也会签署所发送的数据,也就是它可以确认所收到的数据没有被篡改 可以确认数据确实是由所要通信的计算机传来的,而且ESP 会将数据加密 (encryption)。图 10-5为IP数据包经过ESP处理前后的数据包结构图。




图 10-5

10-1-4 Windows Server 2008 R2的IPSec设置

Windows Server 2008 R2(或Windows Server 2008、Windows 7、Windows Vista)计算机的 IPSec可以通过新建**连接安全规则**来启用,而**连接安全规则**的创建是通过**高级安全Windows防火墙**:

- ■【开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙】: 它适合您来新建本地计算机的连接安全规则。
- 到域控制器上选择【开始〇管理工具〇组策略管理】: 您可以通过组策略内的高级安全 Windows防火墙策略,来针对站台、域或组织单位内的一组计算机新建连接安全规则。

• 囫️ 附注

通过**高级安全Windows防火墙**所新建的**连接安全规则**,只适用于Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows 7与Windows Vista计算机,若要启用旧版Widows系统的IPSec的话,请通过自定义IP安全策略管理控制台来完成。

10-2 独立服务器之间的IPSec设置

我们将通过图 10-6来说明如何让图中的两台服务器利用IPSec来安全地通信。图中两台服务器都是Windows Server 2008 R2独立服务器,因此无法选择Kerberos V5验证方法,故此处我们采用**预共享密钥**(Preshared key)验证方法。请先按照图指示配置其IP地址与子网掩码。




图 10-6

∄ 提示

系统是以明文(clear text)的方式来发送**预共享密钥**,比较不安全,因此只建议使用在测 试环境。

STEP 1 我们将在下一个步骤通过ping命令来确认两台服务器之间确实可以正常通信,然而为了避免ping命令被Windows防火墙阻止,因此请先分别在两台服务器上开放ICMP的相关流量:选择【开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙⊃如图 10-7 所示单击入站规则中的文件和打印机共享(回显请求 – ICMPv4-In)⊃单击右边的启用规则】。




图 10-7



请勿将Windows防火墙关闭,否则连接安全规则没有作用。

STEP 2 请先到Server1上利用ping 192.168.8.2来测试能否与Server2正常通信(如图 10-8所示为正常通信的界面),然后再到Server2上利用ping 192.168.8.1来测试能否与Server1正常通信。请务必执行此测试步骤,以减少之后排错的困难度。




图 10-8

STEP 3 请先到Server1上选择【开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙⊃如图 10-9所示单击连接安全规则右边的新建规则…】。




图 10-9

STEP 4 在图 10-10中选择默认的隔离类型后单击下一步。




图 10-10

STEP 5 在图 10-11中改选第3个选项后单击下一步。图中的三个选项介绍如下:

- **入站和出站连接请求身份验证**:入站及出站连接都会请求对方采用IPSec。若 无法与对方协商成功的话(例如对方不需具备IPSec功能),则采用一般连接方 式即可。
- **入站连接要求身份验证,出站连接请求身份验证**。入站连接必须采用IPSec, 否则拒绝连接,出站连接仅会请求对方采用IPSec,若无法与对方协商成功的 话,则采用一般连接方式即可。
- **入站和出站连接要求身份验证**:无论入站或出站连接都必须采用**IPSec**,否则 拒绝连接。




图 10-11

STEP 6 在图 10-12中单击高级处的自定义来选择预共享密钥验证方法。




图 10-12

STEP 7 请【在图 10-13中单击添加 ⊃选择**预共享密钥**后输入密钥字符串 ⊃单击确定】,图中我们将密钥字符串设置为1234567。对方也必须设置相同的密钥字符串。




图 10-13

- STEP 8 回到**自定义高级身份验证方法**的界面后单击确定,回到**身份验证方法**的界面时单击下一步。
- STEP 9 您可以在图 10-14中选择此计算机何时要应用此规则,之后单击下一步:
 - 域。当此计算机连接网络时,若能够与域控制器通信的话,就应用此规则。
 - **专用**: 当此计算机连接专用网时,若无法与域控制器通信或该计算机非域成员的话,就应用此规则。
 - 公用:当此计算机连接到公用网络时,就应用此规则。




图 10-14

STEP 10 在图 10-15中为此规则命名后单击完成。




图 10-15

STEP 11 图 10-16为完成后的界面。您可以双击此规则来更改规则设置,也可以通过【对着 此规则单击右键**⊃禁用规则**】的方式来禁用此规则。




图 10-16

STEP 12 由于我们所新建的规则要求无论入站或出站连接都必须采用IPSec,然而目前Server2 尚未新建连接安全规则,也就是尚未启用IPSec,故此时若在Server1上利用ping命令 来与Server2通信的话,会被Server1拒绝,并显示如图 10-17**请求超时**的信息。




图 10-17

- STEP 13》换到Server2上来新建相同设置的连接安全规则:选择【开始⊃管理工具⊃高级安全 Windows 防 火 墙 ⊃ 单 击 **连 接 安 全 规 则** 右 边 的 **新 建 规 则 … ⊃** 重 复 **STEP** 4 到 STEP 10 的步骤]。
- STEP 14 完成后,两台服务器之间利用ping命令应该就可以通信,如图 10-18所示为在Server2 上执行ping 192.168.8.1的界面。




图 10-18

STEP 15 如图 10-19所示可通过【单击监视 >安全关联 >主模式或快速模式】来查看主模式 SA或快速模式SA的相关数据。




图 10-19

若要更改IPSec默认值的话,请选择【如图 10-20所示对着本地计算机上的高级安全 Windows防火墙单击右键⊃属性⊃IPSec设置标签⊃单击IPSec默认值右边的自定义】,以后所新建的连接安全规则就会采用此默认值。




图 10-20

图中您也可以通过**IPsec免除**来将ICMP排除,也就是只要是ICMP流量都不需要利用IPSec 来通信,这个设置可让您利用ping命令来检测网络计算机之间的通信是否正常时,免于遭受 IPSec的干扰。

10-3 路由器的IPSec设置

分别位于两地的网络之间若要通过因特网来安全发送数据的话,可以在两地的路由器之间 创建IPSec隧道(tunnel),如图 10-21所示,图中只有两台路由器之间相互通信才需要IPSec,

例如当甲网络内的计算机要与乙网络内的计算机通信时,它会以一般方式将数据传给甲路由器,再由甲路由器通过**IPSec隧道**将数据传给乙路由器,最后再由乙路由器以一般方式将数据传给乙网络的计算机。




图 10-21

我们将通过图 10-22来说明如何在图中两台扮演路由器角色的Windows Server 2008 R2服务器之间创建IPSec隧道。图中两台服务器都是独立服务器,因此无法选择Kerberos V5验证方法,故此处采用**预共享密钥**(Preshared key)验证方法。请先按照图指示配置其IP地址与子网掩码,并启用两台路由器的路由功能与在路由表内创建适当的路径(需先参考章节11-2的说明)。




图 10-22

② 提示

系统是以明文(clear text)的方式来发送**预共享密钥**,比较不安全,因此只建议使用在测试环境。

由于新建**连接安全规则**的方法与前一小节类似,因此本节将只说明不同之处。在两台 Windows Server 2008 R2路由器通过**高级安全Windows防火墙**来新建**连接安全规则**时,请如图 10-23所示选择**隧道、自定义配置**。




图 10-23

接着在甲路由器需如图 10-24所示来设置(最后记得选择**预共享密钥**验证方法,假设密钥字符串为1234567):




图 10-24

- ▶ **终结点1中的计算机**:请将本地网络(图 10-22中的甲网络)内的计算机的IP地址或网络标识符(network ID)输入到此处,图中我们输入网络标识符192.168.8.0/24。
- 什么是本地隧道终结点(最接近终结点1中的计算机):设置IPSec信道在本地网络(甲网络)这一端的端点,也就是将甲路由器的外网卡的IP地址192.168.5.100输入到此处。
- 什么是本地隧道终结点(最接近终结点2中的计算机): 设置IPSec信道在远程网络(乙网络)那一端的端点,也就是将乙路由器的外网卡的IP地址192.168.5.200輸入到此处。

▶ 终结点2中的计算机:请将远程网络(乙网络)内的计算机的IP地址或网络标识符输入 到此处,图中我们输入网络标识符192.168.9.0/24。

同理在乙路由器需如图 10-25所示来设置(最后记得选择**预共享密钥**验证方法,假设密钥字符串为1234567):




图 10-25

甲乙两个路由器分别完成建立**连接安全规则**后,在两个网络之间便可以通过**IPSec隧道**来安全地通信,举例来说,当甲网络的Win7PC1要与乙网络的Win7PC2通信时,其数据包会先发送给甲路由器,甲路由器便会自动与乙路由器建立**IPSec信道**,然后通过此信道将数据包传给乙路由器,再由乙路由器将其传给乙网络的Win7PC2。您可以在两台路由器上通过【打开**高级安全Windows防火墙**②展开到**监视**之下的**安全关联**②主模式或快速模式】来查看IPSec信道的主模式SA或快速模式SA的相关数据。

10-4 通过域组策略来设置IPSec

您可以针对Active Directory域的站点、域或组织单位的组策略来新建**连接安全规则**,以便 让域成员计算机之间能够利用IPSec来安全通信。由于这些计算机都是隶属于域,因此可以选 择Kerberos V5验证方法。

我们需将Active Directory域控制器排除,也就是让域成员与域控制器之间的通信不使用 IPSec, 因为域成员在利用IPSec验证域控制器之前,就必须先要能够与它们正常通信。域控制器这类型的计算机被称为基础架构计算机,除了域控制器之外,CA(Certificate Authority)与 DHCP服务器等也是隶属于基础架构计算机。若某些计算机或设备(例如路由器)不支持我们

在连接安全规则中所选择的协议或不支持IPSec的话,则也必须将它们排除在外。

我们将通过图 10-26来说明,图中左边甲网络的3台计算机都是Windows Server 2008 R2, 其中DC是域控制器,而服务器Server1与Server2都是域成员服务器。假设甲网络内的所有域成员计算机相互之间都需要利用IPSec来通信,但是将域控制器DC(192.168.8.200)与路由器(192.168.8.254)排除在外。




图 10-26

以下将通过Default Domain Policy组策略对象(GPO)来新建**连接安全规则**与排除规则。请先按照图设置好左边3台服务器的IP地址、子网掩码、默认网关、首选DNS服务器,然后创建域与域控制器、将Server1与Server2加入域。可以的话,也可以安装路由器(见第11章)以便做进一步的测试。

STEP 1 我们将在下一个步骤通过ping命令来确认图 10-26中左边3台服务器之间确实可以正常通信,然而为了避免ping命令被Windows防火墙阻止,因此请先分别在Server1与Server2上开放ICMP的相关流量:【开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙⊃单击入站规则中的文件和打印机共享(回显请求 – ICMPv4-In)⊃单击右边的启用规则】。域控制器DC默认已开放,不需另外开放。

賞 注意

请勿将Windows防火墙关闭,否则连接安全规则没有作用。

- STEP 2 请分别到每一台服务器上利用ping命令来测试是否可以与其他2台服务器、路由器正常通信,以便稍后来验证我们的设置。
- STEP 3 请到域控制器DC上选择【开始⊃管理工具⊃组策略管理⊃如图 10-27所示展开到域 sayms.com⊃对着Default Domain Policy单击右键⊃编辑】。




图 10-27

STEP 4 如图 10-28所示【展开**计算机配置⊃**策略⊃Windows设置⊃安全设置⊃高级安全Windows 防火墙⊃高级安全Windows防火墙⊃对着连接安全规则单击右键⊃新建规则】。




图 10-28

STEP 5 我们要先创建一个将域控制器与默认网关(路由器)排除的规则。请在图 10-29中 选择**身份验证例外**后单击下一步。




图 10-29

STEP 6 如图 10-30所示【单击添加⊃输入要被排除的域控制器的IP地址192.168.8.200⊃单

击确定】。




图 10-30

STEP 7 如图 10-31所示【继续单击**添加**⊃在**预定义计算机集**中选择**默认网关⊃**单击**确定**】。 您也可以如前一个步骤所示自行在**此IP地址或子网**处输入默认网关的IP地址 192.168.8.254。




图 10-31

② 提示

系统内置了一些**计算机集**(computer set)供您直接来选择,例如默认网关。DHCP服务器、WINS服务器、DNS服务器与本地子网等。

- STEP 8 回到免除计算机界面时单击下一步。
- STEP 9 在配置文件界面中单击下一步。
- STEP 10 在名称界面中为此规则设置一个友好的名称,例如排除域控制器与默认网关。单击完成。

STEP 11 双击图 10-32中刚才所新建的排除规则。




图 10-32

STEP 12 请【在图 10-33中单击**计算机**标签⇒选择终结点1处的下列IP地址⇒通过单击添加来 添加图中所示的IP地址192.168.8.0/24】, 此图表示结终点1处192.168.8.0/24子网内的所 有计算机与终结点2处的默认网关。192.168.8.200之间相互通信时不需要使用IPSec。




图 10-33

STEP 13) 请等域成员计算机自动或手动应用组策略设置后再继续下一个步骤。若要手动应用 的话,请直接到DC、Server1与Server2上执行gpupdate/force命令,然后分别在这3 台服务器上通过【**开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙⊃连接安全规则**】来 查看是否已经应用成功, 若应用成功的话, 该规则就会如图 10-34所示显示在界面 上。请务必确认这3台计算机都成功应用此规则后再继续下一个步骤。




图 10-34

STEP 14 接下来我们将新建一个要求域成员之间需IPSec的规则。请继续编辑组策略:如图 10-35所示【对着**连接安全规则**单击右键**⊃新建规则**】。




图 10-35

STEP 15 在图 10-36中选择服务器到服务器后单击下一步。




图 10-36

STEP 16 在图 10-37通过单击添加来设置终结点1与终结点2内的IP地址范围,表示终结点1与终结点2之间的服务器相互通信时需IPSec。图 10-37为完成设置后的界面,图中终结点1与终结点2我们都将其设置为192.168.8.0这个子网。




图 10-37

STEP 17 在图 10-38选择入站和出站连接需要身份验证后单击下一步。

** 就是在接股全规则向导 要求 指定此规则匹配的连接的身份验证	F要求。
# # 説の英型	进行身份验证的时间
● 終結点 ● 要求	○ 入站和出站连接请求身份验证 (x) 可能时进行身份验证,但是不要求。
 身份验证方法 配置文件 会称	C 入站连接要求身份验证。此站连接请求身份验证 (C) 入站连接必须通过身份验证才能允许。此站时可能进行身份验证,但是不要求。
	© 入站和出站连接要求身份验证 (Q) 入站和出站连接都必须通过身份验证才允许+

图 10-38

STEP 18 通过图 10-39中高级处的自定义来选择Kerberos V5验证。

集事: Militario alista (paster paster paster) ・ 規則类型	要使用的身份验证方法
終结点要求	○ 计算机证书 (T) 只允许来自具有此证书颁发机构 (CA)证书的计算机的选择进行通信+
身份验证方法配置文件名称	登名第五名): 「NEA (登以) 证书存储表型(O): 「相 CA (B(以)
	CA 名称(M): [

图 10-39

STEP 19 在图 10-40中【单击添加 ⊃选择**计算机 (Kerberos V5)**⊃单击确定】。




图 10-40

STEP 20 回到图 10-41的界面时单击确定。






图 10-41

是 提示

图中只验证计算机身份,若您也要验证用户身份的话,请通过界面右方**第二身份验证**的添加来增加选择**用户(Kerberos V5)**,此时除了验证计算机身份之外,还需要验证用户身份,也就是连接对方时,必须利用域用户账户来连接,而系统默认会利用用户登录的账户来连接。

- STEP 21 回到验证方法界面时单击下一步。
- STEP 22 在配置文件界面中单击下一步。
- STEP 23 在名称界面中为此规则设置一个友好的名称,例如**位于192.168.8.0的域成员需验证**。单击完成。
- STEP 24 图 10-42 为完成后的界面。




图 10-42

STEP 25 请等域成员计算机自动应用这个策略设置,或直接到DC、Server1与Server2上运行gpupdate /force命令来手动应用。

注意

若您先建立图中的**位于192.168.8.0的域成员需验证**规则,并让3台服务器应用此规则的话,则之后两台成员服务器将无法与域控制器通信,因为域成员无法通过IPSec来与域控制器等基础结构计算机通信,因此就算之后您新建了排除规则,Server1与Server2也无法从域控制器取得并应用这个规则。此时您可以先暂时将Server1、Server2与域控制器的Windows防火墙关闭,以便让**连接安全规则**的IPSec设置无效,然后在域控制器上利用gpupdate/force来应用验证规则,最后再重新启用这3台计算机的Windows防火墙。

完成以上所有设置后,请到Server1 (192.168.8.1) 利用ping命令测试,请同时开启3个**命 令提示符**窗口,然后分别执行以下3个命令: ping 192.168.8.2、ping 192.168.8.200与ping 192.168.8.254。

由于我们已经开放所有服务器的ICMP连入流量,因此应该3个连接测试都会成功收到对方的响应。接着请在Server1上选择【开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙⊃监视⊃安全关联⊃主模式或快速模式SA】,从图 10-43可知Server1(192.168.8.1)与Server2(192.168.8.2)之间已经成功地新建了主模式SA,也就是通过IPSec在通信。




图 10-43

图中为何没有看到Server1与域控制器、默认网关之间的IPSec连接呢?因为Server1与域控制器(192.168.8.200)、默认网关(192.168.8.254)之间的通信并不需要IPSec(通过排除规则)。

10-5 采用计算机证书的IPSec设置

我们将通过图 10-44来说明如何让图中的两台服务器利用IPSec来安全地通信,并且采用计算机证书的验证方式。图中3台服务器为Windows Server 2008 R2独立服务器或成员服务器皆可,其中CA是用来发放计算机证书的服务器,假设其为独立CA。请按照图指示设置3台计算机的IP地址与子网掩码。本节将仅列出重点说明,其中与证书申请有关的步骤,有需要的话,请参考第6章。




图 10-44

- 请分别在Server1与Server2上开放ICMP的相关流量:【开始⊃管理工具⊃高级安全Windows防火墙⊃单击入站規則中的文件和打印机共享(回显请求 ICMPv4-In) ⊃ 单击右边的启用规则】。
- 到Server1上执行ping 192.168.8.2、Server2上执行ping 192.168.8.1,测试双方是否能够正常通信。
- 到CA计算机上安装Active Directory证书服务角色:【单击左下角服务器管理器图标 ● ○角色 ○添加角色 ○单击下一步 ○勾选Active Directory证书服务角色 ○单击两次下 一步 ○添加勾选证书颁发机构单位Web注册 ○…】。
- ≥ 到Server1计算机上申请计算机证书、安装此证书。 在Windows Server 2008 R2(Windows Vista、Windows Server 2008与 Windows 7)计算机上利用浏览器向CA网站申请计算机证书时需要利用以下两种方式之一,否则申请证书会失败:
 - 利用https方式来连接CA网站,但需将CA网站加入到信任的网站
 - 利用http方式来连接CA网站,但请暂时将Internet Explorer的本地Intranet的安全级 别降为低级别,同时将CA网站加入到本地Intranet

其中第1种方法的CA网站必须申请与安装SSL证书,比较麻烦,故此处我们采用第2种方法来为Severl申请计算机证书。

- 先利用http://192.168.8.200/certsrv/来信任CA(将CA证书安装到Server1)。若是企业CA的话,因为域成员会自动信任企业CA,故域成员可免除此步骤。信任CA的步骤请参考章节6-2的说明。
- 将Internet Explorer的本地Intranet的安全级别降为低级别,同时也将CA网站加入到本地Intranet: 【打开Internet Explorer ン工具菜单 > Internet选项 > 安全标签 > 单击本地Intranet > 将安全级别降为低 > 按右边的站点 > 单击高级 > 将CA网站http://192.168.8.200/加入此区域后单击关闭、依次单击确定】。
- 打开Internet Explorer,然后利用http://192.168.8.200/certsrv/来向CA申请证书:【申请证书 ⊃高级证书申请 ⊃向这个CA新建并提交一个请求 ⊃如图 10-45所示在需要的证书类型处选择客户端身份验证证书 ⊃勾选标记密钥为可导出 ⊃单击提交】(若是企业CA的话,请在证书模板处选择管理员,并且可直接下载与安装证书文件,因此请跳过以下两个步骤)。




图 10-45

注意

我们需将所申请的证书保存到本地计算机证书缓存区,然而利用Internet Explorer向 Windows Server 2008 R2 CA申请证书时,界面中并没有将证书存放在本地计算机证书缓存区的选项,因此所申请的证书会被储存到用户证书缓存区。我们将通过以下方法来解决此问题:先将此证书从用户证书缓存区导出、再将其导入到本地计算机证书缓存区。

- 到CA计算机上通过【开始⊃管理工具⊃证书颁发机构⊃挂起的申请⊃对着证书申请 单击右键⊃所有任务⊃发布】的方法来发放证书。
- 到Server1下载与安装证书:【在Internet Explorer内输入http://192.168.8.200/certsrv/⊃ 查看挂起的证书申请状态 Э... Э安装这个证书】。
- 选择【开始〇运行〇输入MMC后按Enter健〇文件菜单〇添加/删除管理单元〇从可用的管理单元列表中选择证书后单击添加〇确认我的用户账户被选取后单击完成〇重新从可用的管理单元列表中选择证书后单击添加〇改选计算机账户后单击下一步、完成与确定】。
- 通过【如图 10-46所示展开证书 当前的用户 ⊃个人 ⊃证书 ⊃对着之前安装的证书 单击右键 ⊃所有任务 ⊃导出 ⊃单击 下一步 ⊃选择是,导出私钥 ⊃ ... 】的方法将证书 导出保存。




图 10-46

■ 通过如图 10-47所示【展开**证书 (本地计算机) ⊃**对着**个人**单击右键**⊃**所有任务**⊃** 导入**⊃**...】的方法将之前导出的证书导入。




图 10-47

- 将Internet Explorer的本地Intranet的安全级别恢复为中低级别。
- ▲ 在Server1上通过高级安全Windows防火墙来新建连接安全规则: 【如图 10-48所示在验证方法界面中单击高级处的自定义 ○单击图 10-49中添加 ○在前图中通过浏览来选择放计算机证书的CA ○…】。




图 10-48




图 10-49

- 🔪 由于所新建的规则要求无论入站或出站连接都必须采用IPSec, 然而目前Server2尚未新 建连接安全规则,也就是尚未启用IPSec,故此时若在Server1上利用ping命令来与 Server2通信的话,此连接会被Server1拒绝。
- M 到Server2计算机上重复上述步骤:申请计算机证书、安装此证书、通过高级安全 Windows防火墙来新建连接安全规则。
- 💹 在两台服务器上利用ping命令来测试, 此时双方应该可通过IPSec来相互通信。图 10-50 为其所新建的主模式SA,其验证方法为计算机证书。




图 10-50

10-6 启用旧版Windows系统的IPSec

前面通过**高级安全Windows防火墙**所新建的**连接安全规则**,只适用于Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows 7与Windows Vista计算机,如果是Windows Server 2003等 旧版操作系统的话,请通过IP安全策略管理控制台的IPSec策略来启用IPSec。

在Windows Server 2003上新建IP安全策略管理控制台的方法为: 【开始 \运行 \输入MMC

后按Enter键 文件菜单 之添加/删除管理单元 之单击添加 之在图 10-51中选取IP安全策略管理后单击添加 之在前图中选择管理本地计算机、Active Directory域(本域或其他域)或其他计算机的IPSec 之…】,此处我们选择管理本地计算机的IPSec (如图 10-52所示)。




图 10-51




图 10-52

图 10-52右方有3个内置的IPSec策略,这3个策略的默认值是采用Kerberos验证,因此适用于域成员计算机,不过您可以视需要自行修改设置。您可以为您的计算机来启用这3个策略之一:

- **客户端(仅响应)**: Client (Response Only),被动地使用IPSec,也就是只有其他计算机要求与您的计算机利用IPSec来通信时,您的计算机才会使用IPSec。
- 安全服务器 (需要安全): Secure Server (Require Security), 主动要求必须使用IPSec。 当其他计算机要与您的计算机通信时,或是您的计算机要与其他计算机通信时,您的 计算机都会要求对方必须使用IPSec,若对方不支持IPSec的话,双方无法通信。
- **服务器 (请求安全)**: Server (Request Security), 主动请求使用IPSec。当其他计算机要与您的计算机通信时,或是您的计算机要与其他计算机通信时,您的计算机都会请求对方使用IPSec,若对方不支持IPSec的话,您的计算机还是可以接受以没有IPSec的方式来通信。

2 提示

安全服务器(需要安全)与**服务器(要求安全)**都是针对所有的IP协议来设置,也就是 双方只要是利用IP协议来通信,都会要求或请求对方使用IPSec,但是其中的ICMP协议例 外,也就是它们允许ICMP以没有IPSec的方式来通信。 若要启用IPSec策略的话,请如图 10-53所示【对着要启用的策略单击右键⇒指派】,图中 启用的是**安全服务器(需要安全)**策略。




图 10-53

若要更改策略设置,例如要更改**安全服务器(需要安全)**策略内与IP流量有关的策略设置的话,请【双击该策略⊃如图 10-54所示双击**所有IP通讯⊃**通过编辑规则属性对话框来更改】,例如更改身份验证方法、隧道设置等。




图 10-54

您也可以通过域的组策略来设置IPSec策略,如图 10-55所示。




图 10-55

10-7 IPSec跨越NAT的问题

使用NAT(Network Address Translation,网络地址转换,见第12章)让位于内部网络的多台计算机只需要共享一个public IP地址,就可以连接因特网、浏览网页与收发电子邮件等,可是若同时采用IPSec来确保数据发送安全性的话,就可能会有问题产生,因为NAT会改变数据包的header,然而IPSec却不允许其数据包内的header被修改:

- AH传输模式与AH信道模式: 无论是AH传输模式或AH信道模式, IPSec都会将整个数据包签署 (见图 10-4), 也就是不允许修改数据包内的任何数据, 因此NAT更改数据包内的IP地址或TCP/UDP端口号后, IPSec会将此数据包视为无效数据包。
- ESP传输模式与ESP信道模式: ESP传输模式的Original IP header (见图 10-5),或ESP 信道模式的New Tunnel Header都还是保留原状,并没有被IPSec签署或加密,但是TCP/UDP端口号却被加密无法读取,因此虽然NAT可以更改在传输模式中的客户端IP地址、或是信道模式中的端点 (end-point) 计算机的IP地址,但是NAT却无法更改端口号,更可况端口号还被签名,不允许更改。

NAT-T(NAT-Traversal)可以解决IPSec无法跨越NAT的问题,Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows 7、Windows Vista与Windows XP SP2等系统都支持NAT-T。若要让IPSec数据包能够跨越NAT的话,请采用ESP协议,因为支持NAT-T的IPSec主机会自动检测到NAT的存在,并将IPSec ESP数据包,封装(Encapsulate)到UDP Header内(UDP端口为500),如图 10-56所示(以ESP信道模式为例)。图中ESP Header 被封装到UDP Header 内,数据包内的Original Tunnel Header与UDP Header都没有被加密与签署,因此NAT可以更改其IP地址与UDP端口号。利用IPSec通信的两端计算机都必须支持NAT-T。




图 10-56