实验:HA&网管

HCIE 综合实验 - HA&网管

臧家林制作




BFD 实验

BFD(Budurectional Forwarding Detection)双向转发侦测,是介质无关和协议无关的快速故障检测机制,可以提供毫秒级的检测,可以实现链路的快速检测,BFD通过与上层路由协议联动,可以实现路由的快速收敛,确保业务的永续性。BFD主要是用来实现毫秒级的切换。从而降低业务的故障率。而BFD不是单独启用的,通常是和 ospf vrrp 等这些路由协议和热备份协议一起使用的。比如 ospf 默认情况下,你要等待40 秒才能知道邻居 down 了,但是 bfd 和 OSPF 一起使用在毫秒内就能发现邻居 down 了这样的话路由切换肯定要快很多。

本实验通过配置 BFD 与 BGP 协议联动及与 VRRP 协议联动,掌握 BFD 的功能和配置方法。

PC1 与 PC2 通信有两条链路,PC1 与 PC2 通信优先选择链路 R1-R3-R5



配置基本 IP 地址和 OSPF 协议

R1: undo ter mo SV sys R1 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int loo0 ip add 1.1.1.1 32 int g0/0/0 ip add 192.168.1.1 24 $int \, g0/0/2$ ip add 192.168.12.1 24 int q0/0/3ip add 192.168.13.1 24 ospf router-id 1.1.1.1 area 0 net 1.1.1.1 0.0.0.0 net 192.168.12.1 0.0.0.0 net 192.168.13.1 0.0.0.0 R2: undo ter mo Sy sys R2 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int loo0 ip add 2.2.2.2 32 int q0/0/0ip add 192.168.12.2 24 int g0/0/1ip add 192.168.24.2 24 ospf router-id 2.2.2.2 area 0 net 2.2.2.2 0.0.0.0 net 192.168.12.2 0.0.0.0 net 192.168.24.2 0.0.0.0 q

R3:
undo ter mo
sy
sys R3
user-interface console 0
idle-timeout 0 0
int loo0
ip add 3.3.3.3 32
int g0/0/0
ip add 192.168.13.3 24
int g0/0/1
ip add 192.168.35.3 24
ospf router-id 3.3.3.3

area 0 net 3.3.3.3 0.0.0.0 net 192.168.13.3 0.0.0.0 net 192.168.35.3 0.0.0.0

R4: undo ter mo Sy sys R4 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int loo0 ip add 4.4.4.4 32 int g0/0/0 ip add 192.168.45.4 24 int q0/0/1ip add 192.168.24.4 24 ospf router-id 4.4.4.4 area 0 net 4.4.4.4 0.0.0.0 net 192.168.45.4 0.0.0.0 net 192.168.24.4 0.0.0.0 q

R5: undo ter mo sy sys R5 user-interface console 0 idle-timeout 0 0 int loo0 ip add 5.5.5.5 32 int g0/0/0 ip add 192.168.45.5 24 int g0/0/1 ip add 192.168.35.5 24 ospf router-id 5.5.5.5 area 0 net 5.5.5.5 0.0.0.0 net 192.168.45.5 0.0.0.0 q

配置 BGP 协议 R3 为路由反射器

R1:

bgp 100

router-id 1.1.1.1

peer 3.3.3.3 as-n 100

peer 3.3.3.3 con loo0

net 192.168.1.0 24

q

R2:

bgp 100

router-id 2.2.2.2

peer 3.3.3.3 as-n 100

peer 3.3.3.3 con loo0

q

R3:

bgp 100

router-id 3.3.3.3

peer 1.1.1.1 as-n 100

peer 1.1.1.1 con loo0

peer 1.1.1.1 reflect-client

peer 2.2.2.2 as-n 100

peer 2.2.2.2 con loo0

```
peer 2.2.2.2 reflect-client
peer 4.4.4.4 as-n 100
peer 4.4.4.4 con loo0
peer 4.4.4.4 reflect-client
peer 5.5.5.5 as-n 100
peer 5.5.5.5 con loo0
peer 5.5.5.5 reflect-client
q
R4:
bgp 100
router-id 4.4.4.4
peer 3.3.3.3 as-n 100
peer 3.3.3.3 con loo0
net 192.168.45.0 24
q
R5:
bgp 100
router-id 5.5.5.5
peer 3.3.3.3 as-n 100
peer 3.3.3.3 con loo0
net 192.168.45.0 24
q
配置 VRRP 协议 R5 为主, Virtual-IP 为 192.168.45.254
R4:
int g0/0/0
vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.45.254
q
```

R5: int g0/0/0 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.45.254 vrrp vrid 1 priority 120

q

配置 BFD 与 VRRP 联动

配置 BFD 检测上行链路 R3-R5, BFD 会话必须为静态形式。 当主链路 Down 之后,业务能够被快速切换到备设备上转发, 保证 PC1-PC2 正常通信。

auto 使能静态标识符(Local/Remote discriminator)自协商功能。

R3:

bfd

q

bfd vrrp bind peer-ip 192.168.35.5 int g0/0/1 source-ip 192.1 68.35.3 auto

R5:

bfd

q

bfd vrrp bind peer-ip 192.168.35.3 int g0/0/1 source-ip 192.1 68.35.5 auto

int g0/0/0

vrrp vrid 1 track bfd-session session-name vrrp reduced 30

配置 BFD 与 BGP 联动

R3:

bgp 100

peer 5.5.5.5 bfd enable

R5:

bgp 100

peer 3.3.3.3 bfd enable

结果验证

查看 BFD 会话信息

在路由器 R3 和 R5 上执行 display bfd session all 命令,查看静态配置的 BFD 会话及 BGP 动态生成的 BFD 会话。

[R3]dis	bfd session	all				
Local Re State Interfac	Туре	PeerIpAddr				
8192	8193	5.5.5.5				
Up	D_IP_PEER	-				
8193	8192	192.168.35.5				
Up	S_AUTO_IF					
GigabitEthernet0/0/1						
	7) III [c+oT	DOWN Session Number :				
2/0	TOCAL OF / L	JOWN JESSTON NUMBER .				