个推 SDK 文档

getui.com

October 2016

目录

https	推送接口	2
1.	概述	2
2.	IGtPush 接口类型定义	2
	2.1 函数说明	2
	2.2 参数说明	2
3.	https 使用方法	2
4.	https 接口实例	2

3. https 使用方法 HTTPS 推送接口

https 推送接口

1. 概述

http 协议是明文传输,内容不需要解密直接可读,https 在 http 基础上添加 SSL/TLS 加密层,保证数据安全。相对而言,https 协议更安全,http 协议效率更高。

2. IGtPush 接口类型定义

2.1 函数说明

IGeTui(host, appKey, masterSecret, ssl)

2.2 参数说明

参数名	默认值	参数描述
host	无	推送 os 域名. host 可选填,如果 host 不填程序自动检测用户网络,选择
		最快的域名连接下发。getui 服务 url 地址,可使用 https url 或者
		http url (服务端 SDK 版本号 3.4.0.0 及以上版本支持该功能)
appKey	无	用于鉴定身份是否合法
masterSecret	无	第三方客户端个推集成鉴权码,用于验证第三方合法性。在服务端推送鉴权
		时使用
ssl	FALSE	是否使用 http 接口调用: true 为 https, false 为 http。默认为 http。
		(服务端 SDK 版本号 4.0.1.0 及以上版本支持该功能)

3. https 使用方法

方法一:

// 此处true为https域名,false为http, 默认为false。 // java推荐使用此方法,没有特别需求不需要指定host。 \$igt = new IGeTui(HOST, APPKEY, MASTERSECRET, true);

方法二:

// host为域名,优先使用host进行连接,根据域名协议来区分,

// 将代码中host的值变为"https://api.getui.com/apiex.htm";所有语言均支持此方法。

\$igt = new IGeTui(HOST, APPKEY, MASTERSECRET);

4. https 接口实例

<?php

//消息推送Demo

4. https 接口实例 HTTPS 推送接口

```
header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
require_once(dirname(__FILE__) . '/' . 'IGt. Push. php');
//采用"PHP SDK 快速入门", "第二步 获取访问凭证 "中获得的应用配置
define('APPKEY','');
define('APPID','');
define('MASTERSECRET','');
define ('HOST', 'https://sdk.open.api.igexin.com/apiex.htm');
define('CID','请输入您的CID');
//别名推送方式
//define('Alias','请输入您的Alias');
pushMessageToSingle();
//单推接口案例
function pushMessageToSingle() {
   $igt = new IGeTui(HOST, APPKEY, MASTERSECRET);
   //消息模版:
   // 4. NotyPopLoadTemplate: 通知弹框下载功能模板
   $template = IGtNotyPopLoadTemplateDemo();
   //定义"SingleMessage"
   $message = new IGtSingleMessage();
   $message->set_isOffline(true);//是否离线
   $message->set_offlineExpireTime(3600*12*1000);//离线时间
   $message->set data($template);//设置推送消息类型
   //$message->set_PushNetWorkType(0);//设置是否根据WIFI推送消息,2为4G/3G/2G,
                                      //1为wifi推送,0为不限制推送
   //接收方
   $target = new IGtTarget();
   $target->set_appId(APPID);
   $target->set_clientId(CID);
     $target->set alias(Alias);
   try {
       $rep = $igt->pushMessageToSingle($message, $target);
       var_dump($rep);
       echo ("\langle br \rangle \langle br \rangle");
   }catch(RequestException $e) {
       $requstId =e.getRequestId();
       //失败时重发
```

4. https 接口实例 HTTPS 推送接口

```
$rep = $igt->pushMessageToSingle($message, $target, $requstId);
       var dump($rep);
       echo ("<br>>");
function IGtNotyPopLoadTemplateDemo() {
       $template = new IGtNotyPopLoadTemplate();
       $template ->set_appId(APPID);
                                                     //应用appid
       $template ->set_appkey(APPKEY);
                                                     //应用appkey
       //通知栏
       $template ->set_notyTitle("个推");
                                                     //通知栏标题
       $template ->set notyContent("个推最新版点击下载"); //通知栏内容
                                                     //通知栏logo
       $template ->set notyIcon("");
       $template ->set isBelled(true);
                                                     //是否响铃
       $template ->set_isVibrationed(true);
                                                     //是否震动
       $template ->set_isCleared(true);
                                                     //通知栏是否可清除
       //弹框
       $template ->set_popTitle("弹框标题");
                                                     //弹框标题
       $template ->set popContent("弹框内容");
                                                     //弹框内容
       $template ->set popImage("");
                                                     //弹框图片
                                                     //左键
       $template ->set_popButton1("下载");
       $template ->set_popButton2("取消");
                                                     //右键
       //下载
       $template ->set_loadIcon("");
                                                     //弹框图片
       $template ->set_loadTitle("地震速报下载");
       $template ->set_loadUrl("http://dizhensubao.igexin.com/dl/com.ceic.apk");
       $template ->set_isAutoInstall(false);
       $template ->set isActived(true);
       //设置通知定时展示时间,结束时间与开始时间相差需大于6分钟,
       //消息推送后,客户端将在指定时间差内展示消息(误差6分钟)
       $begin = "2015-02-28 15:26:22";
       end = "2015-02-28 15:31:24";
       $template->set_duration($begin, $end);
       return $template;
?>
```