电磁学讲义

博士资格考试学习交流

第一章 静电场与静电感应

一、电场强度

1、库伦定律

$$\vec{F} = \frac{kq_1q_2}{r^3}\vec{r} = \frac{q_1q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$$

2、高斯定理

穿过一封闭曲面的电通量与封闭曲面所包围的电荷量成正比:

$$\oint_{\partial V} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} \sum_{q_i inV} q_i = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho dV$$

3、电偶极子的电场

$$\begin{cases} E_r = \frac{p\cos\theta}{2\pi\varepsilon_0 r^3} \\ E_\theta = \frac{p\sin\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^3} \end{cases}$$

二、电势

1、点电荷的电势

$$U = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

2、环路定理

静电场中场强沿任意闭合环路线积分恒为零.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

由此,任意两点 A、B 电势差可按如下公式计算:

$$\Delta U = U_B - U_A = \int_{R}^{A} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

3、电偶极子的电势


电偶极子:

$$U = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$

【总结】: 如何求解电场和电势

三、静电平衡

- 1、静电感应和静电平衡
- 2、静电平衡状态下导体的特点
- ①导体内部场强处处为 0.
- ②净电荷只分布在导体表面.
- ③靠近导体外表面处的场强与表面垂直,场强大小 $E=\sigma/\varepsilon_0$.
- ④导体是一个等势体,导体表面是等势面.



【讨论】: 静电平衡时导体上的电荷分布

3、静电屏蔽

若带空腔的导体不接地,则腔内的电场不受导体外的电场的影响,导体外电场可以受腔内电场的影响(例如腔内电荷量的改变).

若带空腔的导体接地,则腔内的电场与导体外的电场互不影响(电势同样互不影响).

4、电像法

- (1) 平面边界
- (2) 球形边界
- (3) 无穷镜像

第二章 电容器和电介质

一、电容器

1、基本概念

$$C = \frac{Q}{II}$$

- 2、常见电容器模型
- (1) 平行板电容器:


$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$$

(2) 孤立导体球(导体球与无穷远构成电容):

$$C = 4\pi\varepsilon_0 R$$

(3) 球形电容器:

$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



(4) 同轴圆柱电容器:

内径为 R_1 , 外径为 R_2 , 当 $R_1 \approx R_2$ 时,可近似利用平行板电容公式:

$$C = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{2\pi \varepsilon_0 R_1 l}{R_2 - R_1}$$

- 3、电容器的串联和并联
- (1) 电容器的并联

$$C = C_1 + C_2$$

(2) 电容器的串联

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

4. 电容器的静电势能

$$W = \frac{QU}{2} = \frac{CU^2}{2} = \frac{Q^2}{2C}$$

二、电介质

1、电介质

电介质就是绝缘体,将电介质放入电场会发生某种变化,称为极化。

2、介质的极化

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{\Delta V}$$

- ①均匀极化
- ②极化电荷(束缚电荷):

$$-\oint \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_{V} \rho_{P} dV$$

③极化电荷面密度:对于两种介质的分界面,会出现 P 的突变,产生面极化电荷。

$$\sigma_{\rm p} = -(\vec{P}_2 \cdot \vec{n} - \vec{P}_1 \cdot \vec{n})$$

3、电位移矢量 D

$$\vec{\mathbf{D}} = \boldsymbol{\varepsilon}_0 \vec{\mathbf{E}} + \vec{\mathbf{P}}$$

$$\oint_{S} \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_f$$

4、极化率χ

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = \varepsilon \vec{E} \qquad \varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi$$

三、静电能

1、从电荷的角度看

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} Q_{i} U_{i} = \frac{1}{2} \int \rho U dV$$

2、从场的角度看

$$\omega = \frac{1}{2} \varepsilon_r \varepsilon_0 E^2$$

第三章 恒定电流

- 一、电流
- 1、电流

$$I = \frac{q}{t}$$

2、电流密度

$$j = \frac{I}{S}$$

金属导体中,电流密度为 j = nev , 其中 n 为电子浓度,v 为电子定

- 二、电阻与欧姆定律
- 1、欧姆定律

$$I = \frac{U}{R}$$

2、电阻定律

$$R = \frac{\rho l}{S}$$

3、欧姆定律的微分形式

$$j = \sigma E$$

三、电功、电功率、效率

1、电功、电功率

$$W = qU = UIt$$

$$P = \frac{W}{t} = UI$$

2、焦耳定律

$$Q = I^2 R t$$

$$P = I^2 R = \frac{U^2}{R}$$

四、闭合电路

- 1、电源、电动势与内阻
- 2、闭合电路欧姆定律
- 3、路端电压

4、电源的效率

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{total}} = \frac{U}{E}$$

四、基尔霍夫定律

- 1、节点电流规律
- 2、回路电压规律

五、等效电源

1、等效电压源


两端有源网络可等效于一个电压源,其电动势等于网络的开路电压,内阻等于从网络两端看除源(将电动势短路)网络的电阻。

2、等效电流源

两端有源网络可等效于一个电流源,电流源的 I_0 等于网络两端短路时流经两端点的电流,内阻等于从网络两端看除源网络的电阻。

六、Y-Δ电路的等效代换

在考察复杂电路时,常常会遇到电阻连成 Y 形或 Δ 形,如图所示。若把 Y 形连接代换成等效的 Δ 形连接,或相反,若把 Δ 形连接代换成等效的 Y 形连接,就可能只需用简单的串并联简化计算。



$$Y \rightarrow \Delta$$
 变换
$$\begin{cases} R_{12} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_3} \\ R_{31} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_2} \\ R_{23} = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_3 R_1}{R_1} \end{cases}$$

$$\begin{cases} R_1 = \frac{R_{12} R_{31}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_2 = \frac{R_{23} R_{12}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \\ R_3 = \frac{R_{31} R_{23}}{R_{12} + R_{23} + R_{31}} \end{cases}$$

7

七、其它特殊方法与问题

第四章 静磁场

一、磁场,磁感应强度

$$\vec{B} = \sum \Delta \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \sum \frac{I\Delta \vec{l}}{r^2} \times \frac{\vec{r}}{r}$$

二、磁场的高斯定理与安培环路定理

- 1、磁场的高斯定理:通过任意闭合曲面的磁通量大小为零:
- 2. 安培环路定理

三、磁场力

1、安培力

$$\Delta \vec{F} = I \Delta \vec{l} \times \vec{B}$$

2、洛伦兹力

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

四、带电粒子在电磁场中的运动

第五章 磁介质

1、介质的磁化

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta V}$$

- ①均匀磁化
- ②磁化电流

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_{S} \vec{J}_{M} \cdot d\vec{S}$$

- ③磁化电流面密度
- 2、磁场强度 H

$$\vec{\mathbf{H}} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_f$$

3、磁化率


$$\vec{\mathbf{M}} = \chi_m \vec{\mathbf{H}}$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$
 $\mu = \mu_{\rm r} \mu_0$ $\mu_{\rm r} = 1 + \chi_m$

第六章 电磁感应


一、动生电动势

$$\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



二、感生电动势

$$E = N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = N \frac{\Delta (BS)}{\Delta t} = N \frac{\Delta B}{\Delta t} S$$
 (S 为回路中有磁场的面积).




三、自感应

1、自感现象和自感系数

$$\psi = N\phi = LI$$

$$\varepsilon = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

2、自感磁能




例题补充

1、如图所示,电荷量为 q 的点电荷,到一个无穷大导体平面的距离为 a,已知导体的电势为 0。

【专题一】: 关于像电荷和电势分布

- (1) 求空间任一点的电势分布
- (2) 求导体表面上的感应电荷分布



【专题二】: 关于场强和静电能情况

- (3) 求感应电荷对导体内部任意一点的产生的电场大小
- (4) 求整个系统的静电能
- (5) 试求从点电荷 q 出发平行于导体平板的电场线碰到导体表面的位置


【专题三】:关于点电荷运动问题

(6) 若释放 q, 试求它运动到导体表面所用的时间(点电荷质量为 m, 忽略重力)


【专题四】: 关于两块板成任意角的电势讨论

现在让两块无限大接地导体板构成一个任意角度的导体平面,其中放入一个电荷 q


- (7) 若两块板成直角,求空间中任意一点的电势 U
- (8) 若导体板若成任意角,能利用电像法求解吗?



2、如图所示,一个不带电的金属球内有两个球形空腔,两空腔中心相距为 a,它们的连线通过球心. 在两空腔中心各有一个点电荷,电荷量分别为 q_1 和 q_2 . 球外有一电荷量为 q_2 的点电荷,处在 q_2 到 q_1 的延长线上,到 q_1 的距离为 b. 试求金属球上的电荷对 q_2 的静电力。




- 3、圆柱形电容器是由半径为 \mathbf{R}_1 的导线和与它同轴的导体圆筒构成的,圆筒的内半径为 \mathbf{R}_2 ,其间充满了相对介电常数为 ε 的介质(见本题图)。设沿轴线单位长度上导线的电荷为 λ ,圆筒的电荷为- λ ,略去边缘效应,求:
- (1) 两极的电势差 U;
- (2) 介质中的电场强度 E, 电位移 D, 极化强度 P;
- (3) 介质表面的极化电荷面密度 $\sigma_{\rm e}^{'}$;
- (4) 电容 C。(它是真空时电容 C_0 的多少倍?)




4、如图所示,一平行板电容器两极板的面积均为S,两板间充满两层均匀介质,它们的厚度分别为 d_1,d_2 ,相对介电常数分别为 $\varepsilon_{r1},\varepsilon_{r2}$,电导率分别为 σ_1,σ_2 ,当两极板的电势差为U时,略去边缘效应,试求:

- (1) 两介质中的电场强度
- (2) 两介质交界面上的电荷面密度




5、求图中五个电阻在 AB 间的有效电阻 R。




6、在如图所示的三维无限网络中,每两个节点之间的导体电阻均为R,试求A、B 两点间

的等效电阻 R_{AB} 。



7、如图所示,一质量均匀分布的细圆环的半径为 R,质量为 m,令此圆环均匀带电,总电荷量为 Q,现将此环平放在绝缘的光滑水平桌面上,并处于磁感应强度为 B 的均匀恒磁场中,磁场方向竖直向下。当此环绕通过其中心的竖直轴以均匀角速度 ω 沿图示方向旋转时,环中张力增加多少?




O


0

8、如图,一半径为R的无限长直非导体中空圆筒均匀带电,电荷面密度为 σ ,若受到外力矩作用,圆筒从静止开始,以匀角加速度 β 绕轴OO,转动,试求t时刻圆筒内距转轴r处的B的大小。

9、在磁感应强度 B=1 特斯拉的匀强磁场中,放置两个同心共面的金属环,外环半径 $R_1=0.3$ 米,内环半径 $R_2=0.1$ 米。用导线把两个环与电源相连接,如图所示。已知电源电动势 $\varepsilon=2$ 伏,内阻 r=0.5 欧,电路中串接的保险丝电阻 $R_0=0.3$ 欧姆,它的熔断电流为 1 安培,一个金属棒沿半径方向放置在两圆环上,这个金属棒在两环间的电阻为 R=0.2 欧姆。使该棒以某一角速度 ω 沿顺时针方向绕圆环旋转,若其它电阻不计,问当 K 接通时,要使保险丝不被熔断,金属棒旋转的角速度应为多大?金属环电阻不计。



10、空间中存在半径为R的圆形磁场区域,磁场B(t) 只存在于这个区域中,随时间逐渐变大,且方向沿纸面向里。一根长为2l 的导体棒abc 如图所示放置,其中ab=bc=l,求导体棒abc中ac之间的电势差 U_{ac} 。



11、如图所示,有一由匀质细导线弯成的半径为 a 的圆线圈和一内接等边三角形的电阻丝组成的电路(电路中各段的电阻见图)。在圆线圈平面内有垂直纸面向里的均匀磁场,磁感应强度 B 随时间 t 均匀减小,其变化率的大小为一已知常量 k。已知 $2\mathbf{r}_{\mathrm{l}}=3\mathbf{r}_{\mathrm{2}}$,试求图中 AB 两点的电势差 $\mathbf{U}_{\mathrm{A}}-U_{\mathrm{B}}$ 。

