

# 实验一 x86汇编语言程序设计

"Simplicity is prerequisite for reliability."

——Edsger Dijkstra

### 数据科学与计算机学院

# 80x86指令系统的纵向比较



### 1.8086的指令系统

- ➤ 8086是Intel x86系列处理器中最经典的16位处理器。即使到了Pentium处理器时代,系统中仍然保留着虚拟8086模式工作方式,以模拟16位处理器的工作环境
- ➤不管是32位还是64位,处理器的基本架构和编程理念始终没有发生质的变化,仍然是以8086的结构体系为基础,只不过计算速度更快,指令一次处理的字长更长,指令能完成的功能更多、更强大而已
- ▶掌握了8086的编程思想之后,学习8086以上的处理器指令就变得很容易了。

#### 2、80286的指令系统

- ▶CPU的地址线增加到了24位,同时引入了"实模式"和"保护模式"的概念,在实模式下,286与8086系统基本相同; 在保护模式下,286的寻址空间可达16MB
- ▶在指令系统方面,放宽了一些指令的限制,同时也增加了一些新的指令。
  - ◆1、数据传送指令:
    - (1) 增加了PUSHA、POPA指令;
    - (2) PUSH指令允许操作数为立即数。
  - ◆2、算术运算指令,扩充了IMUL指令的用法:

IMUL DST, IMM ; DST←DST×IMM

IMUL DST, SRC, IMM ; DST←SRC×IMM

- ◆3、逻辑操作指令,移位指令允许直接指定移位次数,而不要求通过 CL指定。如 "SHL AL, 2" 是合法的。
- ◆4、字符串操作指令中,增加了INS、OUTS指令。
- ◆5、处理器控制指令:
- ◆ (1) 增加了BOUND、ENTER、LEAVE指令。
- ◆ (2) 增加了16条控制保护指令,包括LAR、LSL、LGDT、SGDT、LIDT、SIDT、LLDT、SLDT、LTR、STR、LMSW、SMSW、ARPL、CLTS、VERR、VERW等。这些指令使用频率较低,不作具体介绍。

### 80386的指令系统



- ▶80386是Intel x86系列中第1款32位的处理器
  - ◆80386的寄存器和数据总线都是32位的,地址总线也扩充到32位,可以直接寻址4GB的存储空间
  - ◆80386可以有3种工作模式:实地址模式、保护模式和虚拟8086模式。
  - ◆在内存管理方面,80386不仅支持内存分段管理,而且引入了内存分页管理的技术。
- ▶80386的存储器操作数有效地址可表达为 基址+变址\*比例因子+位移量
- ▶80386系统放宽了对基址寄存器和变址寄存器的限制
  - ◆当地址偏移量为16位时,仍然只能用BP、BX和SI、DI分别作为基址、 变址寄存器;
  - ◆当地址偏移量为32位时,基址寄存器可以是任何32位通用寄存器,变址寄存器可以是除ESP外的32位通用寄存器。
- ▶80386指令都支持32位操作数,如:
  - ◆MOV EAX,12345678H



#### 4. 80486的指令系统

增加了如下新的指令

- ① 算术运算指令
  - ◆相加并交换指令XADD、比较并交换指令CMPXCHG、字节交换指令BSWAP。
- ② 其他指令
  - ◆如INVD、WBINVD、INVLPG等。

#### 5. Pentium的指令系统

Pentium机在80486的基础上,又增加了如下新的指令:

- ① 算术运算指令中,增加了8字节的比较并交换指令 CMPXCHG8B
- ② 其他指令,如RDMSR、WDMSR、REM、RDTSC等。

# 80X86汇编语言程序设计



- 1 8086微机系统结构简介
- 2 8086指令系统简介
- 3 8086汇编语言程序设计


# 1 8086微机系统结构简介



- 1.1 8086CPU及其寄存器
- 1.2 8086微机系统的主存储器与堆栈
- 1.3 8086CPU能直接处理的数据及其存放 形式

### 1.1 8086CPU及其寄存器





# 8086CPU寄存器



АН	A L
ВН	B L
СН	C L
DΗ	D L

AX 累加器

BX基址寄存器

CX 计数寄存器

DX 数据寄存器

S P	
ВР	
SI	
DI	

堆栈指针寄存器 基址指示器 源变址寄存器 目的变址寄存器

IP	
FLAGS	

指令指针寄存器标志寄存器

C S
SS
D S
E S

代码段寄存器 堆 栈 段 寄 存 器 数 据 段 寄 存 器 附 加 数 据 段 寄 存 器

通用寄存器组

段寄存器组

# 1) 通用寄存器组



- □寄存器中的信息可参与算逻运算,且结果 可送入参加运算的任一寄存器中
- □包括AX、BX、CX、DX、SI、DI、BP、 SP八个寄存器
- 口AX、BX、CX、DX既可作为16位寄存器使用,又可以分开作为两个8位寄存器
- □每个通用寄存器还有它们各自的专门用途

# 2) 段寄存器组



- □8086引入存储器分段管理机制,用户可以 定义4种功能不同且相对独立的段,分别是 代码段、堆栈段、数据段和附加数据段
- □8086CPU设置了4个16位的段寄存器: CS、SS、DS、ES,分别用来保存当前代码段、当前堆栈段、当前数据段和当前附加数据段的起始地址(即段基址)

# 3) 指令指示器(程序计数器)



- □指令指示器IP用来存放程序代码段中指令 的偏移地址
  - 它指向下一条要执行指令的偏移地址
  - CPU一旦取到这条指令就立即修改IP的内容, 使它又指向下一条指令的偏移地址
- □根据CS中存放的代码段段基址和IP的内容, 可以确定指令在内存中的物理地址

### 一个简单的8086系统下的汇编语言程序



**DATA SEGMENT** 数据段 **STRING** 'HELLO WORLD!', ODH, OAH, '\$' DB **DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME** CS:CODE, DS:DATA **BEGIN: MOV AX, DATA** MOV DS, AX; 初始化数据段的段地址 **MOV** AH, 09H LEA DX, STRING;输出字符串 21H INT AH, 4CH **MOV** 21H;调用4CH号系统功能返回DOS INT CODE ENDS

**BEGIN** 

**END** 

# 状态标志位 (1/9)



- □辅助进/借位标志AF
  - ■字节操作时,低半字节向高半字节有进位/借位
  - ■主要用于十进制算术运算的调整

高半字节 低半字节 0001 0111B + 0011 1001B - 0101 0000B

低半字节向高半字节 有进位,AF=1 高字节 低字节 01011001 01011011B + 00011000 01010011B 01110001 10101110B

> 低半字节向高半字节 没有进位,AF=0

# 状态标志位 (2/9)



- □进/借位标志CF(Carry Flag)
  - ■对于算术运算,若结果的最高位有进/借位,则 CF=1,否则CF=0
  - ■CF标志除了受指令执行结果的影响外,

8086CPU还专门设置三条指令改变CF的状态:

**♦** CLC: CF←0

**♦STC: CF**←1

◆CMC: CF取反

者CF=1,则CF←0,否则CF←1

# 状态标志位 (3/9)



- □溢出标志OF (Overflow Flag)
  - ■在进行有符号数的算术运算时,若运算结果发生溢出,则OF=1,否则OF=0
    - ◆字节有符号数的表示范围: -128~+127
    - ◆字有符号数的表示范围: -32768~+32767

# 状态标志位 (5/9)



- 口符号标志SF (Sign Flag)
  - ■符号标志位永远与运算结果的最高位保持一致,即结果的最高位(字节为D7,字为D15)为1,则 SF=1,否则SF=0
  - ■因为有符号数用最高位表示数据的符号,故最 高位的值就是符号位状态
  - ■实例:

3AH+7CH=B6H, 最高位D7=1, 故有SF=1

# 状态标志位 (7/9)



- □奇偶标志位PF (Parity Flag)
  - ■若运算结果低8位中二进制位"1"的个数为偶数,则PF=1,否则PF=0
  - ■注意:不论进行8/16位的操作,PF标志仅反映 结果低8位中"1"的个数是偶数还是奇数
  - ■实例:
  - 3AH+7CH=B6H=10110110B, 因结果中有5个 1, 是奇数, 故: PF=0

# 状态标志位 (8/9)



- □零标志ZF (Zero Flag)
  - ■若运算结果为0,则ZF=1,否则ZF=0
  - ■实例:

84H + 7CH=(1)00H, 故ZF=1, CF=1

# 状态标志位 (9/9)



例5:字节59H与6CH相加后,FLAGS的六个状态标志位分别被设置成什么?

### 示例: 902FH+8761H

```
DOSBOX 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Pro...
1000:001C 0000
                      ADD
                              [BX+SI],AL
1000:001E 0000
                      ADD
                             [BX+SI],AL
1000:0020 0000
                      ADD
                             [BX+SI],AL
1000:0022 0000
                      ADD
                              [BX+SI].AL
AX=90ZF BX=8761 CX=004F DX=0000 SP=0400 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0760 ES=0760 SS=0775 CS=1000 IP=0006 NV UP EI PL NZ NA PO NC
1000:0006 01D8
                      ADD
                             AX.BX
AX=1790 BX=8761 CX=004F DX=0000 SP=0400 BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0760 ES=0760 SS=0775 CS=1000 IP=0008 OV UP EI PL NZ AC PE CY
1000:0008 0000
                      ADD
                             [BX+SI],AL
                                                             DS:8761=00
r ov
br Error
-r of
 OF <----> OV(1); NV(0)
                                    DF <----> DN(1); UP(0)
 IF <----> EI(1); DI(0)
                                   SF <----> NG(1); PL(0)
 ZF <----> ZR(1); NZ(0)
                               AF <----> AC(1) ; NA(0)
 PF <----> PE(1); PO(0)
                                    CF <----> CY(1); NC(0)
br Error
```

# 控制标志位 (1/3)



- 口方向标志DF (Direction Flag)
  - ■用于串操作指令,控制串的处理方向。每次串操作后,依据DF的值增/减源、目的地址:
    - ◆DF=0时,从低地址到高地址处理串,即地址增加
    - ◆DF=1时,从高地址到低地址处理串,即地址减少
  - ■可以用指令改变DF标志的值
    - $\bullet$  CLD, DF $\leftarrow$ 0
    - **♦STD**, **DF**←1

# 控制标志位 (2/3)



- 口中断允许标志IF(Interrrupt enable Flag)
  - ■用于控制CPU是否响应外部可屏蔽的中断请求
    - ◆IF=1时,允许CPU接受外部的可屏蔽中断请求;否则不接受
  - ■有两条指令可以改变IF的值
    - **♦** CLI, IF←0
    - **♦**STI, IF←1

# 控制标志位 (3/3)



- □自陷标志TF (Trap Flag)
  - ■用于控制CPU是单步还是连续执行指令
    - ◆TF=1, CPU进入单步执行方式
    - ◆TF=0, CPU连续执行程序
  - ■没有专门的指令修改该标志位,但可以通过堆 栈间接地实现

# 标志寄存器传送指令



#### >LAHF

■将标志寄存器的低8位传送到AH,即

**AH←FLAGSL8** 

#### >SAHF

■将AH的内容送到标志寄存器的低8位,即

**FLAGSL8←AH** 

# 1.28086微机系统的主存储器与堆栈



- □以字节为存储单元进行编址
- □物理地址与存储单元是一一 对应的

<u> 存储器</u>	物理地址
17H	00000H
ABH	00001H
00H	00002H
	FFFFCH
	FFFFDH
00Н	FFFFEH
27H	$ ceil$ FFFFFH $^{\downarrow}$

# 8086主存储器组织



□物理地址=段基址×16+段内偏移地址

逻辑地址

- □一个物理地址可有多个逻辑地址与之对应
  - ■逻辑地址2000H:1000H
  - ■逻辑地址2100H:0000H

都对应物理地址 21000H

## 8086堆栈组织



### □什么是堆栈?

■一端固定,一端活动,以后进先出(先进后出)方式组织 起来的存储区域

栈顶SP

栈底

■活动端为栈顶,固定端为栈底。 栈顶和栈底重合时,表示栈空


### □堆栈的作用

- ■解决多级中断、子程序嵌套和递归等程序设计中的实际问题
- ■保存现场:寄存器内容、返回地址等
- ■传递参数

## 8086堆栈组织



- □堆栈的实现
  - ■8086采用在存储器中开辟的方式
  - ■有的机器由寄存器堆积而成




# 1.3 8086能直接处理的数据及存放形式

	数据类型	位数	数的表示范围	说明
	<b>无符号整数</b>	8	0~255	
	无符号小数	8	0~1-2-8	小数点在最高(第7)位之前
字节	有符号整数	8	-128~+127	最高(第7)位是符号位
数据	有符号小数	8	-1.0~1~2 <sup>-7</sup>	最高位是符号位,小数点在该位之后
	非压缩十进制数	8	0~9	一个字节表示一位十进制数
	压缩十进制数	8	0~99	一个字节表示两位十进制数
	无符号整数 	16	0~65535	除作为数据外,也可作为段和偏移地址使用
字	   无符号小数 	16	0~1-2-16	小数点在最高(第15)位之前
数据	有符号整数	16	-32768~+32767	最高(第15)位为符号位
	有符号小数	16	-1.0~1-2 <sup>-15</sup>	最高(第15)位为符号位,小数点在该位之后
双字	乘数、被乘数、积、被 除数、短浮点数	32	无符号整数0~2-32- 1	有符号整数为-2 <sup>31</sup> ~+2 <sup>31</sup> -1
	地址指针	32	0~1M	16位段基址,16位偏移地址


8086能直接处理的数据,是指其指令系统中设有处理相应数据的指令

# 数据在存储器中的存放格式 (1/2)





字数据



# 数据在存储器中的存放格式 (2/2)



□一个物理地址既可看成字节存储单元地址,又可 看作字存储单元地址,还可看作双字存储单元地 址,究竟当作何种地址要依据所存取的数据类型 而定

例:物理地址为50000H,对应的字节数据是1AH,字数据

是191AH,双字数据是1718191AH。

注意:对于多字节的数据,高位存放在高地址中,低位存放在低地址中。为什么? X86采用小端存储方式

1AH	50000H
19H	50001H
18H	50002H
17H	50003H

# 第三章 80X86汇编语言程序设计



- 1 8086微机系统结构简介
- 2 8086指令系统简介
- 3 8086汇编语言程序设计

# 2 8086指令系统简介



- 2.1 指令系统概述
- 2.2 8086指令格式
- 2.3 8086寻址方式

## 2.2 8086指令格式



- □机器指令一般由操作码和地址码两部分组成。
  - ■操作码: 什么操作
  - ■地址码:操作对象、操作结果存放何处
  - ■一般格式: 操作码字段 地址码字段
  - ■一条指令中,操作码不能少于一个,地址码可是零个、一个或多个
- □设计指令格式时,要考虑指令长度、操作码结构和 地址码结构三个方面

## 2.2 8086指令格式



- □8086机器指令格式
  - ■属于CISC指令类型,其指令种类繁多,代码 长度也各不相同
  - ■一般形式:

0/1字节 0/1字节 1/2字节 0/1字节 0/1/2字节 0/1/2字节

8086机器指令格式

#### 2.2 8086指令格式



#### 口符号指令格式

- ■用助忆符表示操作码,用符号或符号地址表示操作数或操作数地址
- ■它与机器指令具有一一对应关系
- ■一般形式:[标号] <指令助忆符> [操作数1] [,操作数2][,操作数3]] [;注释]

#### ■符号

- ◆由字母和数字构成的字符串
- ◆首字符是字母字符
- ◆字母不区分大、小写

#### 2.2 8086指令格式



#### 口符号指令格式

- ■用助忆符表示操作码,用符号或符号地址表示操作数或操作数地址
- ■它与机器指令具有一一对应关系
- ■一般形式:[标号] <指令助忆符> [操作数1] [,操作数2][,操作数3]] [;注释]

#### ■标号

- ◆用符号表示指令在内存中的首地址
- ◆书写方法:符号后加1个冒号
- ◆标号通常作为程序控制类指令的操作数

# 1) 汇编有关的定义约定(1/4)



#### □常量

- ■表示固定值的量
- ■字面常量
  - ◆ 值的形式表示: 如46AH、123D、 123Q、 11111100B等。
  - ◆ 当十六进制数据的第1个数字为字母时,在其前面加 "0"以便与符号区别,如0FFH
- 符号常量
  - ◆ 用符号表示的常量
  - ◆ 符号常量需通过定义后才有效,它不对应存储空间,如定义COUNT为20

# 1) 汇编有关的定义约定(2/4)



#### □变量

- ■变量是存储器数据的符号表示
  - ◆可为一个数据或一个数据区(多个数据)
  - ◆ 当表示数据区时,变量仅指向该数据区的第一个数据项
- ■变量的构成法同符号,需定义后使用

# 1) 汇编有关的定义约定(3/4)



- □对于8086,有效地址特指偏移地址
- □段基址由如下规则确定:
  - ■有段超越时,由段超越决定段基址
  - ■无段超越而有变量名时,由变量所在段决定段 基址
  - ■既无段超越也无变量名时,由访问存储器的方式决定段基址

# 1) 汇编有关的定义约定(4/4)





#### 由访问存储器的方式决定段基址??

- ■取指令时,段基址为CS
- ■进行堆栈操作时,段基址为SS
- ■串操作的访存:
  - ◆串操作的源操作数(用SI访问),段基址为DS
  - ◆串操作的目的操作数(用DI访问),段基址为ES
- ■BP作基址的寻址方式,段基址为SS
- ■其它方式,段基址均为DS

# 2 8086指令系统简介



- 2.1 指令系统概述
- 2.2 8086指令格式
- 2.3 8086寻址方式

#### 8086寻址方式



- □为什么要设置多种寻址方式?
  - ■缩短指令长度,扩大寻址空间
  - ■对数据访问的灵活性和有效性提供支持
- □两个重要概念
  - ■形式地址(Formal Address)
    - ◆ (机器)指令中给出的操作数地址
  - ■有效地址(Effective Address)
    - ◆ 形式地址按一定的规则变换后,得到能直接访问操作数的地址
- 口寻址方式: 从形式地址产生有效地址的方法
  - ■对于具有多个操作数的指令,每个操作数都可以有各自 的寻址方式

# 8086指令格式



□寻址方式的字节编码:

MOD REG R/M

MOD≠11时,有效地址EA的计算				MOD=11,寄存器寻址		
R/M	$\mathbf{MOD} = 00$	MOD=01	MOD=10	R/M或REG	W=0	W=1
000	[BX]+[SI]	[BX]+[SI]+D8	[BX]+[SI] +D16	000	AL	AX
001	[BX]+[DI]	[BX]+[DI] +D8	[BX]+[DI] +D16	001	CL	CX
010	[BP]+[SI]	[BP]+[SI] +D8	[BP]+[SI] +D16	010	DL	DX
011	[BP]+[DI]	[BP]+[DI] +D8	[BP]+[DI] +D16	011	BL	BX
100	[SI]	[SI] +D8	[SI] +D16	100	AH	SP
101	[DI]	[DI] +D8	[DI] +D16	101	CH	BP
110	直接地址	[BP] +D8	[BP] +D16	110	DH	SI
111	[BX]	[BX] +D8	[BX] +D16	111	BH	DI

# 1) 8086寻址方式



- □为什么要设置多种寻址方式?
  - ■缩短指令长度,扩大寻址空间
  - ■对数据访问的灵活性和有效性提供支持
- □两个重要概念
  - ■形式地址(Formal Address)
    - ◆ (机器)指令中给出的操作数地址
  - ■有效地址(Effective Address)
    - ◆ 形式地址按一定的规则变换后,得到能直接访问操作数的地址
- 口寻址方式:从形式地址产生有效地址的方法
  - ■对于具有多个操作数的指令,每个操作数都可以有各自 的寻址方式

## 2) 立即(数)寻址



□实例: MOV AL, 5

指令 操作码 寻址方式 立即数 目的操作数 取指令时此操作数 寻址方式 即被一并取出

- ■操作数直接出现在机器指令中,作为机器指令的一部分,即形式地址不是操作数地址,而是操作数本身
- ■取指令时操作数被一起取出,寻址速度快
- ■只能用于表示源操作数

## 3) 直接寻址



#### 口实例


MOV AL, DS:2000H

MOV BX, DS:[ADDR]

MOV VAR, AX

MOV BX, VAR+4 或者MOV BX, VAR[4]

注意:必须使用段超越前缀,目的是为了与立即数寻址相区别



# 4) 寄存器寻址




- 口实例
  - **■MOV AX, 364AH**
  - ■MOV CL, AL
- □特点
  - ■类似于直接寻址,机器指令中给出的操作数地 址是寄存器编号
  - ■指令短,执行速度快

## 5) 寄存器间接寻址 (1/2)



- 口实例
  - ■MOVAX, [DI] ;访问DS段、从[DI]单元取一个字→AX
- □可用于寄存器间接寻址的寄存器有:
  - ■基址寄存器BX
  - ■变址寄存器SI、DI

操作码 导址方式: 基址/变址寄存器编号



# 5) 寄存器间接寻址 (2/2)




#### □特点

- ■形式地址不直接给出操作数地址,而是给出存 放操作数地址的寄存器
- ■间接寻址可以是一次间接,也可以是多次间接
- ■优点: 指令短但寻址空间大, 编写数组访问等程序灵活方便
- ■缺点:需两次以上的访问才能得到操作数,执 行速度慢

## 6) 基址寻址和变址寻址



□8086使用基址寄存器BX、BP,变址寄存器DI、SI;形式地址由位移量字段给出



## 7) 基址变址寻址



#### 口实例:

- DALTA[BP][DI][-100H]、 DALTA[-100H][BP][DI]、 DALTA[DI][BP-100H]
- DELTA[BX][SI][5]、 DELTA[5][BX][SI]、 DELTA[5][SI][BX]、 DELTA[BX+SI][5]、 DELTA[BX+SI][5]、
- MOV AL, [BX\*2+10H][SI]
- □特点: 基址寻址+变址寻址

# 8) 相对寻址 (1/3)



- □相对寻址与基址寻址和变址寻址相似,都 属于偏移寻址的范畴
- □相对寻址采用指令指示器(程序计数器)参与寻址,寻找下一条要执行的指令地址
- □在8086符号指令中,相对寻址操作数用目标指令的标号给出,短程(SHORT)标号对应字节位移量,近程(NEAR)标号对应字位移量

# 8) 相对寻址 (2/3)



- 1. 段内直接寻址
  - ■转移指令的有效地址是当前IP/EIP寄存器的内容和指令中指定的位移量之和
  - ■用于条件转移指令、无条件转移指令、循环指令和CALL
  - ■转移标号类型默认为NEAR

例1: JMP SHORT X

# 8) 相对寻址 (2/3)



#### 2. 段内间接寻址

■转移指令的有效地址是一个寄存器或是一个存储单元的内容,所得到的转移地址用来取代 IP/EIP寄存器的内容

例2: 设(DS)=2000H,(BX)=1000H,变量TABLE的有效地址为1000H,(21000H)=0040H, (22000H)=5678H,则:

JMP TABLE[BX]

# 8) 相对寻址 (3/3)



#### 3. 段间直接寻址

- ■完成从一个段到另一个段的转移操作
- ■转移指令中直接提供转移的段地址和偏移地址,用指令中提供的偏移地址取代IP/EIP寄存器,用指令中提供的段地址取代CS寄存器的内容
- ■转移标号类型默认为FAR PTR

例3: JMP FAR PTR X

```
assume cs:codesg
 1
      codesg segment
 2
 3
      start:mov ax,0
                  mov bx,0
 4
                  jmp far ptr s
 5
                  db 256 dup(0)
 6
                  s:add ax,1
 8
                  inc ax
                                DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program:
      codesg ends
 9
                              AX=0000 BX=0000 CX=010F DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
10
      end start
                                                                      NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0003
                              076A:0003 BB0000
                                                   MOV
                                                          BX,0000
                              -t
                                                                     BP=0000 SI=0000 DI=0000
                              AX=0000 BX=0000 CX=010F DX=0000 SP=0000
                              DS=075A ES=075A SS=0769 CS=076A IP=0006
                                                                      NV UP EI PL NZ NA PO NC
                              076A:0006 EA0B016A07
                                                   JMP
                                                          076A:010B
                                     BX=0000 CX=010F DX=0000 SP=0000 BP=0000 SI=0000 DI=0000
                              DS=075A ES=075A SS=0769 C$#076A/IB=010BcsNU.UPeEIPL NZ NA PO NC
                              076A:010B 050100
                                                   ADD
                                                          AX,0001
                                     BX=0000 CX=010F DX=0000 SP=0000
                                                                     BP=0000 SI=0000 DI=0000
                              AX=0001
                              DS=075A ES=075A
                                              SS=0769 CS=076A IP=010E
                                                                      NV UP EI PL NZ NA PO NC
                                                          ΑX
                              076A:010E 40
                                                   INC
```

# 8) 相对寻址 (3/3)



- 4. 段间间接寻址
  - ■用存储器中的字的来取代IP/EIP和CS寄存器中的原始内容,以达到段间转移的目的
  - ■转移标号类型默认为FAR PTR

例4: 设(DS)=2500H,(SI)=1300H, (26426H)=4500H, (26428H)=32F0H,

则: JMP DWORD PTR[SI+0126H]; 执行后 CS= . IP=

## 9) 端口寻址



- □I/O设备(接口)中的寄存器,称之为I/O端口
- □X86使用专门的I/O指令进行I/O端口的寻址
  - ■直接端口寻址:在指令中直接给出要访问的端口地址,使用1个字节立即数寻址,最多允许寻址256个端口

例1: IN AL, 20H ;从20H端口读入1个字节给寄存器AL

■间接端口寻址:由DX寄存器间接地给出I/O端口地址, 为两个字节,最多可寻址2<sup>16</sup>=64K个端口地址

例2: MOV DX, 3FCH

OUT DX, AL;将寄存器AL的内容写入3FCH端口OUT AL, DX;将3FCH端口内容写入寄存器AL

## 80X86汇编语言程序设计



- 1 8086微机系统结构简介
- 2 8086指令系统简介
- 3 8086汇编语言程序设计

#### 3 8086汇编语言程序设计



- 3.1 8086指令类型
- 3.2 汇编语言源程序的结构
- 3.3 伪指令
- 3.4 子程序设计
- 3.5 系统功能调用

## 3.1 8086指令类型



- □一个完备的计算机指令系统至少包含以下 四大类指令:
  - ■数据传送
  - ■算术/逻辑运算
  - ■程序控制
  - ■输入输出
- □以8086指令系统为蓝本,分类介绍一些常用指令

# 3.1 8086指令类型



- 1. 传送类指令
  - ■数据传送类指令
  - ■地址传送类指令
  - ■输入输出类指令

#### 1)数据传送类指令之MOV (1/2)



#### □正确的MOV指令举例

MOV AH, BL ;AH←BL

MOV BL, 254 ;BL←254

MOV [DI], ES ;DS:[DI+1] ←ES的高8位、

;DS:[DI]←ES的低8位

MOV DS, AX ;DS←AX

MOV SS, [BX] ;SS $\leftarrow$ DS: [BX+1, BX]

MOV VARB[SI], 1 ;VARB [SI]←1

MOV VARW[DI], AX ;VARW[DI+1]←AH、

;VARW[DI]←AL或写为

;VARW[DI+1、DI]←AX

# 1)数据传送类指令之MOV (2/2)



- □传送指令使用注意事项:
  - ■两操作数不得同时为存储器操作数: MOV [SI], [BX] (X)
  - ■操作数的数据类型要一致: MOV AX, BL (X)
  - ■两操作数的数据类型不能都是不确定的,即操作数的数据 类型不得出现二义性: MOV [BX],1 ( X )
  - ■两操作数不得同时为段寄存器操作数: MOV DS, ES (X)
  - ■段寄存器作目的的操作数时,CS不能作目的的操作数,源操作数不得为立即数: MOV CS, AX; (X)

MOV DS, 3542H (X)

#### 1)数据传送类指令之PUSH与POP

AX:

BX:

DS:

SS:



#### □进栈指令



■ MOV SS, AX

**■ MOV SP, 1000H** 

■ MOV BX, 3000H

■ MOV DS, BX

**■ PUSHF** 

**PUSH AX** 


■ PUSH DS

■ POP DS

POP AX

■操作数必须为16位!

■POP指令与PUSH类似



#### 2) 地址传送类指令之LEA与LDS



- 口传送偏移地址到寄存器指令
  - ■LEA DI, VARW ;DI←VARW的16位偏移地址
  - ■LEA DX, [BP][SI];DX←BP+SI的和
- 口传送数据段地址指针指令
  - ■LDS DI, VARD ;DI←VARD内容的低位字, DS←VARD内容的高位字

## 2) 地址传送类指令之LDS



#### 口实例LDS DI, VARD 图示

内存

**DS:** 1000H

**VARD** 

DS:

4000H

**DI:** 200

**2000H** 

00H

**40H** 

**00H** 

**30H** 

•

DI: 3000H

指令执行前

指令执行后

# 3) 输入输出类指令 (1/2)



- □实现I/O设备(或I/O接口)与CPU之间的信息传送
- □一个I/O设备(或I/O接口)不仅配置数据寄存器, 还会配置状态和控制命令寄存器,有的甚至有多 个数据和控制寄存器
- □通过端口地址区分I/O设备(或I/O接口)及其不同的寄存器
- □8086的端口地址16位,可寻址范围为0~65535
  - ■端口地址用8位二进制表示,如8259A中断控制器的控制命令寄存器,端口地址为20H
  - ■端口地址用16位二进制表示,如打印机专用适配器的数据寄存器的端口地址为378H

## 3) 输入输出类指令 (2/2)



- □I/O指令有两种格式
  - ■长格式指令
    - ◆IN AL, Ioport; IN AX, Ioport
    - ◆Ioport直接给出8位端口地址,称为I/O操作的直接寻址方式
    - ◆输入Ioport 中的字节(字)信息,指令代码长度2个字节,端口地址Ioport占1个字节,寻址范围: 0~255

## 3) 输入输出类指令 (2/2)



- □I/O指令有两种格式
  - ■长格式指令
  - ■短格式指令
    - ♦IN AL, DX; IN AX, DX
    - ◆DX寄存器给出端口地址,称为I/O操作的间接寻址方式。指令代码长度仅1个字节,寻址范围: 0 ~65535
  - ■IO输出指令类似: OUT Ioport, AL; OUT DX, AX

# 3.1 8086指令类型



- 2. 算术运算类指令
  - ■加法类指令
  - ■减法类指令
  - ■乘法类指令
  - ■除法类指令

### 1) 加法类指令之ADD



- □加法指令格式: ADD DOPD, SOPD
  - ■执行操作: DOPD←DOPD + SOPD
  - ■执行后,影响CF、ZF、OF、SF、PF、AF标志位
- □ADD指令举例
  - ADD AX, BX ;  $AX \leftarrow AX + BX$
  - ADD AL, VARB[SI] ;AL←AL+VARB[SI]
  - ADD BX, 1000 ;BX $\leftarrow$ BX+1000
  - **ADD WORD PTR** [**DI**], 4567H

;[DI+1,DI]←[DI+1,DI]+4567H


## 1) 加法类指令之ADC (1/2)



- □带进位加法指令格式: ADC DOPD, SOPD
  - ■执行操作: DOPD←DOPD+SOPD+CF
  - ■注意: CF是本指令执行前CF的值
  - ■用于多字节运算
  - ■执行后,影响CF、ZF、OF、SF、PF、AF标志位
- □ADC指令举例
  - ■有两个3字长度的数据,已分别存放在字变量名为 VARW1和VARW2的存储区域中。存放次序是低位字 在较小地址中存放,假定两者之和不超过3字长度,且 存放在VARW1的存储区域中

### 1) 加法类指令之ADC (2/2)





MOV AX, VARW1
ADD AX, VARW2
MOV VARW1, AX
MOV AX, VARW1+2
ADC AX, VARW2+2
MOV VARW1+2, AX

MOV AX, VARW1+4
ADC AX, VARW2+4
MOV VARW1+4, AX

### 1)加法类指令之INC



- □增量指令格式: INC OPR
  - ■执行操作: OPR←OPR + 1
  - ■用于循环程序中修改指针和循环次数
  - ■影响标志位ZF、SF、OF、PF和AF,但对进位 标志CF没有影响
- □增量指令举例
  - ■INC BX

 $BX\leftarrow BX+1$ 

■INC VARW[SI]

# 2) 减法类指令之SUB、SBB、CMP、DEC

- □减法指令格式: SUB DOPD, SOPD
  - SUB AX, BX ;  $AX \leftarrow AX BX$
  - ■SUB DX, 5000H ;DX←DX 5000H
  - ■SUB [BX][SI], AX; [BX+SI+1,BX+SI]  $\leftarrow$  [BX+SI+1,BX+SI]-AX
- □带借位减法指令格式: SBB DOPD, SOPD
  - SBB AX, CX ;  $AX \leftarrow AX CX CF$
- □比较指令格式: CMP OPR1, OPR2
  - ■CMP AX, BX ;AX-BX, 只影响标志位, 并不改变AX
- □减量指令格式: DEC OPR
  - DEC AX  $;AX \leftarrow AX 1$
- □取负指令格式: NEG OPR
  - NEG AX ;AX $\leftarrow$ AX +1; 0 -AX

## 3) 乘法类指令之MUL (1/2)



- □无符号数乘法指令格式: MUL SOPD
  - ■执行操作:字节操作数: AX←AL\* SOPD

字操作数: DX, AX←AX\* SOPD

- ■执行后,影响CF、OF标志位
- □无符号数乘法举例:
  - ■MUL BL ;AX←AL\*BL, 乘法一个操作数送AL中
  - ■MUL BX ;DX:AX←AX\*BX,乘法一个操作数送AX中
- □有符号数乘法指令格式: IMUL SOPD
  - ■该指令除操作数是有符号数外,其它同MUL指令

## 3) 乘法类指令之MUL (2/2)



例1:已知BH和CX中存放着两个无符号数,编制求其乘积的 程序段。

■ MOV BL, BH

**■ MOV BH, 0** 

;BX←BH中的8位无符号数变换为16位

无符号数

■MOV AX, CX ;AX←CX中的16位无符号数

■ MUL BX

;DX:AX←乘积

例2:设AL=0FFH,BL=1,分别执行下列指令,会得到不 同结果。

MUL BL

;AX=

IMUL BL

AX=

### 4)除法类指令之DIV



- □无符号数除法指令格式: DIV SOPD
  - ■执行操作:字节操作数: AL←AX÷ SOPD的商

AH←AX÷ SOPD的余数

字操作数: AX←(DX, AX)÷ SOPD的商

DX←(DX, AX)÷ SOPD的余数

- ■执行后,不影响任何标志位
- □无符号数除法举例:
  - ■DIV BL ;AL←(AX÷BL)的商, AH←(AX÷BL)的余数
  - ■DIV BX;AX←(DX:AX÷BX)的商, DX←(DX:AX÷BX)的余数
  - ■被除数送AX或DX:AX中
- □有符号整数除法指令格式: IDIV SOPD

### 使用除法类指令时需要注意的问题



- □被除数的位数应是除数位数的2倍长度
  - ■有符号数的扩展
    - ◆使用数据类型转换指令CBW或CWD
  - ■无符号数的扩展
    - ◆扩展的高位置零即可
- □需注意商溢出和"0"作除数的问题
  - ■当除数为字节/字时,若被除数的高8位/高16位的绝对值大于或等于除数的绝对值,商就会溢出,即商会超出相应寄存器的表示范围,产生溢出中断。这时,可通过使用数据类型转换指令,避免溢出错误

### 除法溢出的处理



例:假定寄存器AX、BL分别存放着无符号数65534和4, 试编制求两数商和余数的程序段,要求将它们分别存储到 字变量X和Y中。

MOV DX, 0 ;扩展被除数为双字

MOV BH, 0 ;扩展除数为字

DIV BX ;作除法: DX:AX÷BX

MOV X, AX ;存商

MOV Y, DX ;存余数

### 5)符号扩展指令



- □符号扩展指令,隐含对AL或者AX进行符号扩展, 不影响标志位
- □CBW指令
  - ■执行操作: AX←AL
    - ◆ 若(AL)的最高位有效位为0,则(AH)=00H;
    - ◆若(AL)的最高位有效位为1,则(AH)=0FFH;
- □CWD指令
  - ■执行操作: (DX,AX)←AX
    - ◆ 若(AX)的最高位有效位为0,则(DX)=0000H;
    - ◆若(AX)的最高位有效位为1,则(DX)=0FFFFH;

例: 设(AX)=0BA45H, 则:

 $(1)CBW \qquad ;(AX)=$ 

(2)CWD ;(DX)= ?

## 3.1 8086指令类型



- 3. 逻辑类指令
  - ■逻辑运算类指令
  - ■移位类指令
  - ■串操作类指令

### 1)逻辑运算类指令之NOT



- □逻辑非指令
  - ■指令格式及功能
    - **♦NOT DSOPD**

;DSOPD  $\leftarrow DSOPD$ 

- ◆该指令对标志位无影响。
- ■实例
  - ♦ NOT AX

 $AX \leftarrow AX$ 

**♦NOT VARW[BX]** 

; $VARW[BX+1, BX] \leftarrow VARW[BX+1, BX]$ 

### 1)逻辑运算类指令之AND等



- □逻辑与、逻辑或、逻辑异或、测试指令
  - ■指令格式及功能
    - **♦ AND** DOPD, SOPD ;DOPD←DOPD \SOPD
    - **♦OR** DOPD, SOPD ;DOPD←DQPD∨SOPD
    - **♦XOR** DOPD, SOPD ;DOPD←DOPD⊕SOPD
    - **◆TEST** DOPD, SOPD ;DOPD ∧ SOPD
  - ■标志位CF和OF被清零,标志位 PF、ZF和SF受 影响正常变化,AF随机

### 4) 串操作类指令



- □ 串操作指令的操作对象可以是字符序列, 也可以是任意的字节或字序列
- □串操作类指令共同的特点是:
  - ■源串的偏移首地址存放在变址寄存器SI中,在 无段超越前缀的情况下,段基址取自DS段寄 存器
  - ■目的串的偏移首地址存放在变址寄存器DI中, 因它不允许使用段超越前缀,所以段基址总是 取自ES段寄存器

## 重复前缀REP



- □用在串操作指令之前,例: REP MOVSB
- □使紧接其后的串操作指令重复执行,重复 次数由CX内容决定
  - ■重复之前,先判CX: 若CX=0,则串操作指令一次也不被执行;否则重复,每重复一次,CX减1,直到CX=0止
- □重复执行期间,每次重复操作完成,可以被中断,且中断返回后,串操作指令继续重复执行剩余的次数

### 3.1 8086指令类型



- 4. 程序控制类指令
  - ■转移类指令
  - ■循环控制类指令
  - ■子程序类指令

### 程序控制类指令



### □特点

- ■改变程序顺序执行的规律,跳转到程序员安排的目的指令开始执行
- 口实现方式
  - ■远程(FAR)转移
    - ◆同时改变段基址CS和段内偏移地址IP
  - ■近程(NEAR)转移
    - ◆仅改变段内偏移地址IP
    - ◆相对寻址的近程转移中,把转移范围为-128~+127 的转移指令独立出来,称为短程(SHORT)转移

### 1)转移类指令之JMP



- □无条件转移指令JMP
  - ■JMP L1

;假定L1为标号

- ■JMP CX
- ■JMP WORD PTR [BX]
- ■JMP VARD ;假定VARD为双字变量
- ■操作数为标号时,直接跳转到标号处;为寄存器或内存时,跳转到寄存器或内存的内容为目的地址处

### 1) 转移类指令之JE等



- 口条件转移指令
  - ■条件转移指令根据标志寄存器的状态决定是否 发生转移。若满足条件,转向短标号所指指令, 否则顺序执行
  - ■条件转移指令对标志位无影响
  - ■条件转移指令都是段内相对寻址短程转移指令

# 条件转移指令列表(1/2)



	指令格	式	功能描述				
用	JE/JZ	短标号	ZF标志位为1,则转移至短标号处				
于	JNE/JNZ	短标号	ZF标志位为0,则转移至短标号处				
单	JC	短标号	CF标志位为1,则转移至短标号处				
	JNC	短标号	CF标志位为0,则转移至短标号处				
标	JO	短标号	OF标志位为1,则转移至短标号处				
志	JNO	短标号	OF标志位为0,则转移至短标号处				
位	JS	短标号	SF标志位为1,则转移至短标号处				
的	JNS	短标号	SF标志位为0,则转移至短标号处				
判	JP/JPE	短标号	PF标志位为1,则转移至短标号处				
断	JNP/JPO	短标号	PF标志位为0,则转移至短标号处				

# 条件转移指令列表 (2/2)




		<b>.</b>	h		<b>.</b>	<b>P</b> PP	> h	<b>L</b>
	指令	格	式	り	力 能	描	述	<b>备注</b>
用								
于	JL/JN0	GE	短标号	小于/7	下大于国	【不等	产于转移	<b>OF</b> ≠ <b>SF</b>
有	JLE/JI	NG	短标号	小于或	等于/不	大于	列转移	OF≠SF或ZF=1
符	JNL/J	GE	短标号	不小于	/大于或	文等于	转移	OF=SF
号	JNLE/	JG	短标号	不小于	且不等	于/大	广转移	OF=SF且ZF=0
数				至	短标号	处		
用								
于	JB/JN	<b>AE</b>	短标号	低于/7	下高于上	1不等	产于转移	CF=1
无	JBE/JI	NA	短标号	低于或	等于/不	高于	一转移	CF=1或ZF=1
符	JNB/J	<b>AE</b>	短标号	不低于	一/高于或	以等于	一转移	CF=0
号	JNBE/	JA	短标号	不低于	且不等	于/高	万转移	CF=ZF=0
数				至	短标号	处		

### 分支程序设计例一



例1:已知字的无符号数x、y,试编制求:z=|x-y|的程序段。假设X、Y、Z为数据的变量名称。



### 例1的方法一程序



MOV AX, X

CMP AX, y

**JC NEXT** 


SUB AX, y

JMP DONE

NEXT: MOV AX, y

SUB AX, X

DONE: MOV Z, AX



### 例1的方法二程序




MOV AX, X

SUB AX, y

JNC NEXT

**NEG AX** 

NEXT: MOV Z, AX



### 2) 循环控制类指令



- □8086有四种循环控制指令
  - ■LOOP指令
  - ■LOOPZ/LOOPE指令
  - ■LOOPNZ/LOOPNE指令
  - ■JCXZ指令
- 口操作数和条件转移指令一样,必须是短标号
- □使用循环控制指令前,必须先把循环次数送 入CX
- 口循环控制类指令都不影响标志位

### 2) 循环控制类指令之LOOP



- 口无条件循环指令
  - ■指令格式: LOOP 短标号
  - ■功能
    - ◆先将CX减1,然后判断CX。若CX≠0,转移到短标号所指的语句,否则顺序执行
    - ◆一条LOOP指令,相当于以下两条指令的组合:
      DEC CX
      JNZ 短标号

### ■注意

◆如果在循环准备时将"1"送到CX中,将一次也不会执行循环体;若将"0"送CX,将会循环2<sup>16</sup>次

## 3) 子程序类指令



- □子程序的概念是程序设计最重要的创新之一
  - ■一些经常使用的、能独立完成某一特定功能的程序段,常常将其独立出来作为子程序,在需要时由主程序调用,而不必多次重复编写
  - ■子程序的概念也是模块化程序设计的基础
- □除了用户自己编写的子程序外,现代计算机系 统往往也提供大量的通用子程序
- □为实现调用程序和子程序之间的转返, 8086微机设置了调用和返回两个指令

### 3) 子程序类指令之CALL



### □调用指令

- ■指令一般形式
  - ◆CALL NEAR过程名/ FAR过程名/ REG16/MEM16/ MEM32
- ■分为四种情况
  - ◆段内直接寻址近程调用
  - ◆段间直接寻址远程调用
  - ◆段内间接寻址近程调用
  - ◆段间间接寻址远程调用

### 3) 子程序类指令之RET



### □返回指令

- ■指令格式: RET
  - ◆段内(近程)或段间(远程)返回,符号指令格式都为 RET,但对应机器指令不同,代表的操作也有差别

#### ■功能

- ◆控制子程序返回到主程序调用处继续执行
- ◆近程返回指令将栈顶字内容出栈送IP
- ◆远程返回指令将栈顶双字内容出栈送CS和IP

### ■执行操作

- ◆近程返回: IP←(SP+1)(SP)、SP←SP+2
- ◆远程返回: CS←(SP+3)(SP+2)、IP←(SP+1)(SP)、SP←SP+4

### 8086汇编语言程序设计



- 3.1 8086指令类型
- 3.2 汇编语言源程序的结构
- 3.3 伪指令
- 3.4 子程序设计
- 3.5 系统功能调用

### 3.2 汇编语言源程序的结构



数据段 说明:

③可有若干个数据段,若干

①各段顺序无关 堆栈段 ②除代码段外,均可缺省 附加段 个代码段 代码段

[标号] **END** 

### 汇编语言程序举例



**DATA SEGMENT** BUF1 DB 34H ;变量定义 **BUF2 DB 2AH** 数据段 SUM DB? **DATA ENDS** CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA START: MOV AX, DATA MOV DS, AX ;段寄存器赋值 MOV AL, BUF1 ADD AL, BUF2 代码段 MOV SUM, AL MOV AH, 4CH INT 21H ;程序退出 **CODE ENDS END(START** 

# 3.2 汇编语言源程序的结构




### □编译、链接和运行程序

步骤1: 用文本编辑器编辑汇编语言源程序(.asm)

步骤2:编译源程序,生成目标文件(.obj)


步骤3:将目标文件和库文件(.inc)链接在一起,得到可执行文件(.exe)

步骤4: 执行.exe文件,检查结果是否正确。若不正确转1



### 汇编语言程序编译链接过程







例:三个整数相加,和的结果通过显示器输出。

### ①C语言源程序:

```
#include <stdio.h> //函数printf定义在头文件stdio.h中
                    // 声明函数main
int main()
                          // 函数main开始
                          // 定义要处理的数据
   int a, b=100, c=50, d=-79;
                          // 处理数据
   a = b+c+d;
                          // 调用函数printf
   printf("a=\%d\n", a);
                          // 返回
   return 0;
                          // 函数main结束
```



#### ②8086汇编语言源程序:

include irvine.inc ; DumpRegs定义在irvine.inc中

.data

A dw 100, 50, -75 ; 定义存储变量

.code ; 定义代码段

main PROC ; 定义函数main

 $mov \quad ax, A \qquad ; AX = 100$ 

add ax, A+2 ; AX = AX + 50

sub ax, A+4 ; AX = AX - 75

call DumpRegs ;调用子程序DumpRegs

;显示AX内的值

.exit ;退出

main ENDP ;函数main结束

END main ;源程序结束,指明程序入口



- □这两个源程序的功能相同,在结构上也有 很多相同的地方
  - ■引用其它文件的语句(#include和include)
  - ■函数定义语句(指明函数的名称,函数的开始和结束等)
  - ■定义变量(int和dw)
  - ■进行数据处理(完成加减运算)
  - ■调用其它函数输出结果(printf和call)
  - ■注释(//和;后的语句)
  - ■函数返回语句(return和exit)



- □但结构上也有一些不同的地方
  - ■汇编源程序中,增加了.code (定义代码段) 和.data(定义数据段)的语句
  - ■汇编源程序表示源程序结束的语句(end)
- 口程序设计 = 符合特定模板 "算法+数据结构"

模板——程 序设计语言 对源程序结 构的规定 数据结构——变量、常量、 符号…及其定 义 算法——处理数据的运算(加减、输出),如C语言的语句序列或汇编的指令序列



- □汇编语言语句格式
  - ①指令语句:完成操作功能,能翻译成机器指令指令语句格式:

[符号名:]指令助记符[目的操作数[,源操作数]][;注释]

②伪指令语句:为汇编程序在翻译源程序时提供 有关信息

伪指令语句格式:

[符号名] 伪操作 [操作数[,操作数,...]] [;注释]

③宏指令语句:由若干条指令语句组成的语句



伪指令

#### □汇编语言源程序模板

.model small ; 定义存储模式

include \*.inc ; 引用头文件`

.data ;定义数据段`

;在此插入变量、常量、符号...的定义

.stack ; 定义堆栈段

.code ; 定义代码段

.startup ; 定义程序入口

;在此插入指令

.exit; 返回

;在此插入其它数据段/代码段或其它子程序

End ;源程序结束

### 8086汇编语言程序设计



- 3.1 8086指令类型
- 3.2 汇编语言源程序的结构
- 3.3 伪指令
- 3.4 子程序设计
- 3.5 系统功能调用

### 3.4 汇编伪指令



- □伪指令:帮助汇编程序正确翻译源程序的 命令,本身不生成任何机器指令
  - ■处理器选择伪指令
  - ■数据定义和存储器分配伪指令
  - ■表达式赋值伪指令
  - ■地址计数器与对准伪指令

#### 3.3 伪指令



- 口简化段定义伪指令
- 口符号定义伪指令
- 口数据定义伪指令
- 口过程定义伪指令
- □模块定义伪指令

### 8086汇编语言程序设计



- 3.1 8086指令类型
- 3.2 汇编语言源程序的结构
- 3.3 伪指令
- 3.4 子程序设计
- 3.5 系统功能调用

### 过程调用实例



```
i是全局静态变量
例: int i;
void set array(int num)
                                array数组是局部变量
int array[10];
     for (i = 0; i < 10; i ++)
                                     set_array是调用过程
        arrar[i] = compare (num, i); }
                                     compare是被调用过程
int compare (int a, int b)
                                     compare是调用过程
      if (sub, (a, b) \ge 0)
                                     sub是被调用过程
         return 1;
     else
      return 0;
int sub (int a, int b)
return a-b;
```



□过程控制是另一类无条件转移指令,与jmp指令

相比

指令		描述	
call	Label	过程调用	
call	*Operand	过程调用	
ret		从过程调用中返回	200

■ 相同点:

◆ 控制从程序的一部分跳转到另一部分

#### ■ 不同点:

- ◆返回(Return)
- ◆ 传递数据 (arguments, return values)
- ◆ 局部变量(Local variable)
- ◆ 寄存器(Registers)

Caller Frame

argument N

. . . . . .

argument 1

retaddr

Callee Frame

esp -

ebp

### 8086汇编语言程序设计



- 3.1 8086指令类型
- 3.2 汇编语言源程序的结构
- 3.3 伪指令
- 3.4 子程序设计
- 3.5 系统功能调用

### 3.5 系统功能调用



#### 〉概念

◆DOS操作系统包含了很多涉及设备驱动和文件管理等方面的子程序——相对独立的程序模块,配上不同的编号(功能类型码),程序员通过编号可方便的调用这些子程序

#### >分类

- ◆存储管理
- ◆磁盘的读写与管理
- ◆基本输入输出(键盘、打印机、显示器等)
- ◆处理时间日期等
- ≻入、出口参数
  - ◆大都采用约定寄存器法

### DOS软中断



- >关于DOS软中断
  - ◆包含多个子功能的功能包,各子功能用功能号区分,用软中断指令调用,中断类型码为21H
- >DOS功能调用的基本步骤
  - ◆将调用参数装测
  - ◆将功能号(子科
  - ◆按中断类型号i 系统功能调用总

#### 调用格式:

MOV AH, 功能号

<置相应参数>

INT 21H

Ī

### 1) 带回显的键盘输入 (1/2)



### ▶单字符输入(1号功能调用)

- ◆等待接收键盘输入一字符
  - ◆ 若键入的字符不是控制字符,则将相应字符编码送 AL且在显示器上显示出来。
  - ◆ 若键入的字符是控制字符,则实现其控制功能。

#### ◆注意

- ◆ 该功能一直等待程序员按键,若不按键程序永远等 待
- ▶入口参数: 无
- ▶出口参数: AL←键入字符的ASCII码

### 1) 带回显的键盘输入 (2/2)



### □实例

■下列语句等待键盘轴

变量CHAR中:

MOV AH, 1 ;指出县

INT 21H ;进入3

MOV CHAR, AL ;

GET KEY: MOV AII, 1 INT 21H CMP AL, 'Y' JZ YES CMP AL, 'N' JZ NO JMP GET KEY YES:

NO:

### 2)输出字符到显示器



- ▶单字符输出 (2号功能调用)
  - ◆在显示器上显示输出一个字符
- ▶入口参数: DL←要输出字符或它的ASCII码
- ▶出口参数:无
- >实例

**INT 21H** 

◆在显示器上将显示字符 'A'

例:

MOV AH, 2

MOV DL, 41H

INT 21H

MOV DL, 'A' ;送准备输出的字符,即入口参数

MOV AH,2 ;指出是2号调用

;进入系统功能调用总入口

;显示器输出一字符

# 2) 输出字符到显示器



```
CODE
START:
nov AH, 1
INT 21H
nov DL, 'A'
nov AH, 2
INT 21H
```

### 2)输出字符到显示器



```
17:
                                                                     Ö142
                                                               AX
18:
                                                                BX
                                                                      0000
                                                                    =
19:
                                                               CX
DX
SP
BP
SI
DI
                                                                      0000
        .CODE
                                                                    20:
        START:
                                                                      0041
                                                                    =
21:
                                                                      0200
                 AH,1
            MOV
22:
23:
24:
25:
26:
                                                                      0000
                   INT 21H
                                                                    = 0000
                   mov DL,'A'
                                                                    = 0000
                  MOV AH,2
INT 21H
                                                               DS
ES
SS
                                                                    = 12CE
                                                                    = 12CE
                                                                    = 12E8
28:
                                                                    = 12DE
              D:\MASM32\launcher.exe
             BA__
                                                                      0241
17:
                                                               AX
18:
19:
                                                               BX
                                                                      0000
                                                               CX
        . COI
                                                                      0000
20:
                                                               DX
        START :
                                                                      0041
21:
22:
23:
24:
25:
26:
                                                               SP
                AH,1
                                                                      0200
                                                                   =
            MOV
                                                               BP
                   INT 21H
                                                                      0000
                                                                   SI
                                                                      0000
                                                                   =
                  mov DL,'A'
                                                               DI
                                                                      0000
                       AH,2
                                                               DS
                                                                   = 12CE
                  mov
                                                               ES
                   INT 21H
                                                                   = 12CE
                                                               SS
                                                                   = 12E8
28:
                                                               CS
                                                                     12DE
                                                                   =
29:
                                                                     DODA
                  MOU SI,4;
```

### 3)输出字符到打印机



- >5号功能调用
  - ◆命令打印机输出一个字符
- ▶入口参数: DL←要输出字符或它的ASCII码
- ▶出口参数:无
- >实例
  - ◆在打印机上输出字符 'A'

MOV DL,'A' ;送准备输出的字符,即入口参数

MOV AH,5 ;指出是5号调用

INT 21H ;进入系统功能调用总入口,打印机输出一字符

### 4)输出以"\$"结尾的字符串



- ▶9号功能调用
  - ◆将以"\$"结尾的字符串输出到显示器, "\$" 不输出
- ▶入口参数
  - ◆DS:DX←要输出字符串始地址指针
- ▶出口参数: 无




### 5) 输入字符串 (1/2)



- ≻输入字符串 (10号功能调用)
  - ◆等待接收键盘输入字符串并将它们送程序员指 定的缓冲区
- ▶入口参数:
  - ◆DS:DX←缓冲区始地址
- >出口参数:
  - ◆DS:DX+2←存放键入字符串的第一个字符

### 5) 输入字符串 (2/2)






- 缓冲区第1字节为缓冲区的最大长度,由程序员指定
- 缓冲区第2字节为实际输入字符数,不含回车键,由系统填入
- 缓冲区第3字节开始存输入的字符串
- 字符串以回车键结束,回车键是接收字符串的最后1个字符
- 若输入的字符超过缓冲区最大长度时,则随后输入的字符被 丢掉并且响铃,直至键入回车键止

### 输入字符串程序段





### 6)返回操作系统(DOS)功能



- ▶功能号
  - **♦**4CH
- ▶调用格式:

MOV AH, 4CH

**INT 21H** 

- >功能:
  - ◆程序执行完该2条语句后能正常返回OS
  - ◆常位于子程序结尾处

### 系统功能调用举例



例1:编写由键盘提示输入初始数据,并检查输入数据正确与否?若正确,输入的数据送打印机输出;若不正确,重新输入直至正确并送打印机输出。

### 例1程序 (1/3)



.MODEL SMALL

.STACK

.DATA

CR EQU ODH ;回车字符(回车键)

LF EQU OAH ;换行字符(换行键)

;定义字符串以便提示用

MESG1 DB 'PLEASE INPUT DATA', CR, LF, '\$'

MESG2 DB 'INPUT CORRECT? Y/N',CR,LF,'\$'

MESG3 DB 'INPUT ERROR AGAIN!', CR, LF, '\$'

BUFFER DB 200 ;规定缓冲区长度

DB ? ;留空由系统填入实际输入的字符数

**DB 200 DUP ('\$')** 

### 例1程序 (2/3)



.CODE .STARTUP

AGAIN: LEA DX, MESG1

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX, BUFFER

MOV AH, 10

INT 21H

LEA DX,BUFFER+2

MOV AH, 9

INT 21H

LEA DX,MESG2

MOV AH,9

INT 21H

MOV AH,1

INT 21H

CMP AL,'Y'

**JZ RIGHT** 

LEA DX,MESG3

MOV AH,9

INT 21H

**JMP SHORT AGAIN** 

**RIGHT: LEA DI, BUFFER+2** 

### 例1程序 (3/3)



#### MOV CX, WORD PTR BUFFER+1

;CX←要打印信息的个数

PRINT: MOV DL, [DI]

MOV AH, 5

INT 21H

;打印机输出

INC DI

LOOP PRINT

PLEASE INPUT DATA
ok!haha
ok!haha
INPUT CORRECT? Y/N
Y\_



#### 以下数据区在内存中是如何存储的?

**DATA SEGMENT** 

每个字符在内存中以 ASCII码表示,占用1B

NAMES DB 'TOM..',20

**DB** 'CATE' ,25

**DATA ENDS** 

#### 变量在内存 中的存储



以了	下数据	区在内	习存中	!是如 <sup>·</sup>	何
存值	者的?				

**NAME** 

54 'T' 4F 'O'

4D

**'M'** 

2E

**'A'** 

**'E'** 

2E

14

43

41

54

45

19

**DATA SEGMENT** 

NAMES DB 'TOM..',20

**DB** 'CATE' ,25

**DATA ENDS** 



# 谢谢!

