性能测试应该怎么做?

📆 2016年7月6日 🛮 🚨 陈皓

🗣 3,124 人阅读 🗣 阅读评论 🤜 发表评论

偶然间看到了阿里中间件Dubbo的性能测试报告,我觉得这份性能测试报告让人觉得做这性能测试 的人根本不懂性能测试,我觉得这份报告会把大众带沟里去,所以,想写下这篇文章,做一点科 普。

首先,这份测试报告里的主要问题如下:

- 1) 用的全是平均值。老实说,平均值是非常不靠谱的。
- 2)响应时间没有和吞吐量TPS/QPS挂钩。而只是测试了低速率的情况,这是完全错误的。
- 3)响应时间和吞吐量没有和成功率挂钩。

为什么平均值不靠谱

关于平均值为什么不靠谱,我相信大家读新闻的时候经常可以看到,平均工资,平均房价,平均支出,等等这样的字眼,你就知道为什么平均值不靠谱了。(这些都是数学游戏,对于理工科的同学来说,天生应该有免疫力)

软件的性能测试也一样,平均数也是不靠谱的,这里可以参看这篇详细的文章《Why Averages Suck and Percentiles are Great》,我在这里简单说一下。

我们知道,性能测试时,测试得到的结果数据不总是一样的,而是有高有低的,如果算平均值就会出现这样的情况,假如,测试了10次,有9次是1ms,而有1次是1s,那么平均数据就是100ms,很明显,这完全不能反应性能测试的情况,也许那1s的请求就是一个不正常的值,是个噪点,应该去掉。所以,我们会在一些评委打分中看到要去掉一个最高分一个最低分,然后再算平均值。

另外,中位数(Mean)可能会比平均数要稍微靠谱一些,所谓中位数的意就是把将一组数据按大小顺序排列,处在最中间位置的一个数叫做这组数据的中位数 , 这意味着至少有50%的数据低于或高于这个中位数。

当然,最为正确的统计做法是用百分比分布统计。也就是英文中的TP - Top Percentile , TP50的意思在,50%的请求都小于某个值,TP90表示90%的请求小于某个时间。


比如:我们有一组数据:[10ms, 1s, 200ms, 100ms],我们把其从小到大排个序:[10ms, 100ms, 200ms, 1s],于是我们知道,TP50,就是50%的请求ceil(4*0.5)=2时间是小于100ms的,TP90就是90%的请求ceil(4*0.9)=4时间小于1s。于是:TP50就是100ms,TP90就是1s。

我以前在路透做的金融系统响应时间的性能测试的要求是这样的,**99.9%**的请求必须小于**1ms**,所有的平均时间必须小于**1ms**。两个条件的限制。

为什么响应时间(latency)要和吞吐量(Thoughput)挂钩

系统的性能如果只看吞吐量,不看响应时间是没有意义的。我的系统可以顶10万请求,但是响应时间已经到了5秒钟,这样的系统已经不可用了,这样的吞吐量也是没有意义的。

我们知道,当并发量(吞吐量)上涨的时候,系统会变得越来越不稳定,响应时间的波动也会越来越大,响应时间也会变得越来越慢,而吞吐率也越来越上不去(如下图所示),包括CPU的使用率情况也会如此。所以,当系统变得不稳定的时候,吞吐量已经没有意义了。吞吐量有意义的时候仅当系统稳定的时候。



所以,吞吐量的值必需有响应时间来卡。比如: **TP99**小于**100ms**的时候,系统可以承载的最大并发数是**1000qps**。这意味着,我们要不断的在不同的并发数上测试,以找到软件的最稳定时的最大吞吐量。

为什么响应时间吞吐量和成功率要挂钩

我们这应该不难理解了,如果请求不成功的话,都还做毛的性能测试。比如,我说我的系统并发可以达到10万,但是失败率是

40%,那么,这10万的并发完全就是一个笑话了。

性能测试的失败率的容忍应该是非常低的。对于一些关键系统,成功请求数必须在100%,一点都不能含糊。

如何严谨地做性能测试

一般来说,性能测试要统一考虑这么几个因素: Thoughput吞吐量, Latency响应时间, 资源利用 (CPU/MEM/IO/Bandwidth...),成功率,系统稳定性。

下面的这些性能测试的方式基本上来源自我的老老东家汤森路透,一家做real-time的金融数据系统 的公司。

- 一,你得定义一个系统的响应时间latency,建议是TP99,以及成功率。比如路透的定义: 99.9%的响应时间必需在1ms之内,平均响应时间在1ms以内,100%的请求成功。
- 二,在这个响应时间的限制下,找到最高的吞吐量。测试用的数据,需要有大中小各种尺寸的 数据,并可以混合。最好使用生产线上的测试数据。
- 三,在这个吞吐量做Soak Test,比如:使用第二步测试得到的吞吐量连续7天的不间断的压 测系统。然后收集CPU,内存,硬盘/网络IO,等指标,查看系统是否稳定,比如,CPU是平稳 的,内存使用也是平稳的。那么,这个值就是系统的性能
- 四,找到系统的极限值。比如:在成功率100%的情况下(不考虑响应时间的长短),系统能 坚持10分钟的吞吐量。
- 五,做Burst Test。用第二步得到的吞吐量执行5分钟,然后在第四步得到的极限值执行1分 钟,再回到第二步的吞吐量执行5钟,再到第四步的权限值执行1分钟,如此往复个一段时 间,比如2天。收集系统数据: CPU、内存、硬盘/网络IO等,观察他们的曲线,以及相应的响 应时间,确保系统是稳定的。
- 六、低吞吐量和网络小包的测试。有时候,在低吞吐量的时候,可能会导致latency上升,比如 TCP NODELAY的参数没有开启会导致latencv上升(详见TCP的那些事),而网络小包会导致带 宽用不满也会导致性能上不去, 所以, 性能测试还需要根据实际情况有选择的测试一下这两咱 场景。

(注: 在路透,路透会用第二步得到的吞吐量乘以66.7%来做为系统的软报警线,80%做为系统的 硬报警线,而极限值仅仅用来扛突发的peak)

是不是很繁锁?是的,只因为,这是工程,工程是一门科学,科学是严谨的。

欢迎大家也分享一下你们性能测试的经验和方法。

(全文完)

(转载本站文章请注明作者和出处 酷 壳 - CoolShell.cn,请勿用于任何商业用途)