SMS57-SMGW 客户接口说明文档

接口说明:接口编码方式采用统一的UTF-8,请求方式采用HTTP REST,支持GET/POST 方式

文档目录

	SI	MS57-SMGW	客户接口说明文档	1
1.	短	信发送接口		5
	1.1.	请求地址		5
	1.2.	参数说明		5
	1.3.	响应数据		5
2.	点	对点发送		6
	2.1.	接口请求地址.		6
	2.2.	参数定义		6
	2.3.	响应数据		7
3.	余	额查询接口		8
	3.1.	请求地址		8
	3.2.	参数说明		8
	3.3.	响应数据		8
4 .	客	户端主动获取	<i>状态报告接口</i>	9
	4.1.	请求地址		9
,	4.2.	参数说明		9
,	4.3.	响应数据		9
5.	客	"户端主动获取	<i>手机上行接口</i>	10

5.1	1. 请求地址	10
5.2	2. 参数说明	11
5.3	3. 响应数据	11
6. £	客户端被动接收上行和状态报告	13
6.1	1. 请求地址	13
6.2	2. 请求参数	13
6.3	3. 客户端响应	14
7. S	STATUS 错误代码表	14
8. R	RESULT 错误代码表	14
9. S	STAT 状态代码表	14
10.	常见错误	15

1. 短信发送接口

用户客户端向网关提交短信

1.1.请求地址

http://host:port/sms

https://host/sms (使用 https 需要联系供应商是否支持)

请求方式可以 POST 和 GET 方式,建议采用 POST 方式

1.2.参数说明

参数需要 URLENCODE, 编码方式采用 UTF-8

())(() (A 134	W-E
参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的:send
account	发送用户帐号	用户帐号,由系统管理员
password	发送帐号密码	非加密: password
		加密: MD5(password+extno+content+mobile)
mobile	全部被叫号码	发信发送的目的号码.多个号码之间用半角逗号隔开,
		最多 500 个号码
content	发送内容	短信的内容,内容需要 UTF-8 URLEncode 编码
extno	接入号	接入号,即 SP 服务号 (106XXXXXX)
rt	响应数据类型	json

例如:

1.3.响应数据

```
},
{
    "mid": "4C2CA88382720004",
    "mobile": "18983437011",
    "result": 0
}
]
```

字段 说明	
status	请求结果,具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额,单位厘
list	短信提交响应列表
mid	消息 ID (用于状态报告匹配)
mobile	手机号码
result	短信提交错误代码,参见 RESULT 错误代码表

2. 点对点发送

用于客户端向网关提交点对点短信,即一个号码一个内容的短信

2.1.接口请求地址

http://host:port/sms

https://host/sms (使用 https 需要联系供应商是否支持)

请求方式可以 POST 和 GET 方式,建议采用 POST 方式

2.2.参数定义

参数需要 URLENCODE,编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的:p2p
account	发送用户帐号	用户帐号,由系统管理员
password	发送帐号密码	非加密: password
		加密: MD5(password+extno+mobileContentList)
		(加密时 mobileContentList 换行符去掉)

mobileContentList	号码短信内容列表	号码内容格式为: Mobile#Content
		多个号码之间用换行分割如:
		13800000001#下发内容 1
		13800000002#下发内容 2
		13800000003#下发内容 3
		13800000004#下发内容 4
extno	接入号	接入号,即 SP 服务号 (106XXXXXXX)
rt	响应数据类型	json

例如:

 $http://192.168.1.4:7822/sms?action=p2p\&rt=json\&account=922011\&password=123456\&mobileContentList=138\\00000001\%23\%e4\%b8\%8b\%e5\%8f\%91\%e5\%86\%85\%e5\%ae\%b91\%0d13800000002\%23\%e4\%b8\%8b\%e5\%8f\%91\%e5\%86\%85\%e5\%ae\%b92\%0d13800000003\%23\%e4\%b8\%8b\%e5\%8f\%91\%e5\%86\%85\%e5\%ae\%b92\%0d13800000003\%23\%e4\%b8\%8b\%e5\%8f\%91\%e5\%86\%85\%e5\%ae\%b93\%0d13800000004\%23\%e4\%b8\%8b\%e5\%8f\%91\%e5\%86\%85\%e5\%ae\%b94\%0d\&extno=10690231221$

2.3.响应数据

```
{
    "status": "0",
    "balance": -153278280,
    "list": [
         {
             "mid": "4C372C4382720007",
             "mobile": "13800000001",
             "result": 0
         },
             "mid": "4C372C4382720008",
             "mobile": "13800000002",
             "result": 0
         },
             "mid": "4C372C4382720009",
             "mobile": "13800000003",
             "result": 0
         },
         {
             "mid": "4C372C438272000A",
             "mobile": "13800000004",
             "result": 0
    ]
}
```

字段	说明	
status	请求结果,具体参见 STATUS 错误代码表	
balance	当前账户余额,单位厘	
list	短信提交响应列表	
mid	消息 ID(用于状态报告匹配)	
mobile	手机号码	
result	短信提交错误代码,参见 RESULT 错误代码表	

3. 余额查询接口

用于客户端查询当前账户余额

3.1.请求地址

http://host:port/sms

https://host/sms (使用 https 需要联系供应商是否支持)

请求方式可以 POST 和 GET 方式,建议采用 POST 方式

3.2. 参数说明

参数需要 URLENCODE, 编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的: balance
account	用户帐号	用户帐号, 由系统管理员
password	帐号密码	非加密: password
		加密: MD5(password)
rt	响应数据类型	json

例如:

http://host:port/sms?action=balance&account=账号&password=密码&rt=json

3.3.响应数据

{"status":0,"balance":-153278040,"chargeType":"POSTCHARGE"}

字段	说明
status	请求结果,具体参见 STATUS 错误代码表

balance	当前账户余额,单位厘
chargeType	POSTCHARGE=后付费 PRECHARGE=预付费

4. 客户端主动获取状态报告接口

用于客户端到网关获取短信发送的状态报告

4.1.请求地址

http://host:port/sms

https://host/sms (使用 https 需要联系供应商是否支持)

请求方式可以采用 POST 和 GET 方式,建议采用 POST 方式

4.2.参数说明

参数需要 URLENCODE, 编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	请求动作	设置为固定的: report
account	用户帐号	用户帐号, 由系统管理员
password	帐号密码	非加密: password
		加密: MD5(password)
size	获取报告的数量	默认 1000, 最小 10, 最大 10000
rt	响应数据类型	json

例如:

http://host:port/sms?action=report&account=账号&password=密码&size=10&rt=json

4.2.1.响应数据

```
"stat": "MA:0029",

"time": "2017-04-12 01:38:21"

},

{

"flag": 1,

"mid": "4C36654382720006",

"spid": "922011",

"accessCode": "106901234",

"mobile": "18983437011",

"stat": "MA:0029",

"time": "2017-04-12 01:38:21"

}

]
```

字段	说明	
status	请求结果,具体参见 status 错误代码表	
balance	当前账户余额,单位厘	
list	详细状态报告列表	
flag	1=状态报告	
mid	消息 ID(与提交时响应的消息 ID 匹配)	
spid	归属账号 (可忽略)	
mobile	手机号码	
accessCode	下发号码	
stat	状态报告代码,参见 STAT 状态报告代码表	
time	状态报告的具体时间	

5. 客户端主动获取手机上行接口

用户客户端向网关获取手机上行回复的短信

5.1.请求地址

http://host:port/sms

https://host/sms (使用 https 需要联系供应商是否支持)

请求方式可以采用 POST 和 GET 方式,建议采用 POST 方式

5.2. 参数说明

参数需要 URLENCODE, 编码方式采用 UTF-8

参数名称	含义	说明
action	任务名称	设置为固定的: mo
account	用户帐号	用户帐号, 由系统管理员
password	帐号密码	非加密: password
		加密: MD5(password)
szie	获取上行数量	默认 1000, 最小 10, 最大 1000
rt	响应数据类型	json

例如:

<u>http://host:port/sms?action=mo</u>&account=账号&password=密码&size=10&rt=json

5.3.响应数据

```
{
    "status": "0",
    "balance": -153278040,
    "list": [
        {
             "flag": 0,
             "mid": "4C36654382720005",
             "spid": "922011",
             "accessCode": "10690",
             "mobile": "18983437010",
             "content": "上行内容 1",
             "time": "2017-04-12 01:38:21"
        },
         {
             "flag": 0,
             "mid": "4C36654382720006",
             "spid": "922011",
             "accessCode": "10690",
             "mobile": "18983437011",
             "content": "上行内容 2",
             "time": "2017-04-12 01:38:21"
    ]
}
```

字段	说明
status	请求结果,具体参见 STATUS 错误代码表
balance	当前账户余额,单位厘
list	详细上行列表
flag	0=手机用户上行
mid	上行消息 ID(可忽略)
spid	归属账号 (可忽略)
mobile	手机号码
accessCode	接收号码,即 SP 服务号(106XXXXXXX)
content	手机上行的具体内容
time	手机上行的具体时间

6. 客户端被动接收上行和状态报告

用于网关向客户端推送状态报告

6.1.请求地址

由客户端向网关报备推送地址,请求方式 由网关采用 POST 方式,推送到客户端

6.2.请求参数

```
[
             "flag": 0,
             "mid": "4C36654382720005",
             "spid": "922011",
             "accessCode": "10690",
             "mobile": "18983437010",
             "content": "上行内容",
             "time": "2017-04-12 01:38:21"
        },
             "flag": 1,
             "mid": "4C36654382720006",
             "spid": "922011",
             "accessCode": "10690",
             "mobile": "18983437011",
             "stat": "DELIVRD",
             "time": "2017-04-12 01:38:21"
    ]
```

字段	说明
flag	0=手机用户上行 1=状态报告
mid	flag=1 时,消息 ID 与提交时响应的消息 ID 匹配;flag=0 时,表示该条上行的消息 ID
spid	归属账号 (可忽略)
mobile	手机号码
accessCode	接收号码,即 SP 服务号 (106XXXXXXX)
content	手机上行的具体内容;flag=1 时,该字段无效
stat	状态报告代码,具体参见 STAT 状态代码表;flag=0 时,该字段无效
time	手机上行的具体时间

6.3.客户端响应

客户端接收成功,响应文本 OK 即可

OK

7. STATUS 错误代码表

错误代码	具体含义
1	消息包格式错误
2	IP 鉴权错误
3	账号密码不正确
4	版本号错误
5	其它错误
6	接入点错误(如账户本身开的是 CMPP 接入)
7	账号状态异常 (账号已停用)
21	连接过多
100	系统内部错误,一般情况下例如: 提交手机号码为 电信, 但是该账号没用可用的电
	信接出点
102	单次提交的号码数过多 (建议 200 以内)
0	鉴权成功

8. RESULT 错误代码表

错误代码	具体含义
10	原发号码错误,即 extno 错误
15	余额不足
17	账号签名无效
0	提交成功

9. STAT 状态代码表

错误代码	说明
------	----

DELIVRD	短信投递成功
EXPIRED	Message validity period has expired
DELETED	Message has been deleted.
REJECTED	Message is in a rejected state
MA:0001	全局黑名单号码
MA:0002	内容非法
MA:0003	无法找到下级路由
MA:0004	未知
MA:0005	目的号码格式错误
MA:0006	系统拒绝
MA:0009	未定义错误
MA:0011	未知系统内部错误
MA:0012	防钓鱼
MA:0013	非法错误的包时序
MA:0014	非法的 OP_ISDN 号段
MA:0021	号码格式错误
MA:0022	号码超过半小时下发次数限制
MA:0023	客户黑名单号码
MA:0024	内容未报备
MA:0025	不支持该短信
MA:0026	分条发送,组包超时
MA:0027	通道黑名单
MA:0028	全局黑名单号段
MA:0029	通道黑名单号段
MA:0030	直接产生拒绝报告
MO:200	不支持分条短信
MO:0254	转发提交超时
MO:0255	转发提交过程中,连接断开
MO:NNNN	NNNN 为对外提交过程中,上级网关的返回值,具体含义需上级网关解释

10. 常见错误

错误码 10

提交短信过程中返回 10,接入码错误,即 extno=106XXXXXX 不正确,

解决方法: 填写正确的接入码 (网关管理员 可以从生产账号摘要中获取该接入号)

错误码 17

提交短信过程中返回 17, 签名错误

解决方法:

- 提交内容中带上网关管理员已经报备的签名
- 网关管理员 在 (客户管理->账号签名报备) 中关闭该账号的签名校验功能

错误码 15

提交短信过程中返回 15 余额不足

解决方法:

- 网关管理员 对该账号充值
- 网关管理员 将该账号设置为后付费