

P1 Transformer

《计算机组织结构》课程助教组





作业要求

- 1. 将整数真值 (十进制表示) 转化成补码表示的二进制, 默认长度32位 public static String intToBinary(String numStr)
- 2. 将补码表示的二进制转化成整数真值 (十进制表示)
 public static String binaryToInt(String binStr)
- 3. 将十进制整数的真值转化成NBCD表示 (符号位用4位表示)
 public static String decimalToNBCD(String decimalStr)
- 4. 将NBCD表示 (符号位用4位表示) 转化成十进制整数的真值 public static String NBCDToDecimal(String NBCDStr)
- 5. 将浮点数真值转化成32位单精度浮点数表示
 public static String floatToBinary(String floatStr)
- 6. 将32位单精度浮点数表示转化成浮点数真值







1. 将整数真值(十进制表示)转化成补码表示的二进制,默认长度32位

```
public static String intToBinary(String numStr)
```

实现思路:

- 1.使用推荐的parse 函数 Long.parseLong(numStr)将numStr转换成Long类型计算
- 2.考虑得到的Long型数字的正负,如果是负数,可以考虑: num = (long) (Math.pow(2, 32) + num);
- 3.最后逐位计算Binary串的值(注意:下面方法得到的结果顺序是反的)

```
for(int i = 0; i < 32; i++){
     array[i] = (char) ('0' + num % 2);
     num /= 2;
}</pre>
```







2. 将补码表示的二进制转化成整数真值(十进制表示)

```
public static String binaryToInt(String binStr)
```

实现思路:判断正负,如为负取反加一,然后从右到左依次计算

1.不妨先算符号位外的值

```
for(int i = 31; i >= 0; i--){
    num += (long) ((binStr.charAt(i) - '0') * Math.pow(2, 31 - i));
}
```

2.如果为负,再

```
num -= (long) (Math.pow(2, 32));
```







3. 将十进制整数的真值转化成NBCD表示 (符号位用4位表示)

```
public static String decimalToNBCD(String decimalStr)
注意符号位的表示: "1100"表示正, "1101"表示负
关键步骤:
int buffer = num % 10;
    for(int j = 0; j < 4; j++){
        array[i] = (char) ('0' + buffer % 2);
        buffer /= 2;
        i--;
    }
    num /= 10;
```





4. 将NBCD表示(符号位用4位表示)转化成十进制整数的真值

```
public static String NBCDToDecimal(String NBCDStr)
注意符号位的表示: "1100"表示正: "1101"表示负
关键步骤:
 int num = 0;
     for(int i = 4; i < 32;){
       num *= 10;
       for(int j = 0; j < 4; j++){
         num += (int) ((NBCDStr.charAt(i) - '0') * Math.pow(2, 3 - j));
         j++;
```







5. 将浮点数真值转化成32位单精度浮点数表示

```
public static String floatToBinary(String floatStr)
实现逻辑:
 1.讨论正负符号、边界情况判断(+Inf、-Inf.....)
 2.根据数字num处理后的绝对值与1比较,
     if (num >= 1){}
        //通过不断进行 num /=2 并且相应 阶数++ . 直到<math>num符合
     尾数的格式( num >= 1 && num < 2)
     else{
        //通过不断进行 num *= 2 并且相应 阶数-- ,直到num符合
     尾数的格式( num >= 1 && num < 2)
```

要注意的点就是控制好 num(我们想将这个值化为尾数) 和 阶数的转换关系,以及最后将 阶数 转换为 阶码



3.将得到的符号位、阶码、尾数转换成相应二进制表示并组合在一起(需要格外注意尾数的转换,即最后是否为规格化数)



4

6. 将32位单精度浮点数表示转化成浮点数真值

public static String binaryToFloat(String binStr)
实现逻辑:

- 1.讨论正负、边界情况判断(+Inf、-Inf.....)
- 2.讨论是否为规格化数并计算 阶码 对应的 阶数
- 3.将尾数转换成float类型并乘以 阶数 对应的值 //mantissa * Math.pow(2, exponent)



