## Ubuntu Linux へのインストール

Docker を使った方法に加えて、手元の PC に Ubuntu をインストールした場合を考慮して、Ubuntu へ TensorFlow をセットアップする手順も紹介しておきます。

Python と Pip がインストールされていれば、比較的簡単に TensorFlow をインストールできるのですが、後ほど、Jupyter Notebook を利用したいので、Anaconda をインストールしておきましょう。以下の Web サイトにアクセスして、インストーラーの URL をチェックしましょう。

Anaconda ダウンロード

[URL] https://www.continuum.io/downloads

-----

(参考) Anaconda3.4.2 64bit 版の URL

https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-4.2.0-Linux-x86\_64.sh

コマンドラインから以下のコマンドを実行します。

- # APT のリポジトリをアップデート
- \$ sudo apt-get update
- # インストーラーをダウンロードするために wget を取得
- \$ sudo apt-get install -y wget
- # インストーラーを取得
- \$ cd ~/
- \$ wget https://repo.continuum.io/archive/Anaconda3-4.2.0-Linux-x86\_64.sh
- # Anacondaのインストール開始
- # chmod 766 Anaconda3-4.2.0-Linux-x86\_64.sh
- \$ ./Anaconda3-4.2.0-Linux-x86\_64.sh

すると、Anaconda のインストーラーが起動します。起動すると、ライセンスが表示されますので、[Enter] を何度か押して、「yes」とタイプして、再度 [Enter] を押すと、インストールされます。もし、bzip2 がないというエラーが出たなら、APT コマンドで追加してから再度インストーラーを実行してください。

Anaconda のインストールが完了したら、conda コマンドを利用して、TensorFlow をインストールしましょう。

- # Anaconda のパッケージマネージャーで TensorFlow をインストール
- \$ conda install -c conda-forge tensorflow=1.1.0

## macOS へのインストール

macOS でも、上記の Docker を使ったインストールが可能ですが、TensorFlow を使う場合、できるだけ手元のコンピューターの性能を発揮させるために、Docker を経由せず、ネイティブ環境にインストールすると良いでしょう。