



ArcSoft ArcFace SDK

开发说明文档

目录

目录	2
1. 简介	3
1.1 产品概述	3
1.2 环境要求	3
1.2.1 运行环境	3
1.2.2 系统要求	3
1.2.3 开发环境	3
1.2.4 支持的颜色空间格式	3
1.3 产品功能简介	3
1.3.1 人脸检测	3
1.3.2 人脸跟踪	4
1.3.3 人脸属性检测	4
1.3.4 人脸三维角度检测	4
1.3.5 人脸比对	4
1.4 SDK 授权说明	4
2. 接入指南	5
2.1 引擎获取	5
2.1.1 注册为开发者	5
2.1.2 创建应用	5
2.1.3 获取 SDK	5
2.1.4 SDK 包结构	6
2.2 项目配置	6
2.2.1 配置 framework 开发包	6
2.2.2 头文件引入	8
2.2.3 头文件介绍	8
2.3 调用流程	9
2.4 通用方法	10
2.4.1 RGBA 数据转 BGR 数据	10
2.4.2 BGR 数据转 nv12 数据	10
2.4.3 UIImage 转 nv12 数据	12
2.4.4 从摄像头 CMSampleBufferRef 对象中获取接口需要的数据	13
2.5 阈值推荐	15
3. 常见问题	16
3.1 错误码概览	16
3.2 FAQ	19
3.3 其他帮助	20

1.简介

1.1 产品概述

ArcFace 离线 SDK，包含人脸检测、性别检测、年龄检测、人脸识别等能力，初次使用时需联网激活，激活后即可本地无网络环境下工作，可根据业务需求结合人脸识别等 SDK 灵活地进行应用层开发。

1.2 环境要求

1.2.1 运行环境

arm64、armv7

1.2.2 系统要求

iOS 8.x 及以上

1.2.3 开发环境

Xcode 9 及以上

1.2.4 支持的颜色空间格式

NV12, BGR24

常量名	常量值	常量说明
CP_PAF_NV12	2049	8-bit Y 层，之后是 8-bit 的 2x2 采样的 U, V 交织层
CP_PAF_BGR24	513	第一个字节为 R, 第二个字节为 G, 第三个字节为 B

1.3 产品功能简介

1.3.1 人脸检测

对传入图像数据进行人脸检测，返回人脸位置信息和人脸在图像中的朝向信息，可用于后续的人脸分析、人脸比对操作，支持图像模式和视频流模式。

支持单人脸、多人脸检测，最多支持检测人脸数为 50。

1.3.2 人脸跟踪

捕捉视频流中的人脸信息，并对人脸进行跟踪。

1.3.3 人脸属性检测

对检测到的人脸进行属性分析，支持性别、年龄的属性分析，支持图像模式和视频流模式。

1.3.4 人脸三维角度检测

检测输入图像数据指定区域人脸的三维角度信息，包含人脸三个空间角度：俯仰角（pitch），横滚角（roll），偏航角（yaw），支持图像模式和视频流模式，如图 1 所示。




图 1

1.3.5 人脸比对

将两个人脸进行比对，来判断是否为同一个人，返回比对相似度值。

1.4 SDK 授权说明

SDK 授权按设备进行授权，每台硬件设备需要一个独立的授权，此授权的校验是基于设备的唯一标识，被授权的设备，初次授权时需要联网进行授权，授权成功后可以离线运行 SDK。

激活一台设备后，遇以下情况，设备授权不变，但需要重新联网激活：

- 重刷系统

- 还原系统，还原所有设置

2. 接入指南

2.1 引擎获取

2.1.1 注册为开发者

进入 <https://www.arcsoft.com.cn/ai/arcface.html> 网站，注册账号并登录，进入开发者中心。

2.1.2 创建应用

点击主菜单->应用管理->创建应用，填好应用相关信息后，点击立即创建，创建成功后即如图 2 所示：




图 2

2.1.3 获取 SDK

点击我的应用->添加 SDK，选择 SDK 平台和 SDK 版本，确认后即可下载 SDK 和查看激活码，如图 3 所示。



图 3

如图 4 所示，点击【下载 SDK】即可下载 SDK 开发包；
点击【查看激活码】即可查看所需要 APPID、SDKKEY；



图 4

2.1.4 SDK 包结构

```
|---doc  
|   |---appledoc          离线版appledoc文档  
|   |---ARCSOFT_FACE_SDK_DEVELOPER'S_GUIDE.PDF  开发说明文档  
|---lib  
|   |---ArcSoftFaceEngine.framework    framework文件  
|---samplecode  
|   |---ArcSoftFaceEngineDemo        示例代码  
|---releasenotes.txt             说明文件
```

2.2 项目配置

2.2.1 配置 framework 开发包

- 1、将下载的 SDK 解压，打开 XCode，新建一个 iOS 项目；
- 2、如图 5 箭头 1 所示，选中左侧目录工程名；

3、如图 5 箭头 2 所示，选中工程所在的 TARGETS，在顶部出现的菜单中选中 Build Phases；

4、如图 5 箭头 3 所示，展开 Link Binary With Libraries 选项，点击“+”号按钮，在弹出的窗口中点击“Add Other”按钮，选择 ArcSoftFaceEngine.framework，添加到工程中；




图 5

5、由于 SDK 采用了 Objective-C++ 实现，需要保证工程中至少有一个.mm 后缀的源文件(可以将任意一个.m 后缀的文件改名为.mm)；或者在工程属性中指定编译方式，即如图 5 箭头 2 所示，选中顶部菜单“Build Setting”，在过滤框中输入“Compile Sources As”，找到 Compile Sources As，并将其设置为“Objective-C++”；

6、需要在在 Xcode 工程中引入系统库：libstdc++.6.0.9.tbd(xcode7 以前为 libstdc++.6.0.9.dylib)：点击 Link Binary With Libraries，点击“+”号添加该系统库即可，如下图 6 中红框所示。




图 6

7、选择项目中的 Info.plist 文件，新增一个属性 App Transport Security Settings，在该属性下添加 Allow Arbitrary Loads 类型 Boolean，值设为 YES，如下图 7 红框所示。

A screenshot of the Xcode Info.plist editor. The table shows various keys and their values. A red arrow points to the 'Allow Arbitrary Loads' row, which is highlighted with a red box. The 'Value' column for this row shows 'YES'. Other visible rows include 'Localization native development region', 'Executable file', 'Bundle identifier', 'InfoDictionary version', 'Bundle name', 'Bundle OS Type code', 'Bundle versions string, short', 'Bundle version', and 'Application requires iPhone environment'.

Key	Type	Value
▼ Information Property List	Dictionary	{15 items}
Localization native development re...	String	\$(DEVELOPMENT_LANGUAGE)
Executable file	String	\$(EXECUTABLE_NAME)
Bundle identifier	String	\$(PRODUCT_BUNDLE_IDENTIFIER)
InfoDictionary version	String	6.0
Bundle name	String	\$(PRODUCT_NAME)
Bundle OS Type code	String	APPL
Bundle versions string, short	String	1.0
Bundle version	String	1
Application requires iPhone environ...	Boolean	YES
▼ App Transport Security Setting...	Dictionary	(1 item)
Allow Arbitrary Loads	Boolean	YES
Launch screen interface file base...	String	LaunchScreen
Main storyboard file base name	String	Main

图 7

2.2.2 头文件引入

在使用 SDK 的时候，需要根据情况引入以下头文件：

```
#import <ArcSoftFaceEngine/ArcSoftFaceEngine.h>
#import <ArcSoftFaceEngine/ArcSoftFaceEngineDefine.h>
#import <ArcSoftFaceEngine/amcomdef.h>
#import <ArcSoftFaceEngine/asvloffscreen.h>
#import <ArcSoftFaceEngine/mrror.h>
```

2.2.3 头文件简介

2.2.3.1 ArcSoftFaceEngine.h

人脸识别主引擎头文件，主要是对引擎的使用，相关介绍详见 [doc 文档](#)。

2.2.3.2 ArcSoftFaceEngineDefine.h

人脸识别主引擎用到的结构体和一些声明头文件，相关介绍详见 [doc 文档](#)。


2.2.3.3 amcomdef.h

对 SDK 中使用到的一些数值类型进行二次封装。

2.2.3.4 mrror.h

错误码参考。

2.3 调用流程



Step 1: 创建 ArcSoftFaceEngine 引擎

Step 2: 激活 SDK, 调用 activeWithAppId

接口所需 AppId 和 SDKKey 在申请 SDK 时获取, 只需在第一次使用时调用激活成功即可;

Step 3: 初始化, 调用 initFaceEngineWithDetectMode 初始化引擎

- VIDEO 模式: 处理连续帧的图像数据, 并返回检测结果, 需要将所有图像帧的数据都传入接口进行处理;

- IMAGE 模式: 处理单帧的图像数据, 并返回检测结果;

Step 4: 调用 detectFacesWithWidth 进行人脸检测

接口所需的图像信息, format 参数支持 NV21/NV12/YUYV/BGR24/I420 五种颜色空间格式,

图像处理结果可从 detectedFaces 参数中获取;

Step 5: 调用 extractFaceFeatureWithWidth 接口进行人脸特征提取

接口只支持单人脸特征提取, 处理结果可从 feature 参数中获取;

Step 6: 调用 compareFaceWithFeature 接口进行人脸比对

接口只支持单人脸比对, 处理结果可从 confidenceLevel 参数中获取;

Step 7: 调用 processWithWidth 接口进行人脸信息检测

接口中 combinedMask 参数传入只能是初始化中参数 combinedMask 与 ASF_AGE | ASF_GENDER | ASF_FACE3DANGLE 的交集的子集;

Step 8: 调用 getAge、getGender、getFace3Dangle 接口, 年龄、性别、人脸角度信息;

Step 9: 调用 unInitEngine 销毁引擎

2.4 通用方法

2.4.1 RGBA 数据转 BGR 数据

```
void RGBA8888ToBGR(unsigned char* pRGBA, int width, int height,int pitch, unsigned char* pBGR) {
    int iSrcXStride = LINE_BYTES(width, 24);
    int iSrcXStride2 = LINE_BYTES(width, 32);
    int i, j;
    for(i = 0; i < height; i++) {
        for(j = 0; j < width; j++) {
            pBGR[i*iSrcXStride+j*3]=pRGBA[i*iSrcXStride2+j*4+2];
            pBGR[i*iSrcXStride+j*3+1]=pRGBA[i*iSrcXStride2+j*4+1];
            pBGR[i*iSrcXStride+j*3+2] = pRGBA[i*iSrcXStride2+j*4];
        }
    }
}
```

2.4.2 BGR 数据转 NV12 数据

```
void BGRToNV12(unsigned char *pBGR, int nW, int nH, unsigned char *nv12Data, int lYStride,
```

```

unsigned char *pYUVUV, int IUVStride)
{
    unsigned int x;
    int y;
    unsigned char *pbSrcX = pBGR;
    unsigned char *pbDstY = nv12Data;
    unsigned char *pbDstUV = pYUVUV;

    int iSrcXStride = LINE_BYTES(nW, 24);
    int iDstYStride = lYStride;
    int iDstUVStride = lUVStride;
    int iSrcXDif;
    int iDstYDif;
    int iDstUVDif;

    iSrcXDif = iSrcXStride - (nW * 3);
    iDstYDif = iDstYStride - nW;
    iDstUVDif = iDstUVStride - nW;

    for (y = nH / 2; y; y--) {
        for (x = nW / 2; x; x--) {
            int r, g, b, y0, y1, y2, y3, cb, cr;

            b = pbSrcX[0];
            g = pbSrcX[1];
            r = pbSrcX[2];
            y0 = yuv_descale(b*yuvYb + g*yuvYg + r*yuvYr);
            cb = yuv_descale((b - y0)*yuvCb) + 128;
            cr = yuv_descale((r - y0)*yuvCr) + 128;

            b = pbSrcX[3];
            g = pbSrcX[4];
            r = pbSrcX[5];
            y1 = yuv_descale(b*yuvYb + g*yuvYg + r*yuvYr);
            cb += yuv_descale((b - y1)*yuvCb) + 128;
            cr += yuv_descale((r - y1)*yuvCr) + 128;

            b = pbSrcX[iSrcXStride];
            g = pbSrcX[iSrcXStride+1];
            r = pbSrcX[iSrcXStride+2];
            y2 = yuv_descale(b*yuvYb + g*yuvYg + r*yuvYr);
            cb += yuv_descale((b - y2)*yuvCb) + 128;
            cr += yuv_descale((r - y2)*yuvCr) + 128;
        }
    }
}

```

```

    b = pbSrcX[iSrcXStride+3];
    g = pbSrcX[iSrcXStride+4];
    r = pbSrcX[iSrcXStride+5];
    y3 = yuv_descale(b*yuvYb + g*yuvYg + r*yuvYr);
    cb += yuv_descale((b - y3)*yuvCb) + 128;
    cr += yuv_descale((r - y3)*yuvCr) + 128;

    pbDstY[0] = ET_CAST_8U(y0);
    pbDstY[1] = ET_CAST_8U(y1);
    pbDstY[iDstYStride] = ET_CAST_8U(y2);
    pbDstY[iDstYStride+1] = ET_CAST_8U(y3);
    pbDstUV[0] = ET_CAST_8U(cb>>2);
    pbDstUV[1] = ET_CAST_8U(cr>>2);

    pbSrcX += 6;
    pbDstY += 2;
    pbDstUV += 2;
}

pbSrcX += iSrcXDif + iSrcXStride;
pbDstY += iDstYDif + iDstYStride;
pbDstUV += iDstUVDif;
}

}

```

2.4.3 UIImage 转 nv12 数据

```

typedef struct __tag_ ASF_IMAGE_INPUT_DATA
{
    MUInt32    u32PixelArrayFormat;
    MInt32     i32Width;
    MInt32     i32Height;
    MUInt8*    ppu8Plane[4];
    MInt32     pi32Pitch[4];
} IMAGE_INPUT_DATA, * ASF_IMAGE_INPUT_DATA;

+ (unsigned char *) bitmapFromImage: (UIImage *) image {
    CGContextRef context = _fxiang_CreateARGBBitmapContext(image.size);
    if (context == NULL) return NULL;
    CGRect rect = CGRectMake(0.0f, 0.0f, image.size.width, image.size.height);
    CGContextDrawImage(context, rect, image.CGImage);
    unsigned char *data = (unsigned char *)CGBitmapContextGetData (context);
    CGContextRelease(context);
    return data;
}

```

```

void LoadJpg(IMAGE_INPUT_DATA* pSrcImg, NSString *picName) {
    NSArray      *paths      =      NSSearchPathForDirectoriesInDomains(NSDocumentDirectory,
NSUserDomainMask, YES);
    NSString *imagePath = [paths objectAtIndex:0];
    UIImage*     imgSrc      =      [[UIImage      alloc] initWithContentsOfFile:[NSString
stringWithFormat:@"%@", imagePath,picName]];
    unsigned char* pRGBA = [self bitmapFromImage:imgSrc];
    pSrcImg->i32Width = imgSrc.size.width;
    pSrcImg->i32Height = imgSrc.size.height;
    pSrcImg->u32PixelFormat = ASVL_PAF_NV12;
    pSrcImg->pi32Pitch[0] = pSrcImg->i32Width;
    pSrcImg->pi32Pitch[1] = pSrcImg->i32Width;
    pSrcImg->ppu8Plane[0] = (MUInt8*)malloc(pSrcImg->i32Height*pSrcImg->pi32Pitch[0]*3/2);
    pSrcImg->ppu8Plane[1] = (unsigned char*)malloc(pSrcImg->i32Height*LINE_BYTES(pSrcImg->i32Width,24));
    RGBA8888ToBGR(pRGBA, pSrcImg->i32Width, pSrcImg->i32Height, pSrcImg->i32Width*4,
pBGR);
    BGRTONV12(pBGR, pSrcImg->i32Width, pSrcImg->i32Height, pSrcImg->ppu8Plane[0],
pSrcImg->pi32Pitch[0], pSrcImg->ppu8Plane[1], pSrcImg->pi32Pitch[1]);
    SafeArrayFree(pRGBA);
    SafeArrayFree(pBGR);
}

```

2.4.4 从摄像头 CMSampleBufferRef 对象中获取接口需要的数据

```

typedef struct __ tag ASF_CAMERA_DATA
{
    MUInt32    u32PixelFormat;
    MInt32     i32Width;
    MInt32     i32Height;
    MUInt8*    ppu8Plane[4];
    MInt32     pi32Pitch[4];
}ASF_CAMERA_DATA, *ASF_MY_CAMERA_DATA;

+(ASF_MY_CAMERA_DATA)createCameraData:(MInt32)width      height:(MInt32)      height
format:(MUInt32) format {
    ASF_CAMERA_DATA* pCameraData = MNull;
    do {
        pCameraData = (ASF_CAMERA_DATA*)malloc(sizeof(ASF_CAMERA_DATA));
        if(!pCameraData)

```

```

        break;

memset(pCameraData, 0, sizeof(ASF_CAMERA_DATA));
pCameraData->u32PixelFormat = format;
pCameraData->i32Width = width;
pCameraData->i32Height = height;

if (ASVL_PAF_NV12 == format) {
    pCameraData->pi32Pitch[0] = pCameraData->i32Width;           //Y
    pCameraData->pi32Pitch[1] = pCameraData->i32Width;           //UV
    pCameraData->ppu8Plane[0] = (MUInt8*)malloc(height * 3/2 * pCameraData->pi32Pitch[0]); // Y
    pCameraData->ppu8Plane[1] = pCameraData->ppu8Plane[0] + pCameraData->i32Height * pCameraData->pi32Pitch[0]; // UV
    memset(pCameraData->ppu8Plane[0], 0, height * 3/2 * pCameraData->pi32Pitch[0]);
} else if (ASVL_PAF_RGB24_B8G8R8 == format) {
    pCameraData->pi32Pitch[0] = pCameraData->i32Width * 3;
    pCameraData->ppu8Plane[0] = (MUInt8*)malloc(height * pCameraData->pi32Pitch[0]);
}
} while(false);
return pCameraData;
}

+(ASF_CAMERA_INPUT_DATA)getCameraDataFromSampleBuffer:(CMSampleBufferRef)sampleBuffer {
    if (NULL == sampleBuffer)
        return NULL;
    CVImageBufferRef cameraFrame = CMSampleBufferGetImageBuffer(sampleBuffer);
    int bufferWidth = (int) CVPixelBufferGetWidth(cameraFrame);
    int bufferHeight = (int) CVPixelBufferGetHeight(cameraFrame);
    OSType pixelType = CVPixelBufferGetPixelFormat(cameraFrame);

    CVPixelBufferLockBaseAddress(cameraFrame, 0);
    ASF_CAMERA_DATA* _cameraData;
    if (kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarVideoRange == pixelType
        || kCVPixelFormatType_420YpCbCr8BiPlanarFullRange == pixelType) {
        _cameraData = [Utility createCameraData:bufferWidth height:bufferHeight
format:ASVL_PAF_NV12];
        ASF_CAMERA_DATA* pCameraData = _cameraData;
        uint8_t *baseAddress0 = (uint8_t *)CVPixelBufferGetBaseAddressOfPlane(cameraFrame, 0); // Y
        uint8_t *baseAddress1 = (uint8_t *)

```

```

*)CVPixelBufferGetBaseAddressOfPlane(cameraFrame, 1); // UV
    size_t    rowBytePlane0 = CVPixelBufferGetBytesPerRowOfPlane(cameraFrame, 0);
    size_t    rowBytePlane1 = CVPixelBufferGetBytesPerRowOfPlane(cameraFrame, 1);

    //Y Data
    if (rowBytePlane0 == pCameraData->pi32Pitch[0]) {
        memcpy(pCameraData->ppu8Plane[0],                                baseAddress0,
rowBytePlane0*bufferHeight);
    } else {
        for (int i = 0; i < bufferHeight; ++i) {
            memcpy(pCameraData->ppu8Plane[0] + i * bufferSize, baseAddress0 + i *
rowBytePlane0, bufferSize);
        }
    }
    //uv data
    if (rowBytePlane1 == pCameraData->pi32Pitch[1]) {
        memcpy(pCameraData->ppu8Plane[1],      baseAddress1,      rowBytePlane1      *
bufferHeight / 2);
    } else {
        uint8_t  *pPlanUV = pCameraData->ppu8Plane[1];
        for (int i = 0; i < bufferHeight / 2; ++i) {
            memcpy(pPlanUV + i * bufferSize, baseAddress1+ i * rowBytePlane1,
bufferSize);
        }
    }
}
CVPixelBufferUnlockBaseAddress(cameraFrame, 0);
return _cameraData;
}

```

获取到数据后，可以调用 SDK 中的接口进行人脸检测，代码块如下：

```

ASF_MultiFaceInfo multiFaceInfo = {0};
ASF_CAMERA_DATA* cameraData = [self getCameraDataFromSampleBuffer: sampleBufferRef];
MRESULT mr = [ArcSoftFaceEngine
detectFacesWithWidth:cameraData->i32Width
height: cameraData ->i32Height
data: cameraData ->ppu8Plane[0]
format: cameraData ->u32PixelFormat
faceRes:&multiFaceInfo];

```

2.5 阈值推荐

阈值区间为[0~1]，建议阈值设置为 0.8，可根据实际场景需求进行调整。

3. 常见问题

3.1 错误码概览

错误码名	十六进制	十进制	错误码说明
ASF_MOK	0xC8	200	成功
MERR_BASIC_BASE	0x0001	1	通用错误类型
MERR_UNKNOWN	0x0001	1	错误原因不明
MERR_INVALID_PARAM	0x0002	2	无效的参数
MERR_UNSUPPORTED	0x0003	3	引擎不支持
MERR_NO_MEMORY	0x0004	4	内存不足
MERR_BAD_STATE	0x0005	5	状态错误
MERR_USER_CANCEL	0x0006	6	用户取消相关操作
MERR_EXPIRED	0x0007	7	操作时间过期
MERR_USER_PAUSE	0x0008	8	用户暂停操作
MERR_BUFFER_OVERFLOW	0x0009	9	缓冲上溢
MERR_BUFFER_UNDERFLOW	0x000A	10	缓冲下溢
MERR_NO_DISKSPACE	0x000B	11	存贮空间不足
MERR_COMPONENT_NOT_EXIST	0x000C	12	组件不存在
MERR_GLOBAL_DATA_NOT_EXIST	0x000D	13	全局数据不存在
MERR ASF_SDK_BASE	0x7000	28672	FreeSDK 通用错误类型
MERR ASF_SDK_INVALID_APP_ID	0x7001	28673	无效的 App Id
MERR ASF_SDK_INVALID_SDK_ID	0x7002	28674	无效的 SDK key

MERR_ASF_SDK_INVALID_ID_PAIR	0x7003	28675	AppId 和 SDKKey 不匹配
MERR_ASF_SDK_MISMATCH_ID_AND_SDK	0x7004	28676	SDKKey 和使用的 SDK 不匹配
MERR_ASF_SDK_SYSTEM_VERSION_UNSUPPORTED	0x7005	28677	系统版本不被当前 SDK 所支持
MERR_ASF_SDK_LICENCE_EXPIRED	0x7006	28678	SDK 有效期过期
MERR ASF SDK FR_ERROR_BASE	0x12000	73728	FaceRecognition 错误类型
MERR ASF SDK FR_INVALID_MEMORY_INFO	0x12001	73729	无效的输入内存
MERR ASF SDK FR_INVALID_IMAGE_INFO	0x12002	73730	无效的输入图像参数
MERR ASF SDK FR_INVALID_FACE_INFO	0x12003	73731	无效的脸部信息
MERR ASF SDK FR_NO_GPU_AVAILABLE	0x12004	73732	当前设备无 GPU 可用
MERR ASF SDK FR_MISMATCHED_FEATURE_LEVEL	0x12005	73733	待比较的两个人脸特征的版本不一致
MERR ASF SDK FACEFEATURE_ERROR_BASE	0x14000	81920	人脸特征检测错误类型
MERR ASF SDK FACEFEATURE_UNKNOW	0x14001	81921	人脸特征检测错误未知
MERR ASF SDK FACEFEATURE_MEMORY	0x14002	81922	人脸特征检测内存错误
MERR ASF SDK FACEFEATURE_INVALID_FORMAT	0x14003	81923	人脸特征检测格式错误
MERR ASF SDK FACEFEATURE_INVALID_PARAM	0x14004	81924	人脸特征检测参数错误
MERR ASF SDK FACEFEATURE_LOW_CONFIDENCE_LEVEL	0x14005	81925	人脸特征检测结果置信度低
MERR ASF EX BASE	0x15000	86016	ArcFace 扩展错误类型
MERR ASF EX BASE FEATURE_UNSUPPORTED_ON_INIT	0x15001	86017	Engine 不支持的检测属性

MERR ASF EX BASE FEATURE UNINITED	0x15002	86018	需要检测是属性未初始化
MERR ASF EX BASE FEATURE UNPROCESSED	0x15003	86019	待获取的属性未在 process 中处理过
MERR ASF EX BASE FEATURE UNSUPPORTED_ON_PROCESS	0x15004	86020	PROCESS 不支持的检测属性
MERR ASF EX BASE INVALID_I MAGE_INFO	0x15005	86021	无效的输入图像
MERR ASF EX BASE INVALID_F ACE_INFO	0x15006	86022	无效的脸部信息
MERR ASF BASE	0x16000	90112	人脸比对基础错误类型
MERR ASF BASE ACTIVATION_F AIL	0x16001	90113	人脸比对 SDK 激活失败
MERR ASF BASE ALREADY_ACTI VATED	0x16002	90114	人脸比对 SDK 已激活
MERR ASF BASE NOT_ACTIVATE D	0x16003	90115	人脸比对 SDK 未激活
MERR ASF BASE SCALE_NOT_S UPPORT	0x16004	90116	detectFaceScaleVal 不支持
MERR ASF BASE VERION_MISM ATCH	0x16005	90117	SDK 版本不匹配
MERR ASF BASE DEVICE_MISM ATCH	0x16006	90118	设备不匹配
MERR ASF BASE UNIQUE_IDEN TIFIER_MISMATCH	0x16007	90119	唯一标识不匹配
MERR ASF BASE PARAM_NULL	0x16008	90120	参数为空
MERR ASF BASE SDK_EXPIRED	0x16009	90121	SDK 已过期
MERR ASF BASE VERSION_NOT _SUPPORT	0x1600A	90122	版本不支持
MERR ASF BASE SIGN_ERROR	0x1600B	90123	签名错误
MERR ASF BASE DATABASE_ER ROR	0x1600C	90124	数据库插入错误
MERR ASF BASE UNIQUE_CHEC KOUT_FAIL	0x1600D	90125	唯一标识符校验失败
MERR ASF BASE COLOR_SPACE _NOT_SUPPORT	0x1600E	90126	输入的颜色空间不支持
MERR ASF IMAGE_WIDTH_HEIG HT_NOT_SUPPORT	0x1600F	90127	图片宽高不支持
MERR ASF NETWORK_BASE	0x17000	94208	网络错误类型

MERR ASF NETWORK BASE SERVER_EXCEPTION	0x17001	94209	服务器异常
MERR ASF NETWORK BASE CONNECT_TIMEOUT	0x17002	94210	网络请求超时
MERR ASF NETWORK BASE NO_NSUPPORTED_URL	0x17003	94211	不支持的 URL
MERR ASF NETWORK BASE COULDNT_RESOLVE_HOST	0x17004	94212	未能找到指定的服务器
MERR ASF NETWORK BASE CONNECT_FAILURE	0x17005	94213	服务器连接失败
MERR ASF NETWORK BASE CONNECT_LOSS	0x17006	94214	连接丢失
MERR ASF NETWORK BASE NOT_CONNECTED	0x17007	94215	连接中断
MERR ASF NETWORK BASE OPERATION_NOT_COMPLETED	0x17008	94216	操作无法完成
MERR ASF NETWORK BASE UNKNOWN_ERROR	0x17009	94217	未知错误

3.2 FAQ

Q: 如何将人脸识别 1:1 进行开发改为 1:n?

A: 先将人脸特征数据用本地文件、数据库或者其他的方式存储下来，若检测出结果需要显示图像可以保存对应的图像。之后循环对特征值进行对比，相似度最高者若超过您设置的阈值则输出相关信息。

Q: 初始化引擎时检测方向应该怎么选择?

A: SDK 初始化引擎中可选择仅对 0 度、90 度、180 度、270 度单角度进行人脸检测，也可选择全角度进行检测；根据应用场景，推荐使用单角度进行人脸检测，因为选择全角度的情况下，算法中会对每个角度检测一遍，导致性能相对于单角度较慢。

Q: 初始化引擎时 (detectFaceScaleVal) 参数多大比较合适?

A: 用于数值化表示的最小人脸尺寸，该尺寸代表人脸尺寸相对于图片长边的占比。
video 模式有效值范围[2,16], Image 模式有效值范围[2,32]，多数情况下推荐值为 16，特殊情况下可根据具体场景下进行设置；

Q: 初始化引擎之后调用其他接口返回错误码 86018，该怎么解决?

A: 86018 即需要检测的属性未初始化，需要查看调用接口的属性有没有在初始化引擎时在 combineMask 参数中加入。

Q: 调用 detectFaces、extractFaceFeature 和 process 接口返回 90127 错误码，该怎么解决?

A: SDK 对图像尺寸做了限制, 宽高大于 0, 宽度为 4 的倍数, YUYV/I420/NV21/NV12 格式的图片高度为 2 的倍数, BGR24 格式的图片高度不限制;如果遇到 90127 请检查传入的图片尺寸是否符合要求, 若不符合可对图片进行适当的裁剪。

Q: 人脸检测结果的人脸框 Rect 为何有时会溢出传入图像的边界?

A: Rect 溢出边界可能是人脸只有一部分在图像中, 算法会对人脸的位置进行估计。

Q: 为何调用引擎有时会出现 crash?

A: 若在引擎调用过程中进行销毁引擎则可能会导致 crash。在使用过程中应避免在销毁引擎时还在使用引擎, 尤其是做特征提取等耗时操作时销毁引擎, 如加锁解决。

Q: MERR_FSDK_FACEFEATURE_LOW_CONFIDENCE_LEVEL, 人脸检测结果置信度低是什么情况导致的?

A: 图片模糊或者传入的人脸框不正确。

Q: 哪些因素会影响人脸检测、人脸跟踪、人脸特征提取等 SDK 调用所用时间?

A: 硬件性能、图片质量等。

3.3 其他帮助

可在论坛寻求帮助, SDK 交流论坛:<https://ai.arcsoft.com.cn/bbs/>