

STORY【ID1097616】接入Infinity软电话：新增话机管理+通话记录+号码脱敏

基础信息

状态	结束阶段	需求分类	催收需求
迭代	Familia【0919-1009】	产品名称	--
包名	--	渠道	--
优先级	High	需求来源	产品
预计开始	2025-09-22	预计结束	2025-10-10
Server开发	tanxuefeng;	Web开发	zengxiaoqiong;
QA测试	--	PM经理	张立;
iOS开发	--	Andriod开发	--
UI设计师	--	CV开发	范冰;
特殊流程	--	创建时间	2025-08-19 17:24:47
风控开发	--	创建人	张立

详细描述

需求背景

当前催收人员拨打电话，在催收系统复制电话号码后，切换页面至Infinity拨打，拨打操作繁琐、页面来回切换，不便于查看案件信息，同时号码非脱敏，存在信息泄露的风险。

需求说明

1、集成Infinity软电话


实现在催收系统直接点击号码拨打电话，统计通话记录及录音，后续实现通话质检。

Infinity拉起方法:参考文档：<https://doc.infin8linx.com/docs/vos-22/20.md>

具体对接群：微信群

Familia Access Key和AppID：对接群同步

PS：BTQ 已上线软电话对接，开发人员可对接-龙端



2、催收系统：新增话机管理

催收系统-话机管理

催收系统

机构管理 账号管理 指标管理 预警配置 登录方式管理 工作时间 话机管理 公告栏配置 IP台名单

供应商: 所有 分机号: 请输入 备注: 请输入 状态: 所有 所属主键: 请输入

导入话机号码

供应商	分机号	表格	当前绑定账号	绑定状态	号码状态	绑定时间	话机连接更新时间	操作
Infinity	123456789	123456	CM800A001	已绑定	在线	2025.09.15 12:00:25	2025.09.19 12:00:25	解绑 绑定 绑定记录 删除
Infinity	123456788	123456		未绑定	在线			绑定 绑定记录 删除
Infinity	123456787	123456		未绑定	离线			绑定记录 删除

共 1 页 < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > 20条/页

1) 录入分机号



导入模板：见附件

通过接口获取当前账号所有话机：每天当地时间早上1点请求infinity获取可用的（已启用）分机号，若库内存储分机号与密码一致则不需要更新，不一致时根据接口返回数据更新，若出现没有的分机号则新增该分机号
拉取的分机号仅限于自己的APPID所属的分机号

通过上传Excel：点击录入话机后弹出弹窗，用户若选择上传Excel则拉起本地上传文件窗口，若点击下载模板则下载附件一；上传的分机号若库内存储分机号与密码一致则不需要更新，不一致时根据上传数据更新，若出现没有的分机号则新增该分机号


上传模板要求

- 1.机构仅支持infinity
- 2.上传的话机号上传完成后均为**启用**状态
- 4.上传的话机号若已存在，则仅需要更改密码


分机号需要保持唯一：供应商+分机号为判断分机号是否相同，并且是唯一的

2）话机绑定规则

- 1.每天当地时间**2点**对当前状态为启用的催员和小组长并且未绑定软电话的催员分配状态为启用的话机
- 2.分配时优先分配infinity启用状态的话机
- 3.催员禁用时自动解绑话机
- 4.禁用状态的话机无法进行分配
- 5.重新启用或新建催员时自动绑定一个未分配的话机
- 6.每个话机仅允许同时绑定一个催员/组长
- 7.话机禁用时自动解绑当前绑定的催员，但此时不会为催员自动分配一个话机




补充说明: 自动同步已启用的分机号时，当在催收系统为启用状态的分机号，在infinity自动同步时为禁用状态，则将催收系统已启用的分机号自动禁用且解绑。



3) 话机状态

- 1.已绑定：代表当前该话机为启用状态并且已绑定一名催员/组长
- 2.启用：代表当前话机启用但并未绑定催员/组长
- 3.禁用：代表当前话机禁用，**无法手动绑定/自动绑定**至催员/组长



4）解绑功能：仅已绑定状态的话机会展示该按钮，点击后弹出解绑确认弹窗，确认后将话机与当前绑定的催员解绑，话机状态回归于启用，但此时不会为催员自动分配一个话机

5）绑定：仅已绑定用户与启用状态的话机该功能可用，该功能为手动将话机绑定至另一催员，点击后弹出选择催员弹窗，选择催员的下拉框支持左模糊搜索

6）绑定记录：点击后即可查看该话机所有的绑定记录

- 1.绑定催员：指该话机在当前时间段绑定的催员
- 2.绑定时间：指该话机与该催员绑定的时间
- 3.解绑时间：当话机与当前催员解绑的时间，触发解绑操作的节点分为一下几种（手动解绑，禁用话机，手动换绑，催员禁用）；若当前话机正在绑定该催员则解绑时间为空，仅存在绑定时间
- 4.排序：绑定记录根据绑定时间进行倒序排列，时间越晚得越靠前

7）禁用/启用：禁用话机时若话机已绑定某催员/组长，则自动解绑；启用时不会自动将话机绑定至某一催员/组长

8）**删除话机**：删除话机仅删除前端展示的话机，**后端表内仍存有记录，被删除的话机自动被禁用并解绑已绑定的催员/组长**

删除弹窗

请确认是否删除话机号码：123456788

确认

取消

解绑弹窗

请确认是否解绑话机号码：123456788

账号：CMSD0A001

确认

取消

启用弹窗

请确认是否启用话机号码：123456788

确认

取消

禁用弹窗

请确认是否禁用话机号码：123456788

确认

取消

绑定弹窗

绑定账号

请选择要绑定的账号

当前话机绑定账号：CMSD0A001

选择话机绑定账号：

请选择

取消

确认

查看绑定记录弹窗

绑定记录

分机号	绑定账号	绑定时间	解绑时间
123456	CMSD0A001	2025.04.28 14:22	
123456	CMSD0A002	2025.04.28 14:22	2025.04.28 14:22
123456	CMSD0A003	2025.04.28 14:22	2025.04.28 14:22
123456	CMSD0A004	2025.04.28 14:22	2025.04.28 14:22

共 1 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 19 > 20条/页 ▼

绑定记录

分机号	绑定账号	绑定时间	解绑时间
暂无数据			

共 1 条 < 1 2 3 4 5 6 ... 19 > 20条/页 ▼

3、催员账号信息

催员明细中新增话机管理，当催员绑定某个话机号时则展示该话机的信息，仅展示不可以修改



3、获取话机状态



案件详情改动

- 1、取消复制电话号码功能
- 2、新增根据号码配置「脱敏配置」，查看号码权限，含催记列表、新建催记、案件信息中的电话号码。



- 3、紧急联系人、通讯录、通话记录、历史通话详情：支持号码拨打，自动调软电话
- 4、手机号码处理：手机号码需要进行脱敏处理，脱敏处理由后端处理，是否展示查看按钮由系统配置决定
- 5、所有的手机号码后面均需要包含两个按钮以及脱敏（查看）功能



催收行为监控

- 1、取消复制电话号码行为
- 2、新增拨打电话号码、查看电话号码行为监控



查看手机号

- 1.记录规则：当用户[点击查看脱敏号码](#)时需要记录该事件
- 2.记录操作明细格式：查看号码，关系
- 3.关系：本人、紧急联系人、通讯录、通话记录、历史通话记录

☒拨打电话

- 1.记录规则：当用户[点击拨打号码](#)时需要记录该事件
- 2.记录操作明细格式：拨打号码，关系，是否接通，通话时长，通话编号

通话记录

每次催员拨打电话后需要记录催员本次拨打电话的记录

排序：根据拨打时间倒序排列



- 1.通话编号：催员每次拨打电话时无论是否接通都需要记录本次通话的记录
- 2.催员账户：催员的账号名称

- 3.分机号：指该催员发起拨打时的对应的分机号
- 4.订单号：指催员拨打的电话所属于的订单号
- 5.关系：被叫号码与本人的关系，分为以下几类：本人、紧急联系人、通讯录、通话记录、补充联系人、历史通话记录
- 6.被叫号码：催员呼叫的号码
- 7.接通状态：指该通话是否接通，通话时长大于0秒则为已接通，等于0则为未接通
- 8.通话时长：根据接口返回或根据挂断时间-拨打时间进行计算，计时单位“秒”
- 9.呼叫时间：催员点击拨打按钮的时间
- 10.应答时间：用户接通电话时间
- 11、通话结束时间：挂机时间
- 11.下载录音：仅接通的电话支持下载录音，点击下载录音后下载录音至本地，下载过程中需要展示loading状态
- 12.播放：无需下载即可在催收后台内听到录音

超过3个月的通话录音无法下载，查看日-拨打日期大于91天的录音无法下载

挂机原因/挂机方向（hangupCode码表）

code	codemsg	说明
10001	正常挂断	
10002	呼叫取消	
10003	拒绝接听	
10004	外呼通道线路失败	
10005	用户超时未接听	
10006	用户忙	
10007	服务器端挂断	
10008	分机未注册	
10009	目标不可达	
10011	定时器超时	
10012	呼入时回调接口错误	
10013	分机不存在	
10014	未发现	
10015	请求超时	
10016	无人接听	
10017	呼叫失效	
10019	归属地未知	
10020	其它原因	
10024	错误请求	
10025	呼叫被禁止	
10027	号码被改变	
10028	呼叫拦截	
10031	未知	
10040	主叫挂机	
10041	被叫挂机	

系统设置：新增基础配置>通话配置>手机号码脱敏权限

1、支持对催收组长和催收员 分别设置是否允许查看手机号权限

2、配置开启：则允许该角色点击查看脱敏手机号码



参考BTQ交互界面



附件一：话机录入文件.xlsx