

限流算法指南

限流目的

简而言之,限流可以控制系统对外部请求的处理速度,避免瞬时过载,保障服务公平和稳定运行 1 2 。通过对每个调用者或整个服务设置请求上限,可以阻止恶意的拒绝服务攻击并平滑系统负载。

固定窗口计数 (Fixed Window Counter)

原理: 固定窗口算法在固定的时间窗口内维护一个简单计数器。例如每分钟允许 100 次调用,计数器在新窗口开始时重置 3 。可以按用户或服务器级别分别维护计数器 4 。

实现方法: 通常为每个维度生成一个包含时间戳的键,如 api:{userId}:{floor(now/窗口长度)} 。每次请求时对该键执行自增并设置过期时间。计数超过阈值则拒绝直到新窗口到来。

优点与注意事项: 实现简单且避免饥饿,但缺点是窗口边界附近可能出现"突刺"——大量请求在窗口开头集中到来,导致系统瞬间过载 5 。因此在高并发场景可以结合其它算法缓解突刺问题 6 。

滑动窗口算法 (Sliding Window)

滑动窗口算法解决了固定窗口突刺的问题,通过记录近期的请求并在任意连续窗口内计算调用次数。

滑动窗口日志(Sliding Window Log)

原理: 对每个键维护一个有序集合(如 Redis ZSET),成员为每次通过的唯一标识,分数为时间戳。处理请求时先删除窗口外的旧元素,然后检查集合长度:如果小于阈值则放行并加入当前时间戳;否则拒绝。这样保证在任意长度为W的区间内最多通过L次请求。

实现注意:-成员必须唯一,避免并发时覆盖导致计数失真。-删除旧元素和新增元素需要在同一个原子操作中完成,常用 Lua 脚本。-每次成功插入时要设置 TTL(窗口大小),避免冷键长时间占用内存。

滑动窗口计数(Rolling Window / 分片桶)

该近似算法将大窗口拆成多个小桶(如 60 秒窗口拆为 12 个 5 秒小桶)。请求时对当前桶计数,并对最近 N 个桶求和判断是否超限。它牺牲了时间精度换取更好的性能,适合流量极高的场景。

优缺点: 滑动窗口相较于固定窗口更加公平,并能够处理突刺 7 。但需要记录每个调用者的历史请求,内存消耗较大,分布式环境需要特别注意键设计、时钟一致性和热点问题 8 。

漏桶算法 (Leaky Bucket)

原理: 漏桶算法将请求看成水滴放入桶中,桶底有一个孔按固定速率"漏水" ⁹ 。桶满时新来的水滴会溢出,即拒绝请求,保证输出流量平稳。

实现方法: 常用一个固定长度的队列表示桶,进来的请求入队,定期以固定速率出队处理 10 。如果队列已满则直接丢弃新请求 11 。

注意事项: 漏桶可以平滑流量并保护下游,但不能适应突发高峰,队列过长会导致排队时间增加甚至饥饿 12。

令牌桶算法 (Token Bucket)

原理: 与漏桶相反,令牌桶向桶中定期加入令牌,每个请求消耗一定数量的令牌 13。桶容量有限,令牌用尽时请求必须等待新令牌生成;桶满时新增的令牌会被丢弃 14。该算法允许请求在有足够令牌时突发发送,而长期平均速率由令牌生成速率决定 15。

实现方法: 为每个键存储当前令牌数和最近一次补充时间。每次请求先根据时间差计算补充多少令牌并更新状态,然后判断令牌是否足够。若足够则扣减并通过,否则返回等待时间。

注意事项: 相比漏桶,令牌桶支持短时间突发,但可能在一个时间窗内处理的请求超过平均速率,因此要合理选择桶容量和补充速率 ¹⁶ 。

并发数限流 (Concurrency Limiting)

原理: 并发限制器不关注时间维度,而是限制同时运行的任务数量。某博客指出,**并发限流器只允许同时存在** n **个任务**,与秒级 QPS无关 17 。实现上常用信号量(semaphore),初始包含固定数量的"许可",每个任务开始时需要取得许可,用完后释放 18 。

实现方法: - **本地信号量:** 在单进程内用线程库提供的 semaphore 控制并发,简单但各实例之间不共享状态。 - **分布式信号量:** 使用 Redis 等存储保存可用许可数量,结合 Lua 保证原子性。请求时减少许可,任务结束时归还许可。没有可用许可时请求必须等待或被拒绝。 - 一些框架(如 Hangfire)提供内置的并发限制器,允许用户定义特定任务的最大并发数 19。

注意事项: 并发限制器侧重保护下游资源,如数据库连接或线程池。需要注意确保许可最终归还,避免"忘记释放"导致永久占用²⁰。在公平性要求较高时,可能需要排队机制来避免"后来者插队"。

组合与实践注意事项

- **键设计**: 限流键应包含业务维度(接口、用户、IP、租户、热点参数等),以便精确控制不同流量。避免使用全局单键导致热点。
- · **原子操作**:在分布式存储中,删除旧数据、计数和插入必须在同一原子操作中完成,常用 Redis 的 Lua 脚本实现。
- TTL 与冷键回收: 为每个限流键设置合理的过期时间,通常等于窗口大小或桶填充时间,以防止长期不活跃的键占用内存。
- · 时钟一致性: 多实例环境下应尽量使用统一时间源,避免因时钟漂移导致的限流误判。
- **系统分层**: 实际应用中通常在网关进行粗粒度限流(例如基于 IP)、在服务内部针对接口或参数细分限流,再对下游资源设置并发限制,多层结合更可靠。
- **监控与调优**: 应监控放行/拒绝次数、等待时间、错误率等指标,根据业务压力动态调整窗口大小、令 牌速率或并发上限。

总结

常见限流算法各有适用场景:固定窗口实现简单但易受突发流量影响;滑动窗口能够提供平滑、公平的限制,但占用内存较高;令牌桶适合允许短暂突发又维持长期均速;漏桶提供恒定输出,适用于需要严格控制下游速率的场景;并发数限制则保护线程池或数据库等有限资源。选择合适的限流策略并结合系统特性进行分层设计,是保证服务稳定性的重要手段。

1 2 6 11 12 What is Rate Limiting? | TIBCO

https://www.tibco.com/glossary/what-is-rate-limiting

3 4 5 7 8 9 10 13 14 15 16 Davide's Code and Architecture Notes - 4 algorithms to implement Rate Limiting, with comparison | Code4IT

https://www.code4it.dev/architecture-notes/rate-limiting-algorithms/

17 18 20 Exploring concurrent rate limiters, mutexes, semaphores | Shalvah's Blog https://blog.shalvah.me/posts/diving-into-concurrent-rate-limiters-mutexes-semaphores

19 Concurrency & Rate Limiting — Hangfire Documentation https://docs.hangfire.io/en/latest/background-processing/throttling.html