实验二 物理内存管理

计31 张正 2013011418

一、实验目的

- 理解基于段页式内存地址的转换机制
- 理解页表的建立和使用方法
- 理解物理内存的管理方法

二、实验内容

本次实验包含三个部分。首先了解如何发现系统中的物理内存;然后了解如何建立对物理内存的初步管理,即了解连续物理内存管理;最后了解页表相关的操作,即如何建立页表来实现虚拟内存到物理内存之间的映射,对段页式内存管理机制有一个比较全面的了解。

练习0: 填写已有实验

使用meld手动完成合并

练习1: 实现 first-fit 连续物理内存分配算法

在实现first fit 内存分配算法的回收函数时,要考虑地址连续的空闲块之间的合并操作。

首先对lab2的代码进行make,发现出现了如下的错误

可以发现其错误出现在default_check(void)这个函数之中,该函数为检查 firstfit算法的函数。

分析源码后可知,在其对内存进行一些列分配释放操作后,再次申请一页内存后出现错误,可知其在最后一次p0 = alloc_page()申请中得到内存页的位置与算法规则不相符,回到default alloc pages(size t n)、

default_free_pages(struct Page *base, size_t n)函数中可以分析得到,在分配函数和释放函数中都出现错误:

分配函数中若分得的块大小大于申请页数,则需要将多余的页形成一个块,按照从低地址到高地址的顺序挂回free_list中,而不是直接挂到free_list的后面。

将释放页与空闲页合并操作之后,只是将新的空闲区域挂到了free_list的后面,并没有按照从低地址到高地址的顺序将其挂到free_list之中,导致后面check函数中出现错误。对源代码做如下修改:

```
static struct Page *
default_alloc_pages(size_t n) {
  assert(n > 0);
  if (n > nr_free) {
     return NULL:
  }
  list_entry_t *le, *len;
  le = &free_list;
  while((le=list_next(le)) != &free_list) {
   struct Page *p = le2page(le, page_link);
   if(p-property >= n){
     int i;
     for(i=0;i< n;i++){
      len = list next(le);
      struct Page *pp = le2page(le, page_link);
      SetPageReserved(pp);
      ClearPageProperty(pp);
      list del(le);
      le = len;
     }
     if(p->property>n){
      (le2page(le,page_link))->property = p->property - n;
     }
```

```
ClearPageProperty(p);
     SetPageReserved(p);
     nr_free -= n;
     return p;
   }
  }
  return NULL;
}
释放内存与申请内存思路大致相同:
static void
default_free_pages(struct Page *base, size_t n) {
  assert(n > 0);
  assert(PageReserved(base));
  list_entry_t *le = &free_list;
  struct Page * p;
  while((le=list_next(le)) != &free_list) {
   p = le2page(le, page_link);
   if(p>base){
     break;
   }
  }
 for(p=base;p<base+n;p++){</pre>
   list_add_before(le, &(p->page_link));
  }
  base->flags = 0;
  set_page_ref(base, 0);
  ClearPageProperty(base);
  SetPageProperty(base);
  base->property = n;
  p = le2page(le,page_link);
  if( base+n == p){
   base->property += p->property;
   p->property = 0;
  le = list_prev(&(base->page_link));
```

```
p = le2page(le, page_link);
if(le!=&free_list && p==base-1){
  while(le!=&free_list){
    if(p->property){
      p->property += base->property;
      base->property = 0;
      break;
    }
    le = list_prev(le);
    p = le2page(le,page_link);
    }
}
nr_free += n;
return;
```

再次make,得到结果去下图,check_alloc_page() succeeded!

```
Booting from Hard Disk...
(THU.CST) os is loading ...

Special kernel symbols:
entry 0xc010002c (phys)
etext 0xc0105e57 (phys)
edata 0xc0117a38 (phys)
end 0xc0118968 (phys)

Kernel executable memory footprint: 99KB
memory management: default_pmm_manager
e820map:
memory: 0009f400, [00000000, 0009f3ff], type = 1.
memory: 00000c00, [0009f400, 0009ffff], type = 2.
memory: 00010000, [000f0000, 000fffff], type = 2.
memory: 17efd000, [00100000, 17fffff], type = 1.
memory: 00003000, [17ffd000, 17ffffff], type = 2.
memory: 00040000, [fffc0000, fffffff], type = 2.
check_alloc_page() succeeded!
kernel panic at kern/mm/pmm.c:499:
assertion failed: get_pte(boot_pgdir, PGSIZE, 0) == ptep
belcome to the kernel debug monitor!!
Type 'help' for a list of commands.
```

练习2:实现寻找虚拟地址对应的页表项

通过设置页表和对应的页表项,可建立虚拟内存地址和物理内存地址的对应关系。本练习需要补全get_pte函数 in kern/mm/pmm.c,实现其功能。

从上次make的结果可以看出,在kern/mm/pmm.c中get_pte实现失败,所以对该函数进行了如下的补全。

```
pde_t *pdep = &pgdir[PDX(la)];
if (!(*pdep & PTE_P)) {
```

```
struct Page *page;
if (!create II (page = alloc_page()) == NULL) {
    return NULL;
}
set_page_ref(page, 1);
uintptr_t pa = page2pa(page);
memset(KADDR(pa), 0, PGSIZE);
*pdep = pa I PTE_U I PTE_W I PTE_P;
}
return &((pte_t *)KADDR(PDE_ADDR(*pdep)))[PTX(la)];
```

•请描述页目录项(Pag Director Entry)和页表(Page Table Entry)中每个组成部分的含义和以及对ucore而言的潜在用处。

页目录项(Pag Director Entry)和页表(Page Table Entry)的前20位分别储存着页表的基址,物理页的基址,后十二位储存着属性值

R/W: 页是否是只读的

U/S:是一般用户访问还是超级用户访问

A: 是否访问过该页

P-驻留位

D-修改位

等

对于ucore,这种方式起到了一种安全保护机制,

•如果ucore执行过程中访问内存,出现了页访问异常,请问硬件要做哪些事情?

CPU会把产生异常的线性地址存储在CR2中,并且把表示页访问异常类型的值(简称页访问异常错误码,errorCode)保存在中断栈中。

练习3:释放某虚地址所在的页并取消对应二级页表项的映射

当释放一个包含某虚地址的物理内存页时,需要让对应此物理内存页的管理数据结构Page做相关的清除处理,使得此物理内存页成为空闲;另外还需把表示虚地址与物理地址对应关系的二级页表项清除。请仔细查看和理解page_remove_pte函数中的注释。为此,需要补全在 kern/mm/pmm.c中的page_remove_pte函数。

```
函数补全为
if (*ptep & PTE_P) {
    struct Page *page = pte2page(*ptep);
```

```
if (page_ref_dec(page) == 0) {
    free_page(page);
}
*ptep = 0;
tlb_invalidate(pgdir, la);
}
```

数据结构Page的全局变量(其实是一个数组)的每一项与页表中的页目录项和页表项有无对应关系?如果有,其对应关系是啥?'

有,ref表示这样页被页表的引用记数。如果这个页被页表引用了,即在某页表中有一个页表项设置了一个虚拟页到这个Page管理的物理页的映射关系,就会把Page的ref加一;反之,若页表项取消,即映射关系解除,就会把Page的ref减一。flags表示此物理页的状态标记。