《计算机系统》 位、字节、信息存储

湖南大学

《计算机系统》课程教学组




内容提要



为什么是二进制?

◆计算机是由仅具有开关两个状态的逻辑电路组成的;




●二进制的计算模式比十进制的简单许多;

- ●加法与减法: XOR(异或)
- ●乘法与除法: AND(与)

为什么是二进制?

• 二进制电路具有较强的抗干扰性;



- •二进制便于布尔代数的运算
 - **8**&
 - ||

二进制

●使用一个选中的数R作为"底",并用它的幂来作为"<mark>权</mark>",这样就形成了用R来表示所有数的形式。

$$[x_{n-1} \dots x_0] = \sum_{k=0}^{n-1} x_k R^k$$

例如: $3582_{10} = 3 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 8 \times 10^1 + 2 \times 10^0$

所以二进制就是以2为底,2的幂次为权来表示数的一种形式

$$1110 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

进制转换

- $\bullet B \rightarrow D$
 - ●使用"底-权公式"

$$[x_{n-1} \dots x_0] = \sum_{k=0}^{n-1} x_k R^k$$

e.g.


$$1110 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 = 14$$

熟记2的幂次会极大地方便二进制的计算!

......8192, 4096, 2048, 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1

进制转换

 $\bullet D \rightarrow B$



从下往上写出每个余数110010就是50的二进制表示。

●也可以通过"2的幂次拼接"来快速完成

$$50 = 32 + 16 + 2 = 2^5 + 2^4 + 2^1$$

1	1	0	0	1	0
2 ⁵	2^4	2^3	2^2	2 ¹	2^0

课堂习题1

)10

 $01001010_2 = ($ $78_{10} = ()_2$

A. 01001101₂ 138₁₀

B. 01001110₂ **74**₁₀

40₁₀

C. 01010011₂

D. 01001110₂ 138₁₀

十六进制

●为了避免二进制表达式的不便之处,人们使用十六进制来获得 更友好直观的数据的表达形式.


●R=16 , 计数符号为:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

●C语言中, 使用 0x******** 来标识十六进制数.

十六进制

• D → H



•也可以通过"16的幂次拼接"来快速完成

$$552 = 2 \times 256(16^2) + 2 \times 16 + 8 \times 1(16^0)$$

2	2	8
2	1	0
16	16	16

进制转换

$\bullet H \rightarrow D$

●使用"底-权公式"

$$[x_{n-1} \dots x_0] = \sum_{k=0}^{n-1} x_k R^k$$

例如:

$$0x7AF = 7 \times 16^2 + 10 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 1967$$

熟记 16 的幂次会极大地方便十六进制的计算!

.....65536, 4096, 256, 16, 1

课堂习题2 $260_{10} = ()_{16}$ $1A5_{16} = ($

A. 118₁₆ 437₁₀


B. 150₁₆ 448₁₀

C. 104₁₆ 421₁₀

D. 128₁₆ 406₁₀







进制转换

 $\bullet H \rightarrow B$

将十六进制数的每一位转换为二进制的表达形式:

 $\bullet B \rightarrow H$

从二进制数的最低位(LSB)往最高位(MSB)按照每四位一组来分组,每一组转换为一个十六进制数.

进制关系

• 1 Byte = 8 bits

- 二进制 000000002 to 111111112
- 十进制 010 to 25510
- 十六进制 0016 to FF16
 - 16个字符
 - '0' to '9' and 'A' to 'F'
 - 在C语言中 FA1D37B16 可表示为 0xFA1D37B 或0xfa1d37b

最低有效位(the Least Significant Bit, LSB)是指一个二进制数字中的第0位(即最低位),具有权值为2⁰

最高有效位(the Most Significant Bit, MSB)是指一个n位二进制数字中的n-1位,具有最高的权值2ⁿ - 1



	•	
0	0	0000
1 2 3	1	0001
2	3	0010
3	3	0011
4	4	0100
5 6	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
A	10	1010
В	11	1011
C	12	1100
D	13	1101
E	14	1110
म	15	1111

数据类型·

C Data Type	Typical 32-bit	Intel IA32	x86-64			
char	1	1	1			
short	2	2	2			
int	4	4	4			
long	4	4	8			
long long	8	8	8			
float	4	4	4			
double	8	8	8			
long double	8	10/12	10/16			
pointer	4	4	8			

内容提要



布尔代数

•乔治布尔于19世纪开创了布尔代数

- ●属于逻辑的代数表达形式
- ●定义 "真"的值为1, "假"的值为0

And (与)

■ **A&B** = **1** when both A=1 and B=1

Not (非)

■ ~A = 1 when A=0

~	
0	1
1	0

Or(或)

■ A B = 1 when either A=1 or B=1

l	0	1
0	0	1
1	1	1

Exclusive-Or (Xor , 异或)

■ A^B = 1 when either A=1 or B=1, but not both

٨	0	1
0	0	1
1	1	0

位运算

- •位向量的运算
 - ●按"位"进行逻辑运算

01101001 01101001 & 01010101 | 01010101 01000001 01111101 01101001 ^ 01010101 00111100

~ 01010101
10101010

布尔代数的各种逻辑完全适用

	And	Or	Xor
00.	0	0	0
10	0	1	1
01	0	1	1
11	1	1	0

位运算

- ●C语言中有所有位运算操作符:&, |, ~, ^
 - ●适用于所有"整型"数据: long, int, short, char, unsigned
 - 将参数视为位向量
 - 参数是按位来参与运算

●举例 (Char 数据)

- $\sim 0x41 \rightarrow 0xBE$ $\sim 010000012 \rightarrow 101111102$
- $\sim 0 \times 000 \rightarrow 0 \times FF$ $\sim 000000002 \rightarrow 1111111112$

- $0x69 \& 0x55 \rightarrow 0x41$ $01101001_2 \& 01010101_2 \rightarrow 01000001_2$
- $0x69 \mid 0x55 \rightarrow 0x7D$ $01101001_2 \mid 01010101_2 \rightarrow 01111101_2$

逻辑运算

●逻辑运算符

- &&, ||, !
- ●定义 '0' 为假,所有非0值为真
- •返回值非0即1

●举例 (Char 数据)

- $!0x41 \rightarrow 0x00$
- $!0x00 \rightarrow 0x01$
- $!!0x41 \rightarrow 0x01$
- $0x69 \&\& 0x55 \rightarrow 0x01$
- $0x69 \parallel 0x55 \rightarrow 0x01$

移位运算

- ●左移: x << y
 - ●将位向量 x 左移 y 位 左边多余位均舍弃右侧用 0 补齐
- ●右移: x >> y
 - 将位向量 x 右移 y 位 右边多余位均舍弃
 - ●逻辑右移 左边以 0 补齐
 - 算术右移左侧用最高位补充
- 未定义运算

移位值<0或≥字长

Argument x	01100010
<< 3	00010000
Log. >> 2	00011000
Arith. >> 2	00011000

Argument x	10100010
<< 3	00010000
Log. >> 2	00101000
Arith. >> 2	11 101000

内容提要



基于字节的 内存模式

已知一条地址总线的位数,如何计算其所能表达的地址空间大小?


$$2^{10} = 1,024 = 1K$$
, $2^{20} = 1,048,576 = 1M$, $2^{30} = 1.09 \times 10^{12} = 1G$

如果该总线有"mn"位(线),那么,

例如:一条地址总线有13根地址线,则它表达的地址空间为: $2^{13}Byte = 2^3KB = 8KB$

位级操作

- ●一个内存地址存放的是一个 字节(8个bit)!
- ●地址指明的是某个字节 (8bit)的存放位置
 - ●即某数据第一个字节所 在的位置
 - ●因此连续存放的两个字 之间相隔4个地址(32位 字长)或者8个地址(64 位字长)



字节存放顺序


- •一个多字节数据是怎样在内存中存放的?
- •2大传统模式

●大端法: Sun, PPC Mac, Internet: 高位字节占据低地址

●举例: 4字节变量 x 的值是: 0x01234567,存放在 0x100

		0x100	0x101	0x102	0x103	
大端法		01	23	45	67	
'						
		0x100	0x101	0x102	0x103	
小端法	_	67	45	23	01	

大小端法举例2



指针表示

int B = -15213;int *P = &B; Sun

EF

FF

2C

FB

IA32

D4 F8

FF

BF

x86-64

0C

89

EC

FF

FF

7F

00

00

不同的编译器和计算机会为程 序及数据分配不同的存储位置

字符串表示


●C语言的字符串

- •由字符的数组表示
- ●每一个字符由 ASCII 码来表示
 - ●标准的7位字符集编码
 - ●字符 '0' 的ASCII码为 0x30
 - ●数 i 的ASCII码为0x30+i
- 字符串必须以一个空字符表示结尾
 - ●也就是说最后一个字符 = 0

●兼容性

大端或小端存储不会影响字符串存储排列

char S[6] = "18243";



ASCII表

(American Standard Code for Information Interchange 美国标准信息交换代码)

1	100	仪	ASCII控制字符							ASC11打印字符																	
1						000	0					000	01		0010 0011			0100		0101		0110			01	11	
	1				_	0				_	_	1				2		3		1		5		5			
低四	佼	1	十进制	字符	Ctrl	代码	转义 字符	字符解释	十进制	字符	Ctrl	代码	转义 字符	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	Ctrl
000	0	0	0		^@	NUL	\0	空字符	16	•	^P	DLB		数据链路转义	32		48	0	64	a	80	P	96	25	112	p	
000	1	1	1	0	^A	SOH		标题开始	17	4	^Q	DC1		设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
001	0	2	2	•	^B	STX		正文开始	18	1	^R	DC2		设备控制 2	34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r	
001	1	3	3	*	^C	ETX		正文结束	19	!!	^\$	DC3		设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
010	0	4	4	٠	^D	EOT		传输结束	20	9	^T	DC4		设备控制 4	36	S	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
010	1	5	5	*	^E	ENQ		查询	21	§	^U	NAK		否定应答	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
011	0	6	6	•	^F	ACK		肯定应答	22	_	^V	SYN		同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	v	
011	1	7	7	•	^G	BEL	la	响铃	23	1	^W	ВТВ		传输块结束	39	*	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w	
100	0	8	8	0	^H	BS	\b	退格	24	1	^X	CAN		取消	40	(56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
100	1	9	9.	0	^	HT	۱t	横向制表	25	1	^Y	EM		介质结束	41)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
101	0	٨	10	0	^J	LF	\n	换行	26	\rightarrow	^Z	SUB		替代	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	Z	
101	1	В	11	♂	^K	VT	lv	纵向制表	27	←	1°	ESC	\e	溢出	43	+	59	;	75	K	91	I	107	k	123	{	
110	0	C	12	Q	^L	FF	\f	换页	28	L	^\	FS		文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	1	108	1	124		
110	1	D	13	D	^M	CR	\r	回车	29	\leftrightarrow	^]	GS		组分隔符	45	=	61	=	77	M	93	1	109	m	125	}	
111	0	K	14	1	^N	SO		移出	30	A	^^	RS		记录分隔符	46		62	>	78	N	94	٨	110	n	126	~	
111	1	В	15	17	<u>^0</u>	SI		移入	31	•	A.	US	,	单元分隔符	47	1	63	?	79	O	95	_	111	0	127	۵	*Backspace 代码: DEL

下一节:整数

湖南大学

《计算机系统》课程教学组

