The manual for class BaseTensor

赵继泽

February 22, 2021

1 介绍

类 BaseTensor 中成员变量和成员函数的介绍。BaseTensor 定义张量以及一些基本操作。

2 类成员变量

- 1. long fileSize: 张量存入磁盘的文件大小
- 2 DATATYPE* tensorData: 存放数据
- 3. BLASINT maxDataSize: tensorData可以使用的最大内存

3 类成员函数

- 3.1 构造函数
- 3.1.1 BaseTensor(const char* filename, const bool &ifremoved, const int &readtype = 0) ==> 从 文件中读取[reviewed]
- 3.1.2 BaseTensor(std::ifstream &ifs) ==> 从流中读取[reviewed]
- 3.1.3 template<typename T> BaseTensor(const uint32_t &tr, const BLASINT* rd, const T* data = 0, const BLASINT &dtsize = 0) ==> 从数据中构造张量[reviewed]
- 3.1.4 template<typename T> BaseTensor(initializer_list<BLASINT> rd, const T* data = 0, const BLASINT &dtsize = 0) ==> 构造张量,张量的维数由 initializer_list<BLASINT> 给出
- 3.1.5 BaseTensor(const BaseTensor &bt, const BLASINT &idx, void* tmpdata, const BLASINT &tdsize) ==> 张量和自身收缩, = T ...i...... T^* ...i......[reviewed]
 - 1. const BaseTensor &bt:即上面的张量T;
 - 2. const BLASINT* idx:需要收缩的指标;
 - 3. void* tmpdata: 辅助空间
 - 4. const BLASINT &tdsize: tmpdata 的大小(in unit of byte), 用来检查辅助空间是否够用.
- BaseTensor(const char &cttype, const BaseTensor &btl, const BLASINT &il, const BaseTensor &btr, const BLASINT &ir, void* tmpdata, const BLASINT &tdsize) ==> 将btl中il指标和btr中ir指标收缩,收缩完以后,btl中剩下的所有指标放在左边,btr中剩下的所有指标放在右边,∑_{il} btl_{...i...} btr_{...jr(=il)...} = M_{...} btl, btr的数据最终不会发生变化,但是要注意,btl的数据在运算过程中会变化,计算完成后恢复。 注意这里没有复共轭[reviewed],参数cttype = 'S', 'D' or 'I'.
 - 1. 如果 **cttype** = '**S**', btl中剩下的指标放在 M 的指标的左边, btr中剩下的指标放在右边, A_ijk B_mjn = R ikmn;
 - 2. 如果 cttype = 'D', A ijqkl B mnqst = R ijmnklst;
 - 3. 如果 cttype = 'I', A ijk B mjn = R imnk.

- 3.1.7 BaseTensor(const BaseTensor &bt, const BLASINT &il, const BLASINT &ir) ==> 内部指标收缩, $=\sum_{il}$ T ...il...ir(=il)...[reviewed]
- 3.1.8 BaseTensor(const BaseTensor &btl, const BaseTensor &btr, void* tmpdata, const BLASINT &tdsize) ==> 张量的直积. T (i1,j1)(i2,j2)(i3,j3)... = btl i1i2i3... btr j1j2j3...
- 3.1.9 BaseTensor(const BaseTensor &bt, const DATATYPE &scale = 1) ==> 复制构造函数[reviewed]
 - 1. **bt**:被复制的类;
 - 2. scale:将原来的数据乘以scale
- 3.2 一般成员函数
- 3.2.1 void legProduct(const BLASINT &il, DATATYPE* lambda, const BLASINT &lmbdsize) ==> = Ti.... * lambda[i], 不对i求和
- 3.2.2 void legDivision(const BLASINT &il, DATATYPE* lambda, const BLASINT &lmbdsize) ==> = T ...i.../lambda[i], 不对i求和
- 3.2.3 void shiftBefore(const BLASINT &il, const BLASINT &iprev, DATATYPE* tmpdata, const BLASINT &tdsize) ==> 将指标il移到指标iprev前面去; 这里要求 iprev <= il [reviewed]
- 3.2.4 void shiftAfter(const BLASINT &il, const BLASINT &iback, DATATYPE* tmpdata, const BLASINT &tdsize) ==> 将指标il移到指标iback后面去; 这里要求 iback >= il [reviewed]
- 3.2.5 bool permute(initializer_list<BLASINT> ri, DATATYPE* tmpdata, const BLASINT &td-size) ==> 和matlab中同名函数类似;
- 3.2.6 void tensorContraction(const char &cttype, const BaseTensor &btl, const BLASINT &il, const BaseTensor &btr, const BLASINT &ir, DATATYPE* tmpdata, const BLASINT &td-size) ==> 张量指标的收缩, btl剩下的指标放左边, btr剩下的指标放右边(注意这里没有复共轭), 本张量的结构已知; 如果收缩之后的张量结构未知, 请调用构造函数。参数 cttype 可以为 'S', 'D' 和 'I', 具体用法参考相应的构造函数.
- 3.2.7 template < typename TSR, typename = typename std::enable_if < std::is_base_of < BaseTensor < DTTYP TSR>::value>::type> BLASINT leftSVD(const char & thistype, const uint32_t & index, const char & Utype, Vector < RDTTYPE> & lambda, TSR & U, void* pool, const BLASINT & poolsize) ==> 将指标index移到最左边得到T, 然后做奇异值分解 T = U * lambda * VD, 这个函数的主要目的是得到U和lambda, VD是副产品。[reviewed?]
 - 1. **const char &thistype**: 'O' ==> **VD** 会存放到本张量中并且本张量的结构会发生改变(overwritten); '**K**' ==> 不存且本张量不会发生任何变化(kept); 'D' ==> 本张量的数据被破坏(destroyed)
 - 2. const BLASINT &index: 需要分解的指标
 - 3. const char & Utype: SVD分解得到U的方式,如果我们要求U是幺正矩阵,则type=='A', 否则 type=='S'
 - 4. Vector<RDTTYPE>* lambda: 奇异值
 - 5. **TSR* U**: SVD分解得到的幺正矩阵
 - 6. void* pool:辅助空间
 - 7. **const BLASINT &poolsize**: pool的大小, in sizeof(byte).
- 3.2.8 BLASINT rightSVD(const char &thistype, const BLASINT &index, const char &type, double* lambda, const BLASINT &lmbdsize, DATATYPE* VD, const BLASINT &VDsize, DATATYPE* tmpdata, const BLASINT &tdsize, DATATYPE* work, const BLASINT &wksize, double* rwork, const BLASINT &rwksize) ==> 将指标移到最右边得到T, 并做奇异值分解 T = U * lambda * VD, 这个函数主要目的是得到VD, 和 lambda, U是副产品。[reviewed?]
- 3.2.9 void highOrderSVD(const BLASINT &num, const BLASINT* index, DATATYPE**U, const BLASINT* Usize, DATATYPE* lambdamax, const BLASINT &lmbdsize, const BLASINT* dimtrlbd, DATATYPE* tmpdata, const BLASINT &tdsize, DATATYPE* work, const BLASINT &wksize, double* rwork, const BLASINT &rwksize) ==> 高阶奇异值分解,例如: $T_{...i...j...k...l...} = U_{i\alpha}U_{j\beta}U_{k\gamma}U_{l\delta}S_{...\alpha...\beta...\gamma...\delta...}$,所有的U要求是幺正矩阵,分解完以后,core tensor S 存放在本张量并不做截断 [reviewed?]
 - 1. const BLASINT & num: 做高阶奇异值分解的腿的数目

- 2. const BLASINT* index: 腿的指标; 先将需要分解的腿移到最左边, 然后做奇异值分解
- 3. DATATYPE** U:分解得到的矩阵,这里要求这些矩阵都是幺正矩阵
- 4. **DATATYPE* lambdamax**:存放奇异值分解的lambda,维数为所有需要分解的腿的维数之和,奇异值按照分解的腿的顺序依次存放
- 5. **const BLASINT* dimtrlbd**:每个分解的腿中,需要保留的奇异值的数目,如果超过了实际的奇异值的数目,对应的值就是0
- 6. DATATYPE* tmpdata:临时数组,和本地张量的数据空间一样大
- 7. DATATYPE* work: 临时数组
- 8. const BLASINT &wksize: size of work
- 9. double* rwork: 临时数组 (DATATYPE=Complex);没有用(DATATYPE=double)
- 3.2.10 void highOrderSVD(const BLASINT &num, const BLASINT* index, const BLASINT* dimtru, DATATYPE**U, double* lambdamax, const BLASINT* dimtrlbd, DATATYPE* tmpdata, DATATYPE* work, const BLASINT &lwork, double* rwork) ==> 高阶奇异值分解, 所有的U都是幺正矩阵, core tensor S 相应的指标根据dimtr做了截断, 注意本张量的维数发生了变化, 数据的存储空间依旧是原来的存储空间[reviewed?]
 - 1. const BLASINT &num: 奇异值分解的腿的数目
 - 2. const BLASINT* index: 奇异值分解的腿的指标
 - 3 const BLASINT* dimtru:
 - 4 DATATYPE* U:
 - 5. **double* lambdamax**: 存放奇异值,只保留截断之后的,数组的大小为 dimtrlbd[0]+dimtrlbd[1]+...+max(index[i])
- 3.2.11 void highOrderSVD(const BLASINT &num, const BLASINT* index, const BLASINT* dimtru, DATATYPE**U, double* lambdamax, const BLASINT* dimtrlbd, DATATYPE* tmpdata, DATATYPE* work, const BLASINT &lwork, double* rwork, BLASINT &iwork) ==> 高阶奇异值分解,U根据保留奇异值的数目做了截断,本张量的维数也发生了变化,数据空间存放截断后的core tensor。奇异值分解调用lapack中gesvdx(...)完成。
- 3.2.12 void rankCombination(const BLASINT &rstart, const BLASINT &rnum)
- 3.2.13 void rankDecomposition(const BLASINT &rindex, const BLASINT &rnum, const BLASINT* rdim)
- 3.2.14 bool reshape(initializer list<BLASINT> rd)