实验环境手工配置crush map

参考文档

Copy of Ceph 集群Crush map初始化

操作过程

I. 修改当前crush map, 为crush map添加新的type类型

注: 该步骤是在对当前ceph集群中的crush map进行初始化操作之前进行的步骤;如果当前ceph集群的crush map已经初始化完成,需要对ceph进行扩容操作,则直接跳过该步骤!

1. 获取当前crush map的文本格式文件

```
ceph osd getcrushmap -o /tmp/old-map.bin ## 获取crush map的二进制文件
crushtool -d map.bin -o /tmp/old-map.txt ## 将crush map的二进制文件转换成文本文件
```

2. 手工编辑crush map的文本文件

```
vim /tmp/old-map.txt ## 编辑文本文件,在文本文件中的type配置段中添加如下类型
>>

type 11 osd-domain

type 12 replica-domain

type 13 failure-domain

<<
```

3. 将crush map的文本文件导入并应用至当前的crush map当中

```
crushtool -c a. txt -o a. bin ## 将文本格式的crush map文件保存为二进制格式
ceph osd setcrushmap -i a. bin ## 将保存的二进制格式文件应用于当前的crush map中
```

- II. 构建crush map的物理拓扑
- 1. 获取物理机架拓扑信息(由运维组提供)

rack-d01

```
10. 0. 101. 68 ## 该信息表示IP地址为10. 9. 0. 201的服务器位于名称为d07的物理机柜中rack-d02
```

10. 0. 101. 69

rack-d03

10. 0. 101. 70

2. 检查当前集群中的osd是否运行正常

```
ceph osd dump | awk ' {print $14, $15, $16, $17} ' | grep " $NETWORK " | wc -I ## 查看每个osd是否运行正常, 其中的$NETWORK表示osd监听socket的网络位, EX: 10\. 0\. 101\.
```

3. 在crush map中对每个物理机架添加对应机架名称

应通过编辑crush map的文本文件来查看是否存在该机架名称

ceph osd crush add-bucket RACK rack ## 在crush map中将物理机架添加至rack bucket, 本例中三个RACK可设置为rack00, rack01, rack02

4. 通过命令行方式构建crush map中的物理拓扑

ceph osd crush move RACK root=default ## 分别设置rack00~02三个机架的root为default

ceph osd crush add-bucket HOSTNAME host ## 将指定主机的主机名称添加进host bucket中, 其中HOSTNAME是通过使用命令hostname查看得到的本机的主机名称

ceph osd crush move HOSTNAME rack= RACK ## 将指定主机移动至指定机架,即在crush map中实现主机--->机架物理形式的映射

ceph osd cursh add OSDID WEIGHT host= HOSTNAME ## 将指定osd添加至指定主机,即表示将每台osd主机中运行的多个osd实例进程添加至对应的osd主机中,其中OSDID是每个osd实例进程在osd集群中的id, EX: 0, 1, 2等;WEIGHT是每个osd进程实例在osd集群中的权重值,该权重W=该osd对应磁盘的容量M(GB)/1024;

此时就已经将crush map中的物理拓扑构建完成

- III. 构建crush map的逻辑拓扑
- 1. 创建逻辑拓扑中的replica-domain(逻辑域)

replica domain可以实现replica domain中的多个osd domain之间进行数据复制

ssd类型磁盘的failure domain命名为failure-domain apple, sata类型磁盘的failure domain命名为failure-domain sata-xx

ceph osd crush add-bucket REPLICA-DOMAIN replica-domain ## 在逻辑拓扑中添加replica domain bucket, 其中REPLICA-DOMAIN可以命名为replica-b-01

2. 创建osd-domain,每个replica-domain包含3个osd-domain

osd domain类似于物理拓扑中的主机,可以在每个osd domain中运行多个osd实例进程

ceph osd crush add-bucket OSD-DOMAIN osd-domain ## 在逻辑拓扑中添加osd domain bucket, 其中OSD-DOMAIN可以命名为osd-group-b-01, osd-group-b-02, osd-group-b-03

3. 将osd进程实例添加至指定的osd-domain中

ceph osd crush add OSDID WEIGHT osd-domain= OSD-DOMAIN ## 将指定的osd实例进程添加至指定的osd domain中, 其中OSDID和WEIGHT与物理拓扑中对应相同,本例中OSDID和OSD-DOMAIN的映射关系是osd. 0~2从属于osd-group-b-01, osd3~5从属于osd-group-b-02, osd6~8从属于osd-group-b-03

4. 将osd-domain放置到指定的replica-domain中

ceph osd crush move OSD-DOMAIN replica-domain= REPLICA-DOMAIN

5. 创建failure-domain

ceph osd crush add-bucket FAILURE-DOMAIN failure-domain

添加failure domain类型的bucket, ssd类型磁盘的的FAILURE-DOMAIN命名为failure-domain apple, sata类型磁盘的的FAILURE-DOMAIN命名为failure-domain sata-XX

6. 将replica-domain放置到指定failure-domain

ceph osd crush move REPLICA-DOMAIN failure-domain=FAILURE-DOMAIN

7. 创建crush rule ## ssd类型磁盘的rule的名称设置为apple, ruleset设置为5 ## sata类型磁盘的rule的名称设置为banana, ruleset设置为6 ceph osd getcrushmap -o old-crush-map.bin crushtool -d old-crush-map.bin -o old-crush-map.txt cp old-crush-map.txt new-crush-map.txt vim new-crush-map.txt ## 编辑crush map的文本格式文件,添加对应的rule规则 >> ## 配置rule名称为banana rule banana { ruleset 6 ## 配置ruleset为6 type replicated min_size 1 max_size 10 step take sata01 ## 指定rule规则: 指定rule应用的的failure domain step choose firstn 1 type replica-domain ## 指定rule规则: 先选择replica-domain step chooseleaf firstn O type osd-domain ## 指定rule规则: 再选择 osd-domain step emit } crushtool -c new-crush-map.txt -o new-crush-map.bin ceph osd setcrushmap -i new-crush-map.bin

此时就已经将crush map中的逻辑拓扑构建完成