实验环境手工配置ceph集群中的osd主机添加磁盘

参考文档

Ceph手动部署指南

操作过程

1. 对磁盘进行gpt格式的分区

#parted -a optimal -s /dev/DISK mktable gpt

对指定磁盘进行分区

2. 创建日志分区

#parted -a optimal -s /dev/DISK mkpart ceph 0% 15GB 用于作为journal区域 ## 对指定磁盘进行ceph类型的分区,并指定分区空间为15GB,

3. 创建数据分区

#parted -a optimal -s /dev/DISK mkpart ceph 15GB 100% 用于作为journal区域 ## 对指定磁盘进行ceph类型的分区,并指定分区空间为15GB,

4. 对磁盘的data区域进行文件系统格式化

#mkfs.xfs /dev/DISK2

5. 创建并生成一个osd id

ceph osd create==> OSD_ID

6. 创建对应的osd目录

 ${\tt \#mkdir\ /var/lib/ceph/osd/ceph-OSD_ID}$

创建osd目录作为对应data区域的挂载点

7. 挂载文件系统:将data所在设备文件挂载至指定osd目录

 $\begin{tabular}{ll} \# mount -t & xfs -o & rw, nodev, noexec, noatime, nodiratime, attr2, discard, inode64, logbsize=256k, noquota/dev/DISK2 /var/lib/ceph/osd/ceph-OSD_ID \end{tabular}$

8. 查看磁盘本身的wwn序列号

```
#Is -la /dev/disk/by-id/ | grep DISK2 | grep wwn | awk 'print $9' |awk -F- 'print $2' ==> WWN
```

9. 编辑主机挂载分区表

#echo "/dev/disk/by-id/wwn-WWN-part2/var/lib/ceph/osd/ceph-OSD_IDxfsrw, noexec, nodev, noatime, nodiratime, barrier=0, discard, inode64, logbsize=256k, delaylog02" >> /etc/fstab ## 编辑主机的挂载分区表,其中使用wwn-WWN-part2来标识数据分区的设备文件

10. 查看并记录数据分区的uuid

```
#Isblk -f | grep DISK2|awk '{printf $3} ==> UUID
```

11. 向ceph的配置文件中添加如下配置

```
#vim /etc/ceph/ceph.conf
```

>>

```
[osd. OSD_ID]
ustack_osd_journal_name = wwn-WWN-part1
host = HOSTNAME
ustack_osd_device = /dev/DISK2
osd_data = /var/lib/ceph/osd/ceph-OSD-ID
ustack_osd_uuid = UUID
osd_journal_size = 14336
ustack_osd_mount_device = /dev/disk/by-id/wwn-WWN-part2
osd_journal = /dev/disk/by-id/wwn-WWN-part1
ustack_osd_name = wwn-WWN-part2
```

12. 初始化指定osd实例

ceph-osd -i OSD_ID --mkfs --mkkey --osd-uuid UUID

使用格式化文件系统产生的uuid来作为指定osd的标识

13. 添加指定osd实例的认证信息

#ceph auth add osd. OSD_ID osd 'allow *' mon 'allow rwx' -i /var/lib/ceph/osd/ceph-OSD_ID/keyring ## 对osd. OSD_ID这个osd实例的key赋予具有的权限: 允许其他osd进行所有操作,允许mon进行rwx操作,使用-i指定key文件的路径

14. 启动osd实例进程

service ceph start osd. OSD_ID

15. 查看osd进程是否正常启动

ps -ef | grep osd