### 操作系统原理

# PRINCIPLES OF OPERATING SYSTEM

北京大学计算机科学技术系 陈向群
Department of computer science and Technology
Peking University
2015 春季

## 第10號

文件系统2

## 文件管理

- 文件系统实例—FAT
- 文件操作的实现
- 文件系统的管理
- 文件系统的安全性
- 文件系统的性能问题
- 文件系统的两个练习

## THE SECTION FAT

### WINDOWS — FAT16文件系统

- 簇大小: 1、2、4、8、16、32或64扇区
- 文件系统的数据记录在"引导扇区"中
- 文件分配表FAT的作用 描述簇的分配状态、标注下一簇的簇号等
- FAT表项: 2字节
- 目录项: 32字节
- 根目录大小固定



根目录

## FAT文件系统——MBR

### ● 主引导记录 — 0号扇区

	字节偏移量 (16进制)	域长	含义
<b>&gt;</b>	00 – 1BD	446字节	引导代码
	1BE – 1CD	16字节	分区表项1
<b>→</b>	1CE – 1DD	16字节	分区表项2
	1DE – 1ED	16字节	分区表项3
	1EE – 1FD	16字节	分区表项4
	1FE – 1FF	2字节	扇区结束标记 (55AA)

MBR	分区表	分区1(主分区)	分区2	分区3
-----	-----	----------	-----	-----

## FATTLE FAT32

引导区	文件分配表1	文件分配表2	根目录	其他目录和文件									
字节偏移量 (16进制)	域长	样值 (16进制)		含义									
00	3字节	EB 3C 90	转移指令	<b>&gt;</b>									
03	8字节	MSDOS5.0	文件系统	统标志(ASCII码)									
ОВ	25字节		BIOS参数 Block, BF	坟块 (BIOS Parameter PB)									
24	54字节		" ·	S参数块(Extended ameter Block, EBPB)									
5A	410字节		引导代码	马									
1FE	2字节	55 AA	扇区结为	<b>束标记</b>									

## ラート BIOS 参数块 FAT32

	字节偏移量 (16进制)	域长	样值(16进制)	含义
	ОВ	2字节	00 02	毎扇区字节数
$\rightarrow$	0D	1字节	08	毎簇扇区数
	0E	2字节	01 00	保留扇区数:从分区引导扇区到第一个文件 分配表开始的扇区数
	10	1字节	02	文件分配表个数
<b>→</b>	11	2字节	00 02	根目录项数
	13	2字节	00 00	扇区数(小):卷上的扇区数,如果该数适合于 16位(65535)的话
	15	1字节	F8	介质类型:F8表明为硬盘,F0表明为软盘
	16	2字节	C9 00	每个文件分配表的扇区数(FAT32不用)
	18	2字节	3F 00	每磁道扇区数
	1A	2字节	10 00	磁头数
	1C	4字节	3F 00 00 00	隐藏扇区数
	20	4字节	51 42 06 00	扇区数(大):如果小扇区数域的取值为0,该域包含的是卷中的扇区总数

### 引导扇区一扩展BIOS参数块(EBPB) (FAT32)


	字节偏移 量(16进制)	域长	含义
<del></del>	24	4字节	每个文件分配表的扇区数(FAT32用)
	28	2字节	标记:bit7为1,表示只有一个FAT;否则,两个FAT互为镜像
	2A	2字节	版本号
$\longrightarrow$	2C	2字节	根目录起始簇号,通常为2
	30	2字节	FSINFO所在扇区,通常1扇区
	32	2字节	引导扇区备份,通常是6号扇区
	34	12字节	未用
	40	1字节	BIOS Int 13H设备号
	41	1字节	未用
	42	1字节	扩展引导标识,如果后面三个值有效,设为0x29
	43	4字节	卷序列号: 当格式化卷时创建的一个唯一的数字
	47	11字节	卷标(ASCII码),建立文件系统时由用户指定
	52	8字节	系统ID:根据磁盘的格式,该域的取值为FAT12或FAT16

## 文件分配表FAT

- 可以把文件分配表看成是一个整数数组,每个整数代表磁盘分区的一个簇号
- 状态

未使用、坏簇、系统保留、被文件占用(下一簇簇号)、最后一簇(OxFFFF)

● 簇号从0开始编号,簇0和簇1是保留的



## FAT16目录项

偏移	域长	含义
00h	8	文件名
08h	3	文件扩展名
0Bh	1	文件属性字节
0Ch	10	保留
16h	2	最后一次修改的时间
18h	2	最后一次修改的日期
1Ah	2	起始簇号
1Ch	4	文件大小

位	7-6	5	4	3	2	1	0	
	保留	归档	目录	卷标	系统	隐藏	只读	

## FAT32文件系统

- FAT32的根目录区(ROOT区)不是固定区域、固定大小,而是数据区的一部分,采用与子目录文件相同的管理方式
- 目录项仍占32字节,但分为各种类型(包括: "."目录项、".."目录项、短文件名目录项、长文件名目录项、卷木项(根目录)、已删除目录项(第一字节为0xE5)等)
- 支持长文件名格式
- 支持Unicode
- 不支持高级容错特性,不具有内部安全特性

## FAT32目录项


7	6	5	4	3	2	1	0	
		归档	目录	卷标	系统	隐藏	只读	

偏移	域长(字节)	含义
00h	8	文件名
08h	3	文件扩展名
0Bh	1	文件属性字节
0Ch	1	保留
0Dh	1 ->	创建时间,精确到1/10秒
0Eh	2>	文件创建时间
10h	2	文件创建日期
12h	2	文件最后访问日期
14h	2 ->	起始簇号的高16位
16h	2	最后一次修改的时间
18h	2	最后一次修改的日期
1Ah	2	起始簇号的低16位
1Ch	4	文件长度 (子目录为0)

## 一般长文件名的实现方式

File 1 entry length File 1 attributes Entry 0 for one е C file b d u g  $\boxtimes$ е File 2 entry length File 2 attributes р е S n 0 n e File 3 entry length File 3 attributes  $\boxtimes$ 0 0


(a)



### FAT32一长文件名目录项格式

偏移	长度	含义
00h	1	位0-5给出序号,位6表示长文件最后一个目录项
01h	10	长文件名(unicode码)①前5个字符
0Bh	1	0x0F(长文件名目录项标志)
0Ch	1	保留
0Dh	1	校验值(由短文件名计算得出)
0Eh	12	长文件名(unicode码) ② 6个字符
1Ah	2	文件起始簇号,常置0
1Ch	4	长文件名(unicode码) ③ 2个字符

例子:文件名为The quick brown.fox,采用Unicode编码



## 5个目录项

### The quick brown fox jumps over the lazy dog

	68	d	О	g			Α	0	C K							0		
	3	o	V	е			Α	0	C K	t	h	е		I	а	0	z	у
	2	w	n		f	o	Α	0	СК	х		j	u	m	р	0	s	
	1	Т	h	е		q	Α	0	СК	u	j	С	k		b	0	r	О
	Т	н Е	Q U	1 ~	1		Α	N T	s	Creation time		Last acc	Upp	La wri		Low	Si	ze
3ytes t					$\Box$						$\top$			$\neg \Box$				$\neg \neg$

Windows为其建立了五个目录 项、四个保存长文件名、一个 保存压缩文件名THEQUI~1

## 

## 文件操作的实现

### 创建文件:

建立系统与文件的联系,实质是建立文件的FCB

- 在目录中为新文件建立一个目录项,根据提供的参数及需要填写相关内容
- > 分配必要的存储空间

### 打开文件:

根据文件名在文件 <u>目录中检索</u>,并将该文件的目录项读入内存,建立相应的数据结构,为后续的文件操作做好准备

文件描述符/文件句柄

## 文件操作—建立文件

create(文件名,访问权限)

①检查参数的合法性

例如: 文件名是否符合命名规则;

有无重名文件;

合法→②, 否则→报错、返回

- ② 申请空闲目录项,并填写相关内容;
- ③ 为文件申请磁盘块; (?)
- 4 返回

## 文件操作—打开文件

### 为文件读写做准备

给出文件路径名,获得文件句柄(file handle)或文件描述符(file descriptor),需将该文件的目录项读到内存fd=open(文件路径名,打开方式)

- ①根据文件路径名查目录,找到目录项(或1节点号);
- ②根据文件号查系统打开文件表,看文件是否已被打开; 是 → 共享计数加1 否则 → 将目录项(或I节点)等信息填入系统打开文件 表空表项,共享计数置为1;
- ③根据打开方式、共享说明和用户身份检查访问合法性;
- ④在用户打开文件表中获取一空表项,填写打开方式等,并指向系统打开文件表对应表项 返回信息: fd:文件描述符,是一个非负整数,用于以后读写文件

## 文件操作—指针定位

### seek (fd, 新指针的位置)

系统为每个进程打开的每个文件维护一个读写指针,即相对于文件开头的偏移地址(读写指针指向每次文件读写的开始位置,在每次读写完成后,读写指针按照读写的数据量自动后移相应数值)

- ① 由fd查用户打开文件表,找到对应的表项;
- ② 将用户打开文件表中文件读写指针位置设为新指针的位置,供后继读写命令存取该指针处文件内容

## 文件操作一读文件

### read (文件描述符,读指针,要读的长度,内存目的地址)


①根据打开文件时得到的文件描述符,找到相应的文件控制块(目录项)

确定读操作的合法性

读操作合法→②,否则→出错处理

问题: 文件尚未打开?

- ② 将文件的逻辑块号转换为物理块号 根据参数中的读指针、长度与文件控制块中的信息,确 定块号、块数、块内位移
- ③ 申请缓冲区
- ④启动磁盘I/O操作,把磁盘块中的信息读入缓冲区,再传送到指定的内存区(多次读盘)
- ⑤ 反复执行③、④直至读出所需数量的数据或读至文件尾



## 

## 文件系统的可靠性

### 可靠性:

抵御和预防各种物理性破坏和人为性破坏的能力

- 坏块问题
- 备份通过转储操作,形成文件或文件系统的多个副本

## 文件系统备份

#### 全量转储:

定期将所有文件拷贝到后援存储器

#### 增量转储:

只转储修改过的文件,即两次备份之间的修改,减少 系统开销

#### 物理转储:

从磁盘第0块开始,将所有磁盘块按序输出到磁带

#### 逻辑转储:

从一个或几个指定目录开始, 递归地转储自给定日期后 所有更改的文件和目录

## 文件系统一致性


### 问题的产生:

磁盘块 → 内存 → 写回磁盘块 若在写回之前,系统崩溃,则文件系统出现不一 致

### 解决方案:

设计一个实用程序,当系统再次启动时,运行该程序,检查磁盘块和目录系统

## 磁盘块的一致性检查



## 文件系统的写入策略

通写(write-through)内存中的修改立即写到磁盘缺点:速度性能差

例: FAT文件系统

延迟写(lazy-write)利用回写(write back)缓存的方法得到高速

考虑文件系

统一致性和

速度

可恢复性差

可恢复写(transaction log)采用事务日志来实现文件系统的写入既考虑安全性,又考虑速度性能

例: NTFS

### 确保未经授权的用户不能存取某些文件

## 

## 文件保护机制

- 用于提供安全性、特定的操作系统机制
- 对拥有权限的用户,应该让其进行相应操作,否则,应禁止
- 防止其他用户冒充对文件进行操作

### 实现:

- \*用户身份验证
- \*访问控制

用户是谁?
用户拥有什么?
用户知道什么?

## 文件的访问控制

### 访问控制

主动控制: 访问控制表

- ✓ 每个文件一个
- ✓ 记录用户ID和访问权限
- ✓ 用户可以是一组用户
- ✓ 文件可以是一组文件

### 能力表(权限表)

- ✓ 每个用户一个
- ✓ 记录文件名及访问权限
- ✓ 用户可以是一组用户
- ✓ 文件可以是一组文件

### UNIX的文件访问控制

采用文件的二级存取控制审查用户的身份、审查操作的合法性

第一级:对访问者的识别 对用户分类:

- ✓ 文件主 (owner)
- ✓ 文件主的同组用户 (group)
- ✓ 其他用户 (other)

第二级: 对操作权限的识别

对操作分类:

- ✓ 读操作 (r)
- ✓ 写操作 (w)
- ✓ 执行操作 (x)
- ✓ 不能执行任何操作(-)

例子: rwx rwx rwx

chmod 711 file1 或 chmod 755 file2

### 各种提高文件系统性能的方法

## 

## 文件系统的性能问题

### 磁盘服务

→ 速度成为系统性能的主要瓶颈之一

设计文件系统应尽可能减少磁盘访问次数

### 提高文件系统性能的方法:

目录项(FCB)分解、当前目录、磁盘碎片整理 块高速缓存、磁盘调度、提前读取、合理分配磁 盘空间、信息的优化分布、RAID技术……

## 換高速缓存(BLOCK CACHE)

又称为文件缓存、磁盘高速缓存、缓冲区高速缓存 是指:在内存中为磁盘块设置的一个缓冲区,保存了 磁盘中某些块的副本

- 检查所有的读请求,看所需块是否在块高速缓存中
- 如果在,则可直接进行读操作;否则,先将数据块 读入块高速缓存,再拷贝到所需的地方
- 由于访问的局部性原理,当一数据块被读入块高速 缓存以满足一个I/O请求时,很可能将来还会再次 访问到这一数据块


#### 关于实现

块高速缓存满时需 要进行置换

- 块高速缓存的组织
- 块高速缓存的置换(修改LRÚ)
- 块高速缓存写入策略-

该块是否不久后 会再次使用

该块是否会影响文件系 统的一致性



## 提前读取

● 思路:每次访问磁盘,多读入一些磁盘块

● 依据:程序执行的空间局部性原理

● 开销:较小(只有数据传输时间)

• 具有针对性

#### WINDOWS 的文件访问方式(1/3)


- 不使用文件缓存
  - 普通方式
  - o 通过Windows提供的FlushFileBuffer函数实现
- 使用文件缓存
  - 预读取。每次读取的块大小、缓冲区大小、 置换方式
  - 写回。写回时机选择、一致性问题
- 异步模式
  - 不再等待磁盘操作的完成
  - o 使处理器和I/O并发工作

#### WINDOWS 的文件访问方式(2/3)

用户对磁盘的访问通过访问文件缓存来实现

- 由Windows的Cache Manager实现对缓存的控制
  - 读取数据的时候预取
  - o 在Cache满时,根据LRU原则清除缓存的内容
  - o 定期更新磁盘内容使其与Cache一致(1秒)
- Write-back机制
  - o 在用户要对磁盘写数据时,只更改Cache中的内容,由Cache Manager决定何时将更新反映到磁盘

### WINDOWS 的文件访问方式(3/3)



阴影部分为需要访问的数据,数据在磁盘、系统缓存和进程地址空间有3份拷贝,通常下用户对数据的修改并不直接反映到磁盘上,而是通过write-back机制由lazy writer定期地更新到磁盘

## 合理分配磁盘空间


分配磁盘块时,把有可能顺序存取的块放在一起


→ 尽量分配在同一柱面上,从而减少磁盘臂 的移动次数和距离

I-nodes are

located near

例子:





#### 各种提高文件系统性能的方法

# 

## 

当有多个访盘请求等待时,采用一定的策略,对这些请求的服务顺序调整安排

→降低平均磁盘服务时间,达到公平、高效

公平:一个I/O请求在有限时间内满足

高效:减少设备机械运动带来的时间开销

一次访盘时间 = 寻道时间+旋转延迟时间+传输时间

- 减少寻道时间
- 减少延迟时间

## 磁盘调度算法(1/9)

例子: 假设磁盘访问序列:

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

读写头起始位置:53

#### 要求计算:

- 磁头服务序列
- 磁头移动总距离(道数)

## 磁盘调度算法(2/9)

● 先来先服务(FCFS)

按访问请求到达的先后次序服务


● 优点:简单,公平

缺点:效率不高,相临两次请求可能会造成最内到最外的柱面寻道,使磁头反复移动,增加了服务时间,对机械也不利

磁盘访问序列:

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

读写头起始位置: 53 640 磁道 (平均 80)



#### 磁盘调度算法(3/9)

最短寻道时间优先(Shortest Seek Time First)优先选择距当前磁头最近的访问请求进行服务 主要考虑寻道优先

● 优点:改善了磁盘平均服务时间


● 缺点:造成某些访问请求长期等待得不到服务

假设磁盘访问序列:

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

读写头起始位置:53

236磁道 (平均 29.5)



# **海流**源度算法(4/9)

折中权衡距离、方向


#### ● 扫描算法SCAN (电梯算法)

当设备无访问请求时,磁头不动;当有访问请求时,磁头按一个方向移动,在移动过程中对遇到的访问请求进行服务,然后判断该方向上是否还有访问请求,如果有则继续扫描;否则改变移动方向,并为经过的访问请求服务,如此反复

假设磁盘访问序列:

98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67

读写头起始位置: 53 218 磁道 (平均 27.25)



# 磁盘调度算法(5/9)

- 单向扫描调度算法C-SCAN
- > 总是从0号柱面开始向里扫描
- > 按柱面(磁道)位置选择访问者
- 移动臂到达最后一个柱面后,立即带动读写磁头快速 返回到0号柱面
- > 返回时不为任何的等待访问者服务
- > 返回后可再次进行扫描



# 磁盘调度策略(6/9)

克服"磁头臂"

#### ● N-step-SCAN策略

- > 把磁盘请求队列分成长度为N的子队列,每一次用 SCAN处理一个子队列
- > 在处理某一个队列时,新请求添加到其他子队列中
- 》如果最后剩下的请求数小于N,则它们全都将在下一次 扫描时处理
- ▶ N值比较大时,其性能接近SCAN; 当N=1时,即FIFO

# 海海潭流(7/9)

克服"磁头臂的粘性"

#### ● FSCAN策略

- ▶ 使用两个子队列
- 扫描开始时,所有请求都在一个队列中,而另一个队列为空
- > 扫描过程中,所有新到的请求都放入另一个队列中
- > 对新请求的服务延迟到处理完所有老请求之后

## 磁盘调度算法(8/9)

#### ● 旋转调度算法

旋转调度: 根据延迟时间来决定执行次序的调度

#### 三种情况:

- > 若干等待访问者请求访问同一磁头上的不同扇区
- 若干等待访问者请求访问不同磁头上的不同编号的扇区
- 若干等待访问者请求访问不同磁头上具有相同的扇区

## 磁盘调度算法(9/9)

#### ● 解决方案:

- 对于前两种情况:总是让首先到达读写磁头位置下的扇区先进行传送操作
- 对于第三种情况:这些扇区同时到达读写磁头位置下,可任意选择一个读写磁头进行传送操作

#### 例子:

请求顺序	柱面号	磁头号	扇区号	
1	5	4	1	
2	5	1	5	
3	5	4	5	
4	5	2	8	

#### 各种提高文件系统性能的方法


# 


### 信息的优化分布

记录在磁道上的排列方式也会影响输入输出操作的时间

#### 例子:

处理程序要求顺序处理8个记录;磁盘旋转一周为20毫秒/周;花5毫秒对记录进行处理





#### 记录的成组与分解

- > 记录的成组
  - 把若干个逻辑记录合成一组存放一块的工作
- 进行成组操作时必须使用内存缓冲区,缓冲区的 长度等于逻辑记录长度乘以成组的块因子
- 成组目的:提高了存储空间的利用率;减少了启动外设的次数,提高系统的工作效率
- > 记录的分解
  - 从一组逻辑记录中把一个逻辑记录分离出来



#### RAID技术

美国加州伯克利分校 D.A.Patterson教授 1988年提出

RAID(独立磁盘冗余阵列)

(Redundant Arrays of Independent Disks)

多块磁盘按照一定要求构成一个独立的存储设备

目标: 提高可靠性和性能

考虑: 磁盘存储系统 的 速度、容量、容错、数据

灾难发生后的数据恢复

基本思路

#### 数据是如何组织的?

- 通过把多个磁盘组织在一起,作为一个逻辑卷提供磁盘跨越功能
- 通过把数据分成多个数据块,并行写入/读出多个磁盘,以提高数据传输率(数据分条stripe)
- 通过镜像或校验操作,提供容错能力(冗余)


最简单的RAID组织方式: 镜像

最复杂的RAID组织方式: 块交错校验

#### RAID O - 条带化

无冗余(即 无差错控制) 性能最佳


- 数据分布在阵列的所有磁盘上
- 有数据请求时,同时多个磁盘并行操作
- 充分利用总线带宽,数据吞吐率提高,驱动器负载均衡



#### RAID 1 - 镜像


数据安全性最好

- 最大限度保证数据安全及可恢复性
- 所有数据同时存在于两块磁盘的相同位置
- 磁盘利用率50%



## RAID 4 交错块奇偶校验

- 带奇偶校验
- 以数据块为单位



# 


## 集习1

有一个文件系统,根目录常驻内存,如图所示。

目录文件采用链接结构,规定一个目录下最多存放50个下级文件。 下级文件可以是目录文件,也可以是普通文件。每个磁盘块可存放10 个下级文件的目录项,若下级文件为目录文件,则目录项给出该目录 文件的第一块地址,否则给出普通文件的FCB的地址。

#### 假设文件按自左向右的顺序建立, ...表示由若干内容未显示。

- (1) 假设普通文件采用UNIX的三级索引结构,即FCB中给出13个磁盘地址,前10个磁盘地址指出文件前10块的物理地址,第11个磁盘地址指向一级索引表(给出256个磁盘地址);第12个磁盘地址指向二级索引表,二级索引表中指出256个一级索引表的地址;第13个磁盘地址指向三级索引表,三级索引表中指出256个二级索引表的地址。若要读文件\A\D\G\I\K中的某一块,最少要启动磁盘几次?最多要启动磁盘几次?
- (2) 若普通文件采用链接结构,要读\A\D\G\I\K的第55块,最少启动硬盘几次?最多几次?
- (3) 若普通文件采用顺序结构,要读\A\D\G\I\K的第5555块,最少启动硬盘几次?最多几次?



## 第 3 2

- 假设磁盘分区大小为 2M;每块/簇 为512字节;要求画出UNIX 和 FAT16文件系统布局
- \ mkdir A
- A mkdir B
- B create File1(4块/簇)
- \ mkdir C
- \ mkdir D
- C mkdir E
- E create File2 (16块/簇)
- E mkdir F
- F create File3 (8块/簇)
- F create File4 (2块/簇)

## 本讲重点

- 掌握文件操作的实现流程
- 掌握文件系统可靠性、一致性、写入策略、 安全性的基本概念
- 掌握提高文件系统性能的各种方法
- 理解FAT文件系统的实现

## 本周要求

重点阅读教材第4章相关内容: 4.4、4.5

#### ● 重点概念

文件操作及实现 文件系统的可靠性 文件系统的一致性 文件写入策略 文件的保护机制 文件系统的性能:目录项分解法、当前目录、磁盘高速缓 存、提前预取、磁盘调度、RAID技术、合理分配磁盘空间、 记录的成组与分解、信息的优化分布

# THE End