FICHEROS Y BASES DE DATOS (E44) 3º INGENIERÍA EN INFORMÁTICA

Tema 1.

Aspectos Básicos de los Ficheros.

- 1.- Jerarquía de Memoria.
- 2.- Ficheros Lógicos y Ficheros Físicos.
- 3.- Acceso a los Datos situados en Ficheros.
- Coste de Acceso a Dispositivo de Almacenamiento.
- 4.1. Coste de Acceso a Discos.
- 4.2. Coste de Acceso a Cintas.

(Capítulos 1, 2 y 3 del Folk)

(Capítulo 4 del Elmasri)

JERARQUÍA DE MEMORIA

Manejo de la Información

- El objetivo básico del manejo de información es la manipulación de la mayor cantidad de información del modo más eficiente posible.
- Sobre los datos se pueden definir diferentes tipos de operaciones, entre las que aparecen:
 - Consulta y búsqueda de información.
 - Actualización de la información, mediante la inserción, el borrado y la modificación.
- Por tanto se desea maximizar las prestaciones de estas operaciones, para lo cual se debe explotar la jerarquía de memoria.

Memoria Primaria

- La primera idea es almacenar la información en el medio más rápido posible, para asegurar una rápida gestión.
- El coste de acceso a memoria primaria, o memoria RAM, es fijo y reducido.
- Así pues, sería interesante el almacenamiento de la información en memoria primaria
- Pero la utilización de este tipo de memoria presenta diferentes problemas:
 - Suele ser un medio bastante caro, por lo que se suele limitar su capacidad.
 - La información se pierde al producirse un fallo de corriente eléctrica.

JERARQUÍA DE MEMORIA

Memoria Secundaria

- Estas limitaciones aconsejan la utilización de la memoria secundaria, formada por diferentes tipos de dispositivos como discos magnéticos, cintas magnéticas y discos ópticos.
- Sus propiedades son las siguientes:
 - Presenta un coste por byte mucho menor que la memoria RAM.
 - Preserva su contenido al producirse un fallo de corriente eléctrica.
 - Es bastante más lenta que la memoria RAM, unas 250.000 veces para discos magnéticos, y además el coste de acceso no es fijo.

Definición de Ficheros

- La información en memoria secundaria se almacena en ficheros, que se define como una Colección de Información Relacionada.
- Es importante destacar, que la información que aparece en un fichero no se encuentra organizada.
- Debido al alto coste temporal del acceso a la memoria secundaria, se desea
 - Maximizar la información recuperada.
 - Minimizar el número de accesos.
- Este es el fundamento para la utilización de estructuras de la información específicas.

JERARQUÍA DE MEMORIA

Manejo de la Jerarquía de Memoria

- La solución más adecuada es explotar las características de ambos tipos de memoria.
- Resulta conveniente almacenar la información en memoria secundaria, ya que presenta una mayor capacidad y preserva su contenido ante cortes de corriente eléctrica.
- Pero cuando se desea procesar, debe de importarse a memoria primaria, para obtener una velocidad adecuada.
- Si la información se modifica debe de volver a exportarse a memoria secundaria.

Manejo de Buffers

- La diferente de velocidad entre los dos tipos de memoria es muy grande, por lo que resulta interesante definir algún tipo de estrategia que reduzca este diferencial.
- Un buffer se define como un conjunto de bytes que son leídos o escritos desde un dispositivo de almacenamiento, en la memoria primaria.
- Cuando se desea leer una información, se lee un bloque de información en el que aparece.
- La modificación de un dato se realiza sobre el buffer, que posteriormente debe ser enviado al dispositivo de almacenamiento.
- La utilización de esta técnica permite reducir el número de accesos a memoria secundaria.

FICHEROS LÓGICOS Y FICHEROS FÍSICOS

Definiciones

- Desde un punto de vista físico, un fichero se define como un conjunto de bytes que se almacenan en memoria secundaria.
- Desde el punto de vista de una aplicación, un fichero es su conexión con el mundo exterior, posibilitándole el envío y la recepción de información.
- De este modo se definen el Fichero Físico y el Fichero Lógico.
- La conexión entre un fichero físico y un fichero lógico es realizada por el sistema operativo, a partir de una orden definida en el programa.
- En esta orden debe aparecer el nombre físico del fichero, y da como resultado el nombre lógico dentro del programa.

fd = open ("fichero.dat", modo);

 Dicha conexión se rompe mediante otra orden de sistema operativo, que indica que el nombre lógico ya no corresponde con el nombre físico anterior.

close (fd);

Los buffers asociados que hayan sido escritos se envían al dispositivo de almacenamiento, para que éste los almacene definitivamente.

 Con posterioridad, el mismo nombre lógico puede ser utilizado para otro fichero físico, y el fichero físico original puede ser conectado a otro nombre lógico.

Panorama General

- El tráfico de la información desde y hacia un fichero involucra al sistema operativo y a una serie de dispositivos concretos.
- El proceso se inicia con la aplicación de una operación de acceso o modificación sobre el fichero lógico.
- Esta orden es transmitida al sistema operativo que se encarga de asegurar su completa finalización.

Administrador de Ficheros

- El administrador de ficheros es la parte del sistema operativo que se encarga de la gestión de los ficheros.
- Su primera tarea es comprobar que existe una conexión entre el fichero lógico y un fichero físico determinado.
- Seguidamente se define en que parte del fichero se desea realizar la operación, y si ésta se encuentra en un buffer de memoria.
- En caso negativo, será necesario leer la información sobre un buffer de memoria.
- Si aparece la información en un buffer, la operación se puede completar sobre éste.
- Si la operación modifica el buffer, éste deberá ser enviado al dispositivo de almacenamiento para su actualización.


Procesador de Entrada/Salida

- El procesador de entrada/salida se encarga de controlar el tráfico de información desde y hacia la memoria primaria.
- Este dispositivo tiene un funcionamiento autónomo, liberando al procesador de esta costosa tarea.
- Actúa sobre diferentes tipos de dispositivo de almacenamiento, a partir de las órdenes recibidas desde el sistema operativo.
- Por lo tanto, sólo se encarga de preparar la información para que sea procesada por los dispositivos de almacenamiento.

Controladores de Dispositivos

- Este dispositivo realiza la operación de modo explícito, a partir de la petición realizada por el procesador de entrada/salida.
- Para ello, debe notificar al hardware del dispositivo las operaciones que debe realizar para completar la operación.
- En una lectura, la información fluye desde el dispositivo hasta el controlador, el procesador de entrada/salida y por último a la memoria.
- Una vez localizado el buffer en memoria se procede a realizar la operación en concreto.
- Una escritura debería repetir el proceso en sentido inverso.

Diagrama de Lectura de Información



Número de Buffers y Velocidad de Acceso

- El manejo de buffers por parte del administrador de ficheros permite reducir el número de accesos a memoria secundaria.
- Pero una cuestión fundamental es el número de buffers a utilizar.
- Si sólo se utiliza un buffer, un problema que realice lecturas y escrituras de modo alterno, debería leer un bloque en cada operación.
- Esto se resuelve mediante la utilización de un buffer para escritura y otro para lectura.
- Pero la lectura, o escritura, alterna sobre varios ficheros puede provocar el mismo problema.
- Otra alternativa es la utilización de ambos bloques para lecturas y escrituras de modo alternado.
- La generalización de esta idea es el caso real, varios buffers que se manejan de modo indistinto para lecturas y escrituras.
- La gestión de estos buffers es realizada por el administrador de ficheros, aunque el usuario puede controlar el número de buffers.
- Si todos los buffers están ocupados, se debe vaciar uno de ellos para posibilitar una lectura.
- Normalmente se utiliza al algoritmo LRU, es decir, se vacía el buffer menos recientemente utilizado.

Funcionamiento del Administrador de Ficheros

- Las características del sistema operativo es fundamental para que la utilización de los buffers se realice de modo eficiente.
- En este caso, se considera el modo en el que el administrador de ficheros maneja la información que el programa desea escribir sobre memoria secundaria.
- Esta información no suele estar disponible, por lo que el programador debe de preocuparse de conseguirla.
- Una opción es el Modo de Movimiento, que obliga a que los datos sean copiados desde la memoria de la aplicación hacia los buffers y viceversa.
- Esta alternativa suele ser muy costosa, y poco deseable.
- Para resolver este problema se utiliza el Modo de Direcciones, que puede desarrollarse de dos formas.
- La primera permite manejar al administrador de ficheros la memoria de la aplicación.
- En la segunda alternativa el administrador de ficheros suministra la dirección de los buffers al programa, que puede manejarlos de modo directo.

COSTE DE ACCESO A DISPOSITIVOS


Tipos de Dispositivos

- Existen diferentes criterios para clasificar los dispositivos de almacenamiento.
- Uno de los más adecuados se centra en el modo en el que se accede a un dato dentro del medio de almacenamiento.
- Según este criterio, se pueden distinguir dos tipos de dispositivos de almacenamiento:
 - Los Dispositivos de Acceso en Serie, como las cintas magnéticas.
 - Los Dispositivos de Acceso Directo, como los discos magnéticos.
- En los primeros, el acceso a un dato requiere el acceso a todos los datos que le preceden físicamente en el dispositivo.
- Por su parte, los segundos pueden acceder de modo directo a un dato.
- Esta diferencia tiene una gran importancia para la elección de un dispositivo concreto en la resolución de un problema.
- Así, los primeros se utilizan para almacenar información que deba de ser leída o escrita de modo global.
- Mientras que los segundos se utilizan en el manejo de ficheros cuyo criterio de acceso es más aleatorio.


Organización de un Disco

- Un disco se presenta como un conjunto de Platos, cada uno de los cuales presenta al menos una Superficie Magnética sobre la que se almacena información.
- Cada superficie se divide en Pistas, y éstas a su vez en Sectores.
- Las operaciones sobre la superficie se realiza a través del Cabezal de Lectura/Escritura.
- El movimiento del cabezal para alcanzar una pista concreta se denomina Desplazamiento.
- Cuando un disco presenta varios platos se denomina Paquete de Discos, cumpliendo una serie de propiedades,
 - La división en pistas y sectores es igual en todas las superficies, de modo que las pistas forman Cilindros.
 - Todos los cabezales se apoyan en el mismo brazo, por lo que se pueden leer datos de varias pistas dentro de un cilindro, de modo simultáneo y sin mover el brazo.
- La capacidad de los sectores suele ser constante en todo el disco, por lo que las pistas interiores presentan mayor densidad de grabación.
- Para evitar este desequilibrio, la capacidad de los sectores varía en diferentes zonas.
- El acceso a un dato en disco, lee o escribe la información de un sector sobre un buffer.

Organización de una Superficie



Organización de un Paquete de Discos



Organización por Sectores

- Un usuario asume que los ficheros aparecen en sectores contiguos dentro del disco.
- Pero esta visión no es adecuada, ya que no es posible leer sectores contiguos, porque se requiere un cierto tiempo para procesar la información inicialmente leída.
- Por tanto, si se almacenaran de este modo, sólo se podría leer un sector en cada giro.
- Para evitar este problema, se suelen intercalar los sectores lógicamente contiguos entre otros sectores, cuyo número se define por el Factor de Intercalación.
- Otra alternativa es el acceso consecutivos de un conjunto de sectores, denominado Cúmulo.
- La secuencia lógica de los cúmulos en el fichero aparece en la Tabla de Asignación de Ficheros (FAT).
- Para reducir el coste de acceso, es necesario minimizar el coste de los desplazamientos.
- Una solución es situar varios cúmulos en una zona de disco, denominada Extensión.
- De este modo, un fichero se almacena en una o varias extensiones.
- Un registro puede aparecer en un único sector, lo que puede producir Fragmentación Interna.
- En caso contrario, aumenta el coste de acceso de un registro.

Organización por Bloques

- Los pistas de los discos también pueden estar organizados por bloques.
- Su tamaño puede ser definido por el usuario, y su valor puede ser fijo o variable.
- Este valor se asocia al Factor de Bloque, que indica el número de registros de un fichero que se almacenarán en un bloque.
- De este modo se elimina la fragmentación antes comentada, pero quizás sea necesario más de un acceso a disco para acceder a un registro.
- En cualquier caso aparece un fragmentación a nivel de pista, ya que siempre puede quedar espacio libre al final de una pista.
- Un bloque puede descomponerse en una serie de subbloques:
 - Subbloque Contador, que incluye el número de bytes del bloque asociado.
 - Subbloque Clave, que incluye la clave del último registro del bloque.
 - Subbloque de Datos, en el que aparece la información.
- El uso del subbloque clave permite que el controlador realice búsquedas de datos.
- En cualquier caso, se puede concluir que las operaciones de acceso manejan un número de bytes definido por el usuario.

Overhead de las Organizaciones

- Tanto los sectores como los bloques produce cierto overhead de almacenamiento, que reduce la capacidad del disco.
- Parte de este overhead se produce cuando se formatea el disco.
- En las organizaciones por sectores, debe de incluir en cada sector la siguiente información:
 - Dirección del Sector y de la Pista.
 - Estado del Sector, útil o dañado.
 - Espacios y Marcas de Sincronización
- El usuario no tiene la posibilidad de manejar esta información.
- En las organizaciones por bloques, parte de esta información sí puede ser definida por el programador.
- Entre ésta se encuentra la proporción existente entre el tamaño relativo de los subbloque de datos y de los subbloques contador y clave.
- Esta relación se controla por el tamaño del subbloque de datos, y más concretamente por el valor del factor de bloque.

Cálculo del Coste de Acceso a un Disco

- El coste del acceso a un disco se calcula a partir de la suma de tres valores:
 - Tiempo de Desplazamiento, para situar el cabezal sobre el cilindro adecuado.
 - Retraso por Rotación, que incluye el tiempo necesario para situar el cabezal sobre el sector seleccionado.
 - Tiempo de Transferencia, en el que se realiza de modo efectivo la operación.
- El primero se obtiene como suma del Tiempo Inicial de Arranque del Cabezal, s, y el producto del coste de atravesar un cilindro, m, y el número de cilindros a atravesar, n.

$$f(n) = s + m \times n$$

Normalmente se utiliza un valor promedio, en el que se asume que sólo se atraviesa un tercio de los cilindros.

- La segunda depende de la velocidad de giro del disco y de la posición del cabezal, aunque se suele aproximar por el coste de medio giro.
- Por su parte, la tercera depende del número de bytes a transmitir y de la velocidad de giro.

Tiempo = $\frac{n^{\circ}$ bytes a transmitir x Tiempo Transferencia = $\frac{n^{\circ}$ bytes en lapista x Rotación

COSTE DE ACCESO A CINTAS

Organización de las Cintas

- Una cinta suele estar compuesta por una serie de pistas paralelas.
- Normalmente aparecen nueve pista, ocho de las cuales almacena un byte de información, y una en la que se almacena el bit de paridad del byte.
- Por tanto se puede considerar un byte como una sección de cinta de tamaño igual a un bit, y que recibe el nombre de Marco.
- Los datos se agrupan en bloques cuyo tamaño es variable, y que se asocian al valor Factor de Bloque.
- Los bloques se separan por huecos entre bloques, que son lo suficientemente grandes para posibilitar la parada y arranque de la cinta.
- Una cinta se caracteriza por los parámetros:
 - Densidad de la Cinta, medido en número de bits por pulgada, que es equivalente a bytes por pulgada.
 - Velocidad de la Cinta, medido en pulgadas por segundo.
 - Tamaño del Hueco entre Bloques.
- El factor de bloque puede tener una gran influencia en la capacidad real de la cinta, por lo que se suele utilizar también la Densidad de Grabado Ffectiva.

COSTE DE ACCESO A CINTAS

Cálculo del Tamaño de una Cinta

- Para calcular el tamaño necesario de la cinta para almacenar una información se considera:
 - La Longitud Física de un Bloque de Datos.

b = Tamaño delBloque (bytes por bloque)
Densidad de la Cinta (bytespor pulgada)

- La Longitud de un Hueco entre Bloques, g.
- El Número de Bloques, n.
- Dados estos valores, se calcula el resultado como sigue,

$$s = n \times (b + g)$$

Cálculo del Acceso a una Cinta

- El Coste Nominal de Transmisión de Datos se define como.

Densidad de Cinta(bpi) x Velocidad de Cinta(ips)

- Pero este valor no es demasiado realista, ya que no se tiene en cuenta el espacio ocupado por los huecos entre bloques.
- Para ello es necesario definir la densidad de grabado efectiva,

Número Bytes por Bloque

Número Pulgadas Necesariaspara Almacenar Bloque

- Sustituyendo la densidad de cinta por este valor más realista, se obtiene el valor buscado.