
## 2.6. - Virtualhosts basados en IP.



Como comentamos en la sección anterior se puede definir un servidor virtual en base a la dirección IP y el puerto por donde llega la petición del cliente. De hecho, la configuración siempre va a tener

en cuenta esos dos datos ya que, aunque utilicemos el nombre de dominio, proftpd realizará una resolución de nombre de dominio de dicho nombre a una dirección IP. En nuestro caso la resolución se realiza de manera local tal y como aparece en el fichero /etc/hosts del sistema operativo. Este método aporta la ventaja de poder redefinir las IPs de los servidores cambiando el fichero /etc/hosts o su resolución en el DNS en vez de cambiando los ficheros de configuración de ProFTPD.



A continuación mostramos ejemplos de configuración de servidores virtuales basados en la IP por la que van a escuchar peticiones de los clientes. Ahora la directiva **virtualHost** irá acompañada de una dirección IP tal y como se muestra en los ejemplos:

Brajeshwar (CC BY-NC-SA)

1.- En la configuración de ProFTPD (/etc/proftpd/proftpd.conf) debes activar la configuración del fichero virtuals.conf descomentando la línea:

Include /etc/proftpd/virtuals.conf

2.- Además si vamos a usar las distintas IPs del servidor físico para asociar cada una a un servidor FTP es necesario añadir la siguiente directiva al fichero proftpd.conf:

SocketBindTight on

3.- Añade la configuración **v**irtual**H**ost para el servidor que recibe peticiones en el puerto 2121 de la dirección IP 192.168.56.56 en el fichero **/etc/proftpd/virtuals.conf** 

<VirtualHost 192.168.56.56>
 Port 2121
 ServerName "ftp.dawdistanciap2121.net"
 AuthUserFile /etc/passwd.usuarios.virtuales
 DefaultRoot /srv/ftp/
 RequireValidShell off
</VirtualHost>

4.- Agrega la configuración VirtualHost para el servidor que recibe peticiones en el puerto estándar (21) de la dirección IP 10.0.2.2 en el fichero /etc/proftpd/virtuals.conf



```
<VirtualHost 10.0.2.2>
   AuthUserFile /etc/passwd.usuarios.virtuales
   ServerName "ftp.dawdistancia2.net"
   DefaultRoot /srv/ftp/
   RequireValidShell off
</VirtualHost>
```

5.- Recarga la configuración del servidor.

\$ sudo systemctl restart proftpd

Explicación de la sección <VirtualHost>:

<VirtualHost IP\_Servidor\_FTP> → Inicio etiqueta virtualhost: define la IP del servidor ftp. También DUECH SET <VirtualHost Nombre\_DNS\_Servidor\_FTP>

ServerName "Servidor FTP empresaX" -> Configura el nombre que se muestra en la conexión de los usuarios.

AuthUserFile Ruta\_Fichero → Configura los usuarios dados de alta en el servidor FTP.

DefaultRoot /srv/ftp/ → Definición de la ruta que sirve ProFTPFD, en este caso: /var/ftp/empresaX/ mediante la directiva DefaultRoot, esto es, indica que los usuarios cuando conecten con el servidor ftp, estarán enjaulados en la ruta /var/ftp/empresaX/, con lo cual no podrán acceder a otro directorio que no esté contenido dentro de éste.

Require Valid Shell off  $\rightarrow$  No es necesario tener una shell declarada en el fichero /etc/shells.

√VirtualHost>→ Fin de la etiqueta VirtualHost: fin de la definición de este virtualhost para la empresa1.

« Anterior Siguiente »