torch.nn 与torch.nn.functional的区别于联系


import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

区别: torch.nn中的模块可以保存参数的信息,而functional模块中需要在每次调用时传参;

联系: torch.nn模块中的功能都是调用functional模块来实现,也就是说两者功能保持一致,只是torch.nn是在functional的基础上在外面包了一层,用于存储参数信息。

1. softmax

softmax的数学含义如下图所示:



假设有一个数组V, V_i 表示V中的第i个元素,那么这个元素的softmax值为:

$$S_i = \frac{e^i}{\sum_j e^j}$$

简言之,softmax的操作可以放大数组元素之间的差异,且同时保持所有经过softmax之后的数组,所有元素值的和为1,因为可以通过softmax的值来代表概率,用于分类网络中计算交叉熵损失。

nn.Softmax()

对n维输入张量运用Softmax函数,将张量的每个元素缩放到 (0,1) 区间且和为1。Softmax函数定义如下:

$$f_i(x) = rac{e^{(x_i - shift)}}{\sum^j e^{(x_j - shift)}}, shift = max(x_i)$$

shape:

输入: (N, L)输出: (N, L)

返回结果是一个与输入维度相同的张量,每个元素的取值范围在 (0,1) 区间。

使用示例:

```
m = nn.Softmax(dim=2) # 可以先定义出接口,其中dim参数可选,默认是1 input = torch.rand((3,4,5,6)) output = m(input) print(torch.sum(output, dim=2)) # 此时输出全为1
```

F.softmax()

与nn.Softmax的功能一样,使用方法如下:

```
input = torch.rand((3,4,5,6))
output = F.softmax(input, dim=2) # 直接调用,且设置dim,默认为1
print(torch.sum(output, dim=2)) # 此时输出全为1
```

2. Log softmax

log softmax的数学含义是:在softmax的基础上再进行一次log操作,如下所示:

log_softmax(input) = log(softmax(input))

因为softmax之后的概率值都是0~1范围内,所以经过log操作后,所有的数值都变为负值。

nn.LogSoftmax()

使用示例:

```
m = nn.LogSoftmax(dim=2) # 可以先定义出接口,其中dim参数可选,默认是1 input = torch.rand((3,4,5,6)) output = m(input)
```

F.log_softmax()

使用示例:

```
input = torch.rand((3,4,5,6))
output = F.log_softmax(input, dim=2) # 直接调用,且设置dim,默认为1
# 验证
output2 = torch.log(F.softmax(input, dim=2))
print(output.equal(output2)) # 结果为True,说明两者结果一致
```

3. NLL loss

nll loss是指 log likelihood loss,即负对数似然损失。

输入是包含类别log probabilities的数据,因此一般需要在网络的最后一层增加一个求log的操作层,常见的是使用log_softmax

损失的计算是可以看如下描述:

```
此 loss 期望的 target 是类别的索引 (0 to N-1, where N = number of classes) 此 loss 可以被表示如下: loss(x, class) = -x[class] 如果 weights 参数被指定的话, loss 可以表示如下: loss(x, class) = -weights[class] * x[class]
```

nn.NLLLoss()

参数说明:

- weight (Tensor, optional) 手动指定每个类别的权重。如果给定的话,必须是长度为 nclasses
- size_average (bool, optional) 默认情况下, 会计算 mini-batch``loss 的平均值。然而, 如果 size average=False 那么将会把 mini-batch 中所有样本的 loss 累加起来。

形状:

- Input: (N,C), c 是类别的个数
- Target: (N), target 中每个值的大小满足 0 <= targets[i] <= C-1

使用示例:

```
m = nn.LogSoftmax()  # 定义logsoftmax
loss = nn.NLLLoss()  # 定义nll loss
# input is of size nBatch x nClasses = 3 x 5
input = autograd.Variable(torch.randn(3, 5), requires_grad=True) # 创建input
# each element in target has to have 0 <= value < nclasses
target = autograd.Variable(torch.LongTensor([1, 0, 4])) # 标签
output = loss(m(input), target)  # 计算loss
output.backward() # 反向传播
```

F.nll_loss()

使用示例:

```
# input is of size nBatch x nClasses = 3 x 5 input = autograd.Variable(torch.randn(3, 5), requires_grad=True) # 创建input # each element in target has to have 0 <= value < nclasses target = autograd.Variable(torch.LongTensor([1, 0, 4])) # 标签 output = F.nll_loss(F.log_softmax(input), target) # 计算loss output.backward() # 反向传播
```

4. cross entropy loss

交叉熵损失用于分类网络中,在pytorch中的交叉熵损失相当于logsoftmax与nllloss的结合。

```
此标准将 LogSoftMax 和 NLLLoss 集成到一个类中。
当训练一个多类分类器的时候,这个方法是十分有用的。

• weight(tensor): 1-D tensor,n个元素,分别代表 n 类的权重,如果你的训练样本很不均衡的话,是非常有用的。默认值为None。

调用时参数:

• input: 包含每个类的得分,2-D tensor,shape 为 batch*n  
• target: 大小为 n 的 1-D tensor,包含类别的素引(6到 n-1)。

Loss可以表述为以下形式:

loss(x, class) = -log \frac{exp(x[class])}{\sum_j exp(x[j])} = -x[class] + log(\sum_j exp(x[j]))
当 weight 参数被指定的时候,loss 的计算公式变为:

loss(x, class) = weights[class] * (-x[class] + log(\sum_j exp(x[j])))
计算出的 loss 对 mini-batch 的大小取了平均。

形状( shape ):

• Input: (N,C) c 是类别的数量  
• Target: (N) N 是 mini-batch 的大小,0 <= targets[i] <= C-1
```

nn.CrossEntropyLoss()

输入参数的设置与NII loss的设置一样。

使用示例:

```
# input is of size N x C = 3 x 5
input = torch.randn(3, 5, requires_grad=True) # 输入input
# each element in target has to have 0 <= value < C
target = torch.tensor([1, 0, 4]) # 标签
loss = nn.CrossEntropyLoss(dim=1) # 定义ce loss
output = loss(input, target) # 计算 loss
print(output)
```

F.cross_entropy()

使用示例:

```
input = torch.randn(3, 5, requires_grad=True) # 输入input
# each element in target has to have 0 <= value < C
target = torch.tensor([1, 0, 4])
loss = F.cross_entropy(input, target)
loss.backward()</pre>
```

5. BCE loss

计算 target 与 output 之间的二进制交叉熵

当不指定weights时:

$$loss(o,t) = -rac{1}{n}\sum_i (t[i]log(o[i]) + (1-t[i])log(1-o[i]))$$

当指定weights时:

$$loss(o,t) = -rac{1}{n}\sum_{i}weights[i](t[i]log(o[i]) + (1-t[i])*log(1-o[i]))$$

默认情况下,loss会基于 element 平均,如果 size_average=False 的话,loss 会被累加。

nn.BCELoss()

使用示例:

```
m = nn.Sigmoid()
loss = nn.BCELoss()
input = torch.randn(3, requires_grad=True)
target = torch.empty(3).random_(2)
output = loss(m(input), target)
output.backward()
```

F.bce_loss()

使用示例:

```
input = torch.randn((3, 2), requires_grad=True)
target = torch.rand((3, 2), requires_grad=False)
loss = F.binary_cross_entropy(F.sigmoid(input), target)
loss.backward()
```

参考链接

- 1. https://blog.csdn.net/qq_22210253/article/details/85229988
- 2. https://www.jianshu.com/p/35060b7553c8
- 3. https://blog.csdn.net/geter CS/article/details/84857220
- 4. https://blog.csdn.net/hao5335156/article/details/80607732
- 5. https://www.cnblogs.com/wanghui-garcia/p/10862733.html
- 6. https://blog.csdn.net/shanglianlm/article/details/85019768