
第 13 章 电磁感应(变化的电磁场)

- §1 法拉第电磁感应定律
- §2 动生电动势
- §3 感生电动势 感生电场
- §4 自感 互感现象
- §5 磁场能量


认识: 电感元件








电感元件是一种储能元件,电感元件的原始模型为导线绕成圆柱线圈。 当线圈中通以电流i,在线圈中就会产生磁通量Φ,并储存能量。表征 电感元件(简称电感)产生磁通,存储磁场的能力的参数,也叫电感, 用L表示,它在数值上等于单位电流产生的磁链。电感元件是指电感器(电感线圈)和各种变压器。



用字母L表示, 其电感的国际单位 是亨利 (H),简称亨,常用的单 位还有毫亨 (mH)、微亨 (uH)


实际电路中, 磁场的变化常常是由于电流的变化引起的, 把感生电动势和电流的变化联系起来是有实际重要意义的, 互感和自感现象的研究就是要找出这方面的规律。


闭合开关瞬间,观察电流表读数



相比而言,与电感串联的电流表电流缓慢地上升。

- §4 自感 互感现象 实际线路中的感生电动势问题
- 一. 自感现象 自感系数 自感现象反映了电路元件 反抗电流变化的能力 (电惯性) 演示





K合上 灯泡A先亮 B后亮 K断开 B会突闪

一.自感现象 自感系数

由于自己线路中的电流变化而在自己的线路中产生感应电流的现象叫自感现象

设非铁磁质电路中的电流为

回路中的磁通为

 $\psi \propto I$

写成等式

 $\psi = LI$

则比例系数

 $L = \frac{\psi}{I}$

定义为该回路的

自感系数

一.自感现象 自感系数
$$L = \frac{\psi}{I} \Rightarrow \psi = LI$$

由法拉第电磁感应定律,有

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\psi}{\mathrm{d}t} = -L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t}$$

$$L = -\frac{\mathcal{E}_i}{\mathrm{d}I}$$
 自感系数的 一般定义式

自感系数的物理意义:

单位电流变化引起感应电动势的大小

一.自感现象 自感系数

$$\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$$

讨论:

1.若:
$$\frac{dI}{dt} < 0$$
 则: $\varepsilon_L > 0$, $\varepsilon_L = I$ 方向相同 若: $\frac{dI}{dt} > 0$ 则: $\varepsilon_L < 0$, $\varepsilon_L = I$ 方向相反

2. *L* 的存在总是阻碍电流的变化,所以自感电动势是反抗电流的变化,而不是反抗电流本身。

例1: 求长直螺线管的自感系数 几何条件和介质如图所示


解: 设电流 / 通过螺线管线路

则管内磁感强度为

$$B = \mu \frac{N}{l} I$$


全磁通 (磁链) 为

$$\psi = N\Phi = NBS = \mu \frac{N^2}{l}IS$$



全磁通(磁链)为





由自感系数定义

有
$$L = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu N^2 S}{l} = \mu n^2 V$$

自感系数只与装置的 几何因素和介质有关

例2 求一无限长同轴传输线单位长度的自感.

已知: R_1 、 R_2


$$H = \frac{I}{2\pi r} \qquad B = \frac{\mu I}{2\pi r}$$

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu Il}{2\pi r} dr$$

$$\Phi_m = \frac{\mu Il}{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu Il}{2\pi} \ln(\frac{R_2}{R_1})$$

$$L = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu l}{2\pi} \ln(\frac{R_2}{R_1})$$

单位长度的自感为:
$$L_o = \frac{L}{l} = \frac{\mu}{2\pi} ln(\frac{R_2}{R_1})$$



例3 求一环形螺线管的自感。已知: R_1 、 R_2 、h、N


$$\oint_{l} \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

$$H \cdot 2\pi r = NI$$

$$H = \frac{NI}{2\pi r}$$

$$B = \frac{\mu NI}{2\pi r}$$

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu NI}{2\pi r} h dr$$



$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S} = \frac{\mu NI}{2\pi r} h dr$$

$$\Phi_{m} = \int d\Phi_{m} = \frac{\mu NIh}{2\pi} \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{dr}{r} = \frac{\mu NIh}{2\pi} \ln(\frac{R_{2}}{R_{1}})$$

$$\psi_m = N\Phi_m = \frac{\mu N^2 Ih}{2\pi} \ln(\frac{R_2}{R_1})$$

$$L = \frac{\psi_m}{I} = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln(\frac{R_2}{R_1})$$

第1个线圈内电流的变化,会在第2个线圈内引起感应电动势,即

$$i_1^* \Rightarrow \psi_2^* \Rightarrow \varepsilon_2$$


非铁磁质装置互感系数的定义为:

$$M = \frac{\psi_2}{I_1}$$

同样,第2个线圈内电流的变化,

会在 第1个线圈内引起感应电动势,即

$$i_2^* \Longrightarrow \psi_1^* \Longrightarrow \varepsilon_1$$



对非铁磁质互感系数同样可写成

$$M = \frac{\psi_1}{I_2}$$

线圈1通电

线圈2通电

$$M = \frac{\psi_2}{I_1}$$

$$M = \frac{\psi_1}{I_2}$$

对于一个装置只能有一个互感系数

显然
$$\frac{\Psi_2}{I_1} = \frac{\Psi_1}{I_2}$$

上述分析过程可告诉我们,计算互感系 数可以视方便而选取合适的通电线路

互感系数的物理意义:

由互感系数定义有

$$\psi_2 = MI_1$$

根据法拉第电磁感 应定律有

$$\varepsilon_2 = -\frac{\mathrm{d}\psi_2}{\mathrm{d}t} = -M \frac{\mathrm{d}I_1}{\mathrm{d}t}$$

则互感系数为

$$M = -rac{\mathcal{E}_2}{\mathrm{d}I_1}$$
 互感系数的一般定义式

物理意义:

单位电流变化引起感应电动势的大小


例1 有两个直长螺线管,它们绕在同一个圆柱面上。

已知: μ_0 、 N_1 、 N_2 、l、S 求: 互感系数

$$H_2 \Rightarrow B_2 \Rightarrow \psi_{12}$$

$$H_2 = n_2 I_2 = \frac{N_2}{l} I_2$$

$$B_2 = \mu_0 H_2 = \mu_0 \frac{N_2}{l} I_2$$



$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = B_2 S = \mu_0 \frac{N_2}{l} I_2 S$$

$$\psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = \frac{\mu_0 N_1 N_2 I_2 S}{l}$$
 $M = \frac{\psi_{12}}{I_2} = \frac{\mu_0 N_1 N_2}{l^2} lS$

$$M = \mu_0 n_1 n_2 V$$

$$\therefore L_1 = \mu_0 n_1^2 V \qquad L_2 = \mu_0 n_2^2 V$$

$$\therefore M = \sqrt{L_1 L_2}$$

$$M = K\sqrt{L_1L_2}$$

称K 为耦合系数 $0 \le K \le 1$

耦合系数的大小反映了两个回路磁场耦合松紧的程度。由于在一般情况下都有漏磁通,所以耦合系数小于一。


例2. 如图所示,在磁导率为 μ 的均匀无限大磁介质中,一无限长直载流导线与矩形线圈一边相距为a,线圈共N 匝,其尺寸见图示,求它们的互感系数。

解: 设直导线中通有自下而上的电流/,它通过矩形线圈的磁通链数为

$$\psi = N \int_{s} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$= N \int_{a}^{a+b} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu N I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$$
互感为 $M = \frac{\psi}{I} = \frac{\mu N l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}$

互感系数仅取决于两回路的形状,相对位置,磁介质的磁导率.



§5 磁场能量

与静电场能量比较 从两条路分析

静电场

1.能量存在器件中

电容器

$$\mathsf{c} \! \stackrel{\perp}{+}$$

$$W_e = \frac{1}{2}CU^2$$

稳恒磁场

1.能量存在器件中

电感



$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$

2.能量存在场中

电场能
量密度
$$w_e = \frac{1}{2}\vec{D} \cdot \vec{E}$$

2.能量存在场中

磁场能
量密度
$$w_m = \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

电磁场的能量密度

$$w = w_e + w_m$$

$$w = \frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E} + \frac{1}{2}\vec{B}\cdot\vec{H}$$

适用于各种电场 磁场

例 如图.求同轴传输线之磁能及自感系数

解:
$$H = \frac{I}{2\pi r}$$
 $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$ $dV = 2\pi r l dr$


$$W_{m} = \int_{V} w_{m} dV = \int_{V} \frac{1}{2} \mu H^{2} dV$$

$$= \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{1}{2} \mu \left(\frac{I}{2\pi r}\right)^{2} 2\pi r l dr$$

$$= \frac{\mu I^{2} l}{4\pi} ln(\frac{R_{2}}{R_{1}})$$

$$\frac{1}{2}LI^{2} = W_{m} = \frac{\mu I^{2}l}{4\pi} ln(\frac{R_{2}}{R_{1}})$$

可得同轴电缆 $L = \frac{\mu l}{2\pi} ln(\frac{R_2}{R_1})$



三、互感磁能

将两相邻线圈与电源相连, 在通电过程中 M_{12} I_{1} I_{2} I_{2} I_{2} I_{2}

电源所做功

线圈中产 生焦耳热 反抗自感 电动势做功 反抗互感 电动势做功

互感磁能


$$W_{m} = \frac{1}{2}L_{1}I_{1}^{2} + \frac{1}{2}L_{2}I_{2}^{2} + MI_{1}I_{2}$$

自感磁能

互感磁能

自感磁能

考察在开关合上后的一 段时间内, 电路中的电 流滋长过程:



由全电路欧姆定律

$$\varepsilon - L \frac{di}{dt} = iR$$

$$\int_0^t i\varepsilon dt = \int_0^I L \frac{di}{dt} i dt + \int_0^t iRi dt = \frac{1}{2}LI^2 + \int_0^t i^2R dt$$

电源所 作的功


$$W_m = rac{1}{2}LI^2$$
 感电动势所做的功

做的功

电阻上的 热损耗

实验: 开关拉开时, 灯泡反而闪亮一下。为什么? 通电线圈中储藏着能量。

从另一角度说是自感电动势作了功。



计算自感系数可归纳为三种方法

1.静态法:
$$\Psi_m = LI$$

2.动态法:
$$\varepsilon_L = -L \frac{di}{dt}$$

3.能量法:
$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$

讨论题: 磁能有两种表达式的物理意义有什么不同?

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2$$
 $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$ $W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \cdot V$

$$W_m = \frac{1}{2}LI^2$$
 表明磁场能量的携带者为电流;

$$W_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} \cdot V$$
 表明磁场能量的携带者为磁场;

在稳恒情况下,电流和磁场是相伴相随的,即有电流就会有磁场,有磁场必然存在电流,两者等价。

在非稳恒的情况下,磁场可以脱离电流而独立存在,场的角度更 具有普遍意义。

练习题:

一个中空密绕的长直螺线管,直径为1.0cm,长 10cm,共1000匝,求:当通过1A电流时,线圈中储存的磁场能量和磁场能量密度。