技术白皮书

技术白皮书		1
一、 nginx php windows	下配置	2
二 ubuntu 下面的 nginx p	ohp 安装	4
三 gitolite on ubuntu		5

— nginx php windows 下配置

- 1、从 nginx 网站下载 windows 版本的 nginx;windows 版本的 nginx 因为使用 socket select 方式,所以并发性能并不好,只能作为简单的开发环境使用。
- 2、从 php 网站下载 php for windows
- 3、修改 nginx.conf 文件,主要放开 php 的 fascgi 配置部分;

特别是红线部分,是存放 php 文件的路径名称,配置不对,php-cgi 将找不到 php 文件。

- 4、php 目录下面的 php.ini.development 拷贝为 php.ini
- 5、创建 nginx 的批处理文件内容如下:

```
| start c:\gexy\php-7.1.8-nts-Win32-VC14-x86\php-cgi.exe -b 127.0.0.1:9000 | start nginx.exe
```

先启动 php 在本地的 127.0.0.1:9000

然后启动 nginx

6、在 nginx 目录下面的 html/文件夹下创建 info.php 文件内容如下:

```
?php phpinfo(); ?
```

7、现在在浏览器中输入 127.0.0.1/info.php 将会显示 php 信息网页

8、其他一些 nginx 命令:

nginx -s t //测试 conf 文件是否正确
nginx -s reload //重新加载 nginx
nginx -s quit //退出
nginx -h //help

二 ubuntu 下面的 nginx php 安装

1、nginx 配置

ubuntu@VM-19-110-ubuntu: /etc/nginx/sites-available

```
# pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
# location ~ \.php$ {
    include snippets/fastcgi-php.conf;

# # With php7.0-cgi alone:
# fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
# fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
# include fastcgi_params;
# # With php7.0-fpm:
# fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;

    location ~ book.lp {
        proxy_set_header Host www.brgguru.com;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8001;
} location ~ \.lp$ {
        proxy_set_header Host www.brgguru.com;
        proxy_set_header X_Real_IP $remote_addr;
        proxy_pass http://115.159.81.210;
}
```

该配置为 php 配置,且把 lp 后缀的 lua 文件转发到 115.159.81.210 网站;同时把 book.lp 留在本机的 8001 网站处理,使用 skynet.

2、php 配置

ubuntu@VM-19-110-ubuntu:/etc/php/7.0/fpm/pool.d\$ vi www.conf

重启php-fpm和nginx

```
root@tb:/etc/nginx/conf.d# service nginx reload
 * Reloading nginx configuration nginx

root@tb:/etc/nginx/conf.d# service php7-fpm status
 * php-fpm7.0 is running
root@tb:/etc/nginx/conf.d# service php7-fpm reload
 * Reloading PHP 7.0 FastCGI Process Manager php-fpm7.0[ OK ]
root@tb:/etc/nginx/conf.d#
```

三 gitolite on ubuntu

1、安装步骤

gitolite on ubuntu

小刀客 5月11日 09:36

1 sudo adduser --system --shell /bin/sh --group -disabled-password --home /home/gitolite gitolite 2 sudo apt-get -y install gitolite3 3 sudo su - gitolite 4 gitolite setup -pk yourname.pub

```
ubuntu@VM-19-110-ubuntu:/home/gitolite$ ls -l
total 0
-rw----- 1 gitolite gitolite 0 May 18 09:25 projects.list
lrwxrwxrwx 1 gitolite gitolite 17 May 11 15:58 repositories -> /gxy/repositories
```

仓库选择软连接到其他文件夹下了。

2、管理用户和版本库

不应该手动在服务器端加入新的用户或者版本库。

gitolite 使用一个特殊的版本库 gitolite-admin 来管理员用户和版本库,只要在这个版本库中修改并 push,服务器就会自动根据配置作出修改。

首先在客户端迁出版本库:

1git clone git@host:gitolite-admin

如果在迁出的过程中询问密码,那么说明配置出了问题。一般情况是密钥配置错误。可以检查客户端的~/.ssh下有没有 YourName 私钥。如果需要使用不同的密钥连接多个 ssh 服务器,可以编辑~/.ssh/config进行配置。

进入 gitolite-admin 目录,其中的 keydir 目录是用来放置用户公钥的,

而 conf/gitolite.conf 则是用来配置用户和版本库。

编辑 conf/gitolite.conf 如下:

1 repo foo

2 RW+ = alice

 $3 \quad RW = bob$

4 R = carol

上面的配置的含义是:

有一个名为 foo 的版本库;

用户 alice 对它有读、写、删除权限;

用户 bob 对它有读写权限;

用户 carol 对它仅有只读权限。