计算机网络课程设计

目的:理论与实践相结合,加深网络课程内容的理解,掌握网络设备(路由器)的配置方法。

方式: 教师/助教引导和同学实践。

助教: 陈虹秋(15751861027, 已加入课程群)

许 艳(15605166108,已加入课程群)

时间: 第11-14周(5月6日-6月1日)

课程计划:

- 1、利用网络设备仿真软件(Boson NetSim或者 Cisco Packet Tracer)设计和配置网络:
- 2、上机配置网络(计算机楼529实验室);

要求: 独立提交设计报告;

1、网络工程:网络基本概念


因特网:基于路由器的网络互连实例;

因特网是由路由器和用户端设备(包括主机)构成的网络:

路由器: 互连子网络(基于子网掩码的网络地址);

用户端设备:通过交换机/集线器接入子网,辅助用户访问(或者提供)因特网的各种资源。


用户端接入因特网的必要条件:具有接入网络的接口(转发服务)、运行统一的软件(TCP/IP协议集)、具有全网的唯一标识(IP地址);



1、网络工程: 网络基本概念

构建网络的设施:


- 1、终端T: PC和主机(含网卡),辅助用户使用网络;
- 2、交换机S:连接终端,构建物理网络(以太网); 连接路由器,网络互连:
- 3、路由器R: 互连不同的网络(子网); 通过路由表寻找目的主机;
- 4、介质:连接网络设施。



1、网络工程: 网络基本概念

构建网络的设施:

- 1、终端T: PC和主机(含网卡),辅助用户使用网络;
- 2、交换机S:连接终端,构建物理网络(以太网); 连接路由器,网络互连:
- 3、路由器R: 互连不同的网络(子网); 通过路由表寻找目的主机;
- 4、介质:连接网络设施。



就物理网而言,SubNet可能是LAN(如以太网)或WAN(如FR),R具有接入物理网的接口,如E端口(□,以太网口)或S端口(□,串行口);

1、网络工程: 网络基本概念


为了支持所在子网的主机(或者其它设备)可以访问其它子网的节点,所在子网的路由器必须配置好自己的路由表项:

目标网络,子网掩码,下一跳入口地址(本子网的其它路由器端口的IP地址),如R2: x1.y1.z1.0,255.255.255.0,x2.y2.z2.1

对于无法预计的目标子网,可以设置缺省的出口项:

0.0.0.0, 0.0.0.0, 下一跳入口地址。

如R1: 0.0.0.0, 0.0.0.0, x2.y2.z2.2



就物理网而言,SubNet可能是LAN(如以太网)或WAN(如FR),R具有接入物理网的接口,如E端口(□,以太网口)或S端口(□,串行口); 对应到因特网,SubNet具有不同的网络IP地址,R具有接入子网的IP地址。。

仿真环境下熟悉网络设备的设置

网络仿真软件: Packet Tracer (Cisco公司),或者 Boson NetSim;


Boson公司开发的一款帮助用户熟悉Cisco网络设备的教学软件,包括路由器仿真、交换机仿真、工作站仿真和网络设计等功能,用户可以利用该软件设计和配置网络。也被称为Cisco网络工程师必备工具(具有多种类型和型号的网络设备)

希望同学熟悉的两个模块:

Boson Network Designer: 网络拓扑设计,设计任意拓扑结构的网络;


Boson NetSim: 模拟网络设备的指令, 配置/设置网络设备, 并可检验设置的正确性。

仿真环境下熟悉网络设备的设置 安装Boson NetSim:




点击Netsim6.exe, 安装Boson Netsim软件;


仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim:



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络(Designer):




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络(Designer): 选择路由器及其模块(应满足需求)



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

_ | J | X Modes Devices Tools Ordering Window Help Lab Navigator NetMap Remote Control Boson Network Designer File Wizard Help **Devices and Connectors** Available Routers Available Switches - 1900 Series Bouter 3 + 3500 Series Available Connectors ---- Ather Devices Set Device Name Switch Information Enter a hostname for this device or click Mode1: 2950 'Default' to use the default name. Fast Ethernet Use Default Name C Create name Apply 2017/4/29 12:50

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 选择终端




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口

Boson NetSim? v 6 -- Control Panel --- BETA 2 File Modes Devices Tools Ordering Window Help Œ Lab Navigator NetMap Remote Control Boson Network Designer File Wizard Help **Devices and Connectors** +----- Available Routers Available Switches 2900 Series **2950** Router 4 3500 Series Bouter 5 Available Connectors New Connection X Other Devices New Connection Setup . 💷 PC Select a device and interface to connect to. PC Information Mode1: PC Available Devices Ethernet Interfaces Ethernet Slot 0 Router 3 Device Name For Router 4 Selected Device. Router 5 Switch 1 Router 2 Switch 2 Switch 3 PC 1 PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 Cancel Finish


右击R1,确定R1 E0/0的连接对象: R2 E0/0

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 右键网络设备,进行连接,选择希望使用的端口



- ∵ R的每个端 口对应一个IP子 网,
- ∴ 本图共有7个 IP子网。

点击File, 选择Load NetMap into the simulator.

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 返回NetSim界面,点击设备进行端口等的设置:



仿真环境下熟悉网络设备的设置运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:点击设备进行设置:路由器的常用指令:

Press Enter to Start

Router>?,请求帮助(各种状态下都可键入'?'获取帮助);

Router>enable,激活路由器;

Router#show run,显示路由器的当前配置;

Router#config terminal, 进入配置状态;

Router(config)#interface Ethernet 0/0, 配置端口;

Router(config-if)#ip address 190.0.0.1 255.255.255.0, 配置IP地址;

Router(config-if)#interface serial 0/0, 配置端口;

Router(config-if)#ip address 192.0.0.1 255.255.255.0, 配置IP地址;

Router(config-if)#noip address 192.0.0.1 255.255.255.0, 去除配置;

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 点击设备进行设置:

路由器的常用指令:

Router(config-if)#clock rate 2000000

(对应<mark>串行口</mark>,双方分别作为DTE和DCE,DCE需设置时钟频率, 注意Designer选择串行口时的DCE确认)

Router(config-if)#no shutdown, 开放端口(每个端口都要此操作)
Router(config-if)#exit, 退出端口配置状态;

配置路由表:

Router(config)# IP route 目标网络 子网掩码 下一跳入口地址 Router(config)# IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 下一跳入口地址(缺省网关)

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络:

点击设备进行设置:

终端 (PC) 常用指令:

C:>Ipconfig /ip IP地址 子网掩码

C:> IPconfig /dg 缺省网关地址

C:> Winipcfg 填写终端的IP地址、子网掩码、缺省网关

C:> Ping 检验连通性

C:>?请求帮助。

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Boson NetSim—NetMap,设计网络: 点击设备进行设置:

交换机常用指令(本实验可以不对交换机进行配置):

Press Enter to Start

Switch>?,请求帮助(各种状态下都可键入'?'获取帮助);

Switch>enable,激活交换机;

Switch#show run,显示交换机的当前配置;

Switch#config terminal,进入配置状态;

Switch(config)#vlan 1, 创建虚拟LAN;


Switch(config)#interface Ethernet 0/0, 配置端口;

Switch(config-if)#switch access vlan1, E0/0绑定VLAN1;

Switch(config)#interface Ethernet 0/3

Switch(config-if)#switch mode trunk,上行主干。

仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer (思科PT),设计网络:



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer (思科PT),设计网络:

路由器配置

Router7			X
勿理 配置	命令行		
全局 配		全局配置	
运算规则 路由!		显示名称 Router7	
静态 RI		主机名称 Router	
接口! FastEthe	rnet0/0	内存	
FastEthe Seria		启动配置 载入 导出	
Seria FastEthe		运行配置 合并 导出	
FastEthe	rnet5/0		
	*		
OS命令 Continue	With confi	guration dialog? [yes/no]: n	A
Press RE	TURN to get	started!	


仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

路由器配置——接口配置

可理 配置 命令行	1			
金局配量		FastEthernet0/	′0	
运算规则配置	端口状态			🔳 启用
路由配置				☑ 自动
静态路由 RIP	10 Mbps		Mbps	
接口配量				☑ 自动
FastEthernet0/0	○ 全双工	◎ 半双]		
FastEthernet1/0 Serial2/0	MAC地址		0004.9AA	C DDDD
Serial3/0	IP地址		0004.3AA	C.DDDD
FastEthernet4/0	子网掩码			
FastEthernet5/0	Tx Ring Limit		10	
+				
OS命令				
Router>enable				
Router#configure to				
	n commands, one per line. erface FastEthernet0/0	End with CNTL/Z.		


仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer (思科PT),设计网络:

路由器配置——接口配置



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer(思科PT),设计网络:

交换机配置



仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer (思科PT),设计网络:

终端配置




仿真环境下熟悉网络设备的设置 运行Cisco Packet Tracer (思科PT),设计网络:

终端配置——接口配置



设计如图的网络,并进行IP地址和路由表的配置 期望的结果:路由器的每个端口对应一个子网;要求的子网地 址为:xx.yy.zz.0—xx.yy.zz+6.0(假设同学学号为71xxyyzz), 终端及其设备端口分配IP地址,并保证连通(Ping)。



扩展实验: VLAN配置 (供有兴趣和精力同学选择)

VLAN的需求:


1、LAN具有广播特性;交换机(网桥)具有独享端口(带宽)的能力;VLAN(虚拟LAN)可支持VLAN内的广播。

方法:将交换机的若干端口配置为同一VLAN(缺省为VLAN0)。

2、IP子网互连需要路由器的支持;路由器端口成本较高;能否利用有限的路由器端口支持较多IP子网的分割与互连?VLAN!

方法:利用不同的VLAN对应不同的IP子网,利用路由器的一个端口支持多个分属不同VLAN的IP子网的互连。

备注:为了支持VLAN访问,821.1q定义了VLAN数据的封装协议。



扩展实验: VLAN配置(供有兴趣和精力同学选择)

交换机(以2950为例) VLAN配置:

Switch>ena,/*激活交换机

Switch(config)#hostname s2, /*修改交换机名称

S2#vlan database,/*创建VLAN库

S2(vlan)#vlan 2 name vlan2, /*创建VLAN 2

S2#con ter, /*进入配置状态

S2(config)#interface f0/4, /*配置fe0/4端口

S2(config-if)#switchport access vlan 2, /* fe0/4绑定VLAN2;


S2(config)#interface f0/7, /*配置fe0/7端口

S2(config-if)#switchport access vlan 3, /* fe0/7绑定VLAN3; 所有未绑定的端口默认属于内置VLAN0。

S2(config)#interface f0/1, /*配置fe0/7端口

S2(config-if)#switchport mode trunk ,/*配置fe0/1为主干端口

S2(config-if)#exit



扩展实验: VLAN配置(供有兴趣和精力同学选择)

路由器R3配置:

R3(config-if)#int f0/0.1


R3(config-subif)#encapsulation dot1q 1
/*802.1q對装VLAN1

R3(config-subif)#ip address 子网6

R3(config-if)#int f0/0.2

R3(config-subif)#encapsulation dot1q 2

R3(config-subif)#ip address 子网8



设计如图的网络,并进行IP地址和路由表的配置期望的结果:路由器的每个端口对应一个子网;要求的子网地址为:xx.yy.zz.0—xx.yy.zz+6.0(假设同学学号为71xxyyzz),终端及其设备端口分配IP地址,并保证连通(Ping)。


建议和要求:

- 1、先纸上设计,再仿真配置;
- 2、提交的电子版设计报告应能体现下列信息:
 - ① 封面(含实验名称、学号、姓名、报告撰写日期)
 - ②设计目标(要求);
 - ③设计过程(如何设计和配置路由器和终端);
- ④实验结果(截屏——利用show run命令显示5个路由器的配置参数(包括路由表),反映出体现个人学号的IP地址配置;终端-路由器、路由器-路由器、终端-终端互相Ping通的结果);
 - ⑤ 实验小结。
- 3、电子版文档文件名为:实验报告1-学号-姓名
- 4、收方邮件地址: gwu@seu.edu.cn(5月15日前邮件提交)

3 网络工程:实验室配置网络

实验室环境下熟悉网络设备的设置

1、借助网络间接登录(远程登录—Telnet) 前提:把握网络设备的IP地址和登录口令。




3、课程设计—实验室环境下的网络配置

实验室环境下熟悉网络设备的设置

2、借助网络间接登录(远程登录—Telnet) 实验室实验—计算机学院网络实验室529。


注:设备布局及端口号等可能有所变化,以现场为准。



建议3人一组,每人远程登录一台路由器,尝试静态路由等的设置。

 R1
 R2
 R3
 R3
 子网4
 记录设置过程

计算机学院网络实验室(529)



32端口/IOS,接S/R的控制口,依次对应特定地址的100XX端口号。如R5-1接IOS1的1口,则对应的远程登录地址为10.3.0.77 10001;

48口/S3-3,分别接PC和IOS1/IOS2


Sx-y | S2960;

S_{X-y} S3560;

Rx-y

R2800;

3、课程设计—实验室环境下的网络配置



IOS1的IP地址: 10.3.0.77,接入的S/R可用10.3.0.77 10000+x访问; IOS2的IP地址: 10.3.0.78,接入的S/R可用10.3.0.78 10000+x访问。

Telnet时的username和password均为cisco。

3、课程设计—实验室环境下的网络配置

网络实验地址分配及分组(3人一组)情况:

IOS1: 10.3.0.77

IOS2:	10.3.0.78
1002.	10.5.0.70

端口号

10001

10002

10003

10004

10009

10010

10011


10012

败出现

路由器	端口号
R1-1	10001
R1-2	10002
R1-3	10003
R1-4	10004

全日台	州口 5	四田台
R2-1	10007	R4-1
R2-2	10008	R4-2
R2-3	10009	R4-3
R2-4	10010	R4-4
R2-9	10015	R4-9
R2-10	10016	R4-10
R2-11	10017	R4-11
R2-12	10018	R4-12


路由器	端口号
R5-1	10013
R5-2	10014
R5-3	10015
R5-4	10016



报告提交时间: 5月28日前,电子 版即可,文件名为: 实验2-学号-姓名。 另:准备PPT,5月 29日/6月3日交流。

3、课程设计—实验室环境下的网络配置—设计要求

期望的结果: 3位同学一组,设计如图的网络,(3个路由器连接A-D的4个子网),并明确分工(如711171xx负责R1,711171yy负责R2,711171zz负责R3)和配置。要求A子网体现3人学号的合成(xx.yy.zz.0/24),BCD子网分别对应3位同学的学号(如711171xx对应11.71.xx.0/24),通过静态路由的设置,完成路由器间互相Ping通。



建议和要求(明确拓扑设计及分工后,仅含本人设计和配置过程及效果):

- 1、先纸上设计,再上机配置;
- 2、提交的电子版设计报告应能体现下列信息:
 - ① 封面(含实验名称、学号、姓名、合作者学号/姓名、报告日期)
 - ②设计目标(要求,合作者的分工);
 - ③设计过程(如何和伙伴合作设计和配置路由器);
- ④实验结果(截屏—体现本人学号的R的IP地址和路由表配置信息,以及Pinnie 其实2个股中股(2个区网)的结果)
- 以及Ping通其它2个路由器(3个子网)的结果);
 - ⑤实验小结。
- 3、电子版文档文件名为:实验报告2-学号-姓名

- 5月14日和5月28日之前分别提交设计报告(电子版)。
- 1、网络设备仿真(Boson或者Packet Tracer)配置报告和效果(show run截屏给出5个路由器(R1-R5)的配置参数(包括路由表);注意子网号与学号的对应关系:假设同学学号为71xxyyzz(如71117101),则子网号为xx.yy.zz.0(如11.71.1.0)—xx.yy.zz+6.0(如11.71.7.0));
- 2、实验室网络设备(R1-R3)配置报告(记录设置过程, 并给出本人负责的路由器的路由表配置和配置效果);
- 3、上机联系人: 陈虹宇(15751861027,已加入课程群) 许 艳(15605166108,已加入课程群)

电子版提交: gwu@seu.edu.cn

5月29日/6月3日,邀请同学介绍配置经验,共同提高。

上机实验要求

- 1、因可用设备有限,请事先和助教联系上机时间;
- 2、3人一组,可共用一台电脑,选择一组路由器,在助教处登记;
- 3、Telnet登录路由器: Telnet IP地址 端口号;
- 4、清除上一组同学留下的路由配置信息(no ip route···);
- 5、确认清除后开始配置路由器(接口地址和路由表)
- 6、连通性测试(本人负责配置的路由器与其它路由器端口连通性);
- 7、截图记录配置结果(端口和路由表)及连通性测试结果。
- 8、实验完成后,在助教处登记后离开实验室。