

烟雨江湖云手机

新手使用教程

跟着步骤操作：准备设备 → 检查 → 安装依赖 → 启动 → 网页访问 → 日常管理

这是一套部署在你自己 Linux 设备上的安卓 7 云手机。通过浏览器查看和操作手机；云手机默认分配 6GB 内存，镜像已提供 Root 环境。你需要自备设备、网络以及要安装的 APK。

开始前，确认设备合适

系统	建议使用 Ubuntu 24.04；本教程的自动安装脚本还接受 Ubuntu 22.04 / 26.04、Debian 12 / 13。
处理器与虚拟化	Linux x86_64 设备，开启硬件虚拟化并支持 KVM。ARM 设备不适用；租用服务器前先确认是否支持嵌套虚拟化。
建议配置	至少 4 个逻辑 CPU、12GB 总内存、30GB 可用磁盘；准备启动时建议有 8GB 可用内存。
权限与网络	能使用 sudo 管理权限，并能连接软件仓库和 Docker Hub。只有网页登录账号不能完成安装。

你收到的四个文件

check-host.sh	检查这台设备是否适合运行。
install-deps.sh	安装缺少的运行工具。
android7-image.sh	下载、启动和管理云手机；设置登录密码。
install-apk.sh	云手机启动后，用它安装 APK。

先记住 按顺序操作即可。第 4 页的一条启动命令会下载所需镜像并启动手机，不需要其他启动脚本。

01 把文件放好

所有命令都在云手机所在设备的 Linux 终端里执行。

1. 打开正确的终端

自用 Linux 电脑：打开系统里的“终端”。远程服务器：先通过你的 SSH 连接工具登录服务器，再输入下面的命令。不要在尚未连接服务器的 Windows 窗口里直接运行脚本。

2. 创建一个专用文件夹

```
mkdir -p "$HOME/android7-cloud"  
cd "$HOME/android7-cloud"  
pwd
```

最后一行会显示文件夹的完整位置，例如 /home/你的用户名/android7-cloud。把收到的四个 .sh 文件复制或上传到这个位置；如果收到的是压缩包，先解压。

3. 确认文件已上传

```
ls
```

应当能看到：check-host.sh、install-deps.sh、android7-image.sh、install-apk.sh。文件名要一致，不要带 .txt 后缀，也不要说明文字粘进文件。

4. 允许运行这四个文件

```
chmod +x check-host.sh install-deps.sh \  
android7-image.sh install-apk.sh
```

复制技巧 命令框每次整块复制。命令中的反斜杠 \ 表示这一条命令还没结束；不要删掉它。不要复制终端前面的用户名、\$ 或 #。

以后重新连接服务器或打开新终端，先回到这个文件夹：

```
cd "$HOME/android7-cloud"
```

密码输入 sudo 可能要求输入当前 Linux 用户的密码。输入时屏幕通常不显示字符或星号，这是正常的；输完按回车。

02 检查设备并安装依赖

先看检查结果，再安装缺少的工具，最后重新检查。

1. 先检查一次

```
sudo ./check-host.sh
```

PASS	这一项通过。
WARN	提醒：需要阅读原因；不一定表示不能用。
FAIL	必要条件缺失，或暂时无法验证；需要处理后再继续。

新机器提示缺少 Docker、Compose、Python 或其他工具，先按下一步安装。首次缺少 `/dev/kvm` 也可能只是模块尚未加载；安装后再次检查才能判断。

2. 安装依赖

```
sudo ./install-deps.sh
```

等待命令执行结束。网络较慢时可能需要较久；不要连续重复启动安装。看到 “[OK] Dependencies installed” 表示依赖安装流程已完成。安装报错时先看原因，不要跳到后续步骤。

3. 再检查一次

```
sudo ./check-host.sh
```

必要检查应不再出现 FAIL，并显示 “Required checks passed”。其中 “KVM API 12: temporary VM creation succeeded” 表示 KVM 实际验证通过。

先处理再继续 安装后仍提示没有 `/dev/kvm` 或 KVM 验证失败：先检查电脑 BIOS 的虚拟化开关；如果是云服务器，请向服务商确认 KVM / 嵌套虚拟化能力。重复下载镜像无法解决这个问题。

WARN 的常见情况：内存不足时先释放资源；8000 端口被占用时先确认是否已运行本项目，也可以在启动时指定其他端口。8001 是另一运行方式的常用端口，仅该端口被占用通常不影响本教程的 8000 端口。

03 下载并启动云手机

一条命令完成下载、准备密码和启动。首次启动需要等待。

1. 执行启动命令

```
sudo ./android7-image.sh start
```

脚本会下载缺少的 Android 和网页镜像，再启动两部分服务。首次下载可能比较慢；保持终端连接，等待执行结束。已下载的镜像会直接复用。

2. 保存初始登录密码

首次部署时，脚本会生成一个 32 位随机复杂密码，并在终端显示。找到 “Initial web password” 后面的内容，完整复制并妥善保存；默认用户名是 admin。已有密码不会被覆盖。

请保存密码 初始密码只显示一次。不要把包含密码的截图发到群里。若没有保存，可按第 5 页的命令修改密码，不需要清空手机。

3. 查看启动结果

```
sudo ./android7-image.sh status
```

正常情况下能看到下面两个容器。安卓显示 healthy 表示启动检查通过；starting 表示仍在准备，稍等后再查。首次启动可能需要几分钟。

yanyu-android7	安卓云手机。
yanyu-ws-scrpy-web	浏览器操作页面。

只想提前下载，不启动？

```
sudo ./android7-image.sh download
```

download 只拉取远程镜像；完成后不会启动手机。之后仍需执行 start。pull 与 start 一样会启动手机。直接运行脚本但不写命令，只会显示帮助。

默认访问方式 默认允许通过 IP + 端口远程访问，仍需密码登录。端口冲突时可用 start --port 18000；访问方式及安全模式见下一页。

04 网页访问与登录

默认开放远程访问：使用服务器 IP+网页端口。登录验证仍然开启。

1. 默认通过 IP+端口访问

默认端口是 8000。在自己的电脑浏览器输入 `http://服务器IP:8000`，把“服务器IP”换成实际地址。同一局域网用内网 IP；外网需可达的公网地址，防火墙或安全组允许该端口。

输入用户名 `admin` 和启动时保存的网页密码，登录后点击设备卡片的 `connect`。若浏览器就在云手机服务器上，也可使用 `http://localhost:8000`。

2. 端口冲突时，指定其他端口

```
sudo ./android7-image.sh start --public --port 18000
```

然后访问 `http://服务器IP:18000`，并放行新的端口。端口设置会保存，下次 `start` 不用重复指定。切换会短暂中断连接，但保留手机数据和网页登录密码。

3. 为了安全，建议了解安全模式

默认远程访问需妥善保存密码；普通 HTTP 不加密登录信息，远程画面也可能受浏览器限制。可配置 HTTPS，或用安全模式配合 SSH 隧道。

```
sudo ./android7-image.sh start --safe --port 18000
```

安全模式只允许服务器本机通过 `localhost / 127.0.0.1` 访问，不能直接通过服务器 IP 访问。若要在自己的电脑上打开网页，需要配置端口转发，建议使用 SSH 本地转发。

在自己电脑的新终端执行下面一整行；把 `user`、`server`、`22` 换成服务器 SSH 用户名、地址和端口，输入 SSH 登录凭据后保持窗口打开：

```
ssh -N -T -L 127.0.0.1:18080:127.0.0.1:18000 -p 22 user@server
```

随后在这台电脑打开 `http://127.0.0.1:18080`，用网页密码登录。若服务器用了其他网页端口，修改命令末尾的 `18000`。首次连接先核对主机指纹；关闭隧道窗口会断开网页连接，云手机继续运行。

忘记或修改网页登录密码

```
sudo ./android7-image.sh password
```

服务运行时输入两次新密码（8~128 字符，输入不显示）。改密会退出旧会话，不删除手机数据。

05 日常管理与重置

先进入四个脚本所在的文件夹，再执行对应命令。

常用操作

查看状态	<code>sudo ./android7-image.sh status</code>
查看日志	<code>sudo ./android7-image.sh log</code> 按 Ctrl+C 退出日志查看，不会停止手机。
暂时停止	<code>sudo ./android7-image.sh stop</code> 保留应用、手机数据和网页登录密码。
再次启动	<code>sudo ./android7-image.sh start</code>
重新启动	<code>sudo ./android7-image.sh restart</code>
移除运行容器	<code>sudo ./android7-image.sh down</code> 保留数据；下次 start 可以重新创建。
查看完整帮助	<code>sudo ./android7-image.sh help</code>

仅重置安卓：应用和手机数据会删除

```
sudo ./android7-image.sh reset
```

需要输入 YES 确认。安卓恢复为新的手机状态，然后自动启动；网页登录密码保留。先确认手机内的重要数据已保存。

全部清空：手机数据和网页登录一起删除

```
sudo ./android7-image.sh purge
```

需要输入 YES 确认。停止并移除两个容器，删除两份数据，不会自动重启。镜像和部署设置保留；再次 start 将创建新手机和新登录密码。

删除前确认 reset 和 purge 的数据删除无法通过再次启动恢复。正常停用请用 stop；不要用清空数据来解决一般的网页连接问题。

06 常见问题对照表

遇到报错先看提示，不要反复重装或清空数据。

No such file / 找不到文件	先执行 <code>cd "\$HOME/android7-cloud"</code> ，再运行 <code>ls</code> 。确认四个文件都在这里，文件名没有多余的 <code>.txt</code> 后缀。
Permission denied / 无权限	脚本无法执行时重新做第 2 页的 <code>chmod</code> ；Docker 没权限时使用教程里的 <code>sudo</code> 命令。
Unsupported distribution	自动安装脚本接受第 1 页列出的 Ubuntu / Debian 版本。不要强行修改系统标识。
缺少 /dev/kvm	安装依赖后仍失败，检查 BIOS 虚拟化开关，或请云服务商确认 KVM / 嵌套虚拟化。
下载超时 / not found	超时先检查网络再重试；not found 请核对镜像标签是否已发布。需要仓库授权时先执行 <code>sudo docker login</code> 。
8000 端口占用	用 <code>status</code> 确认是否已有云手机；也可用 <code>start --port 18000</code> 换端口，并用新端口访问。
different/manual deployment	同名容器由其他方式创建。先确认原来的管理方式和数据位置，不要直接 <code>purge</code> 或删除数据卷。
starting / unhealthy	starting 时先等待；unhealthy 时查看日志。网页没有画面时检查 SSH 隧道或远程 HTTPS。
密码忘记了	先 <code>start</code> ，再执行 <code>password</code> 设置新密码；不需要重置手机。
APK size mismatch	等待 APK 完整上传，确认文件不再变化后重试。版本不兼容时换用支持 Android 7 的 APK。

保留错误信息

```
sudo ./android7-image.sh status
sudo ./android7-image.sh log
```

日志查看按 `Ctrl+C` 退出。记录报错文字和执行过的命令；不要公开密码、游戏账号或服务器登录信息。