

有限元方法及应用

课程名称:		有限元方法及应用
姓	名:	周宇
学	号:	B2302S0113
化泄土		工地

目录

1	均匀薄板应力分析	3
	1.1 问题描述	3
2	均匀薄板有限元分析的过程	3
	2.1模型绘制与网格划分	3
	2.2 单元刚度矩阵的建立与整体刚度矩阵装配	4
	2.3 外载转化至节点	4
	2.4 求解节点位移	5
	2.5 应力分布求解	6

1 均匀薄板应力分析

1.1 问题描述

解决图 1 所示的平面应力问题。中心孔半径为 a 的均匀薄板承受单轴应力。 a=0.5 m,h=3 m.,w=6 m., $E=10X10^6$ Pa,泊松比 $\mu=0.3$ 。 计算应力分布。




图 1 均匀薄板模型

2 均匀薄板有限元分析的过程

2.1 模型绘制与网格划分

模型绘制可以使用 Matlab 自带的矩形和圆工具,对于网格的划分,以一种较为简单的方式进行,效果如图 2 所示,我全部使用三角形单元,对于中间的圆形孔洞,圆形的网格划分在程序上存在一定难度,我用方形空洞代替。




图 2 均匀薄板网格划分

2.2 单元刚度矩阵的建立与整体刚度矩阵装配

得到单元信息和节点信息之后,建立每一个单元对应的刚度矩阵,对于三角形单元来说,其核心利用到的公式如下:

$$[ijkN+iN+jN+k]$$

公式 1↩

下面我们将公式转化为代码语言,通过矩阵的索引准确的找到每个三角形单元对应的节点坐标,再通过矩阵乘法则可以得到每个单元的刚度矩阵。

为了利于后续的装配,我们将每个单元的刚度矩阵赋值到一个'小装配矩阵',此矩阵含义为把一个矩阵按照公式 1 规则装配到一个的方阵中。

2.3 外载转化至节点

板子两侧受到均布外载,我们需要将其转化到节点上,主要利用 对形函数的积分上,其核心如公式 2

$$\left\{f^{(p)}\right\} = [N]^T \left\{p_{\nu}^{p_{\chi}}\right\} t$$

公式 2

其中

$$[N]^T = \begin{bmatrix} N_1 & 0 \\ N_2 & 0 \\ N_3 & 0 \\ 0 & N_1 \\ 0 & N_2 \\ 0 & N_3 \end{bmatrix}$$

2.4 求解节点位移

通过最小范数求得的结果较为准确,如表1展示的是四种方法得到的结果(前301个节点x方向位移)。

表1节点位移

Lsqminnorm(K,F) Inv(K)*F Pinv(K)*F K\F -6.1616E-04 -4.9019E-04 -6.1616E-04 -5.7071E-04 -6.1704E-04 -4.8256E-04 -6.1704E-04 -5.7158E-04 -6.1815E-04 -4.7112E-04 -6.1815E-04 -5.7268E-04 -6.1943E-04 -4.7684E-04 -6.1943E-04 -5.7395E-04 -6.2066E-04 -4.6921E-04 -6.2066E-04 -5.7517E-04 -6.2161E-04 -4.6539E-04 -6.2161E-04 -5.7611E-04 -6.2209E-04 -4.5013E-04 -6.2209E-04 -5.7657E-04 -6.2204E-04 -4.5013E-04 -6.2204E-04 -5.7651E-04 -6.2154E-04 -4.5013E-04 -6.2154E-04 -5.7601E-04 -6.2078E-04 -4.2343E-04 -6.2078E-04 -5.7524E-04 -6.1998E-04 -4.3869E-04 -6.1998E-04 -5.7443E-04 -6.1936E-04 -4.2343E-04 -6.1936E-04 -5.7380E-04 -6.1902E-04 -4.1962E-04 -6.1902E-04 -5.7345E-04 -5.6615E-04 -4.4250E-04 -5.6615E-04 -5.2070E-04 -5.6702E-04 -4.3297E-04 -5.6702E-04 -5.2156E-04 -5.6821E-04 -4.2725E-04 -5.6821E-04 -5.2274E-04 -5.6960E-04 -4.2343E-04 -5.6960E-04 -5.2411E-04 -5.7094E-04 -4.1962E-04 -5.7094E-04 -5.2545E-04 -5.7196E-04 -4.0817E-04 -5.7196E-04 -5.2646E-04 -5.7246E-04 -4.0817E-04 -5.7246E-04 -5.2695E-04 -5.7237E-04 -3.9673E-04 -5.7237E-04 -5.2685E-04 -5.7179E-04 -3.8910E-04 -5.7179E-04 -5.2626E-04 -5.7093E-04 -3.7384E-04 -5.7093E-04 -5.2538E-04

2.5 应力分布求解

得到每个三角形位移之后,需要求解每个单元的应力情况,这里采用公式进行计算,求出的应力就是三角形单元任意一点的应力。最后,得到的应力分布图如下图 5、6 所示。通过图像可以看出,Matlab和 Ansys 的应力分布图变化趋势几乎一致。




图 3 Matlab 应力分布图




图 4 Ansys 应力分布图