# Homework #5

# 周雨扬 2000013061

## 1 Challanges

本次作业完成了所有的代码补全任务,做了如下 challange.

• The block cache has no eviction policy. Once a block gets faulted in to it, it never gets removed and will remain in memory forevermore. Add eviction to the buffer cache. Using the PTE\_A "accessed" bits in the page tables, which the hardware sets on any access to a page, you can track approximate usage of disk blocks without the need to modify every place in the code that accesses the disk map region. Be careful with dirty blocks.

#### 2 Exercise 1

#### env\_create()

根据代码中给出的描述简单模拟即可。只需要找到 IO 权限对应的位即可。 最后在 inc/mmu.h 中找到了用于 IO 权限的位 FL\_IOPL\_MASK。之后直接模拟即可,没有细节。

## Question 1

实际上并不需要。切换的时候 env\_pop\_tf 实质上已经保存了包括 IO 权限信息在内的数据。

### 3 Exercise 2

#### bc\_pgfault()

首先我们需要在内存上声明一个页,用于存储从磁盘中提取上来的数据。该页的权限需要同时设置为 P,U,W 使得用户有权限其上的内容。注意声明页的视乎首先需要将地址按照页取整。

之后根据提示观察 fs/ide.c, 发现其中有函数 ide\_read 可以支持从磁盘上读入信息。由于我们读入的信息总是一页/一块,而磁盘管理单元是段,将其转换成段数,段编号后调用即可。

## flush\_block()

首先判断其是否有更新到磁盘的必要。如果当前地址所在的页没有被映射,亦或者没有被修改 (PTE\_D 为假),则没有必要进行修改。

之后我们需要将内存上的信息写入磁盘。类似于 bc\_pgfault(), 我们发现 fs/ide.c 中有函数 ide\_write 可以支持向磁盘上写入信息。调用参数设置也非常类似,略去。

最后我们将当前页上的 PTE\_D 位抹除即可。将权限位和 PTE\_SYSCALL 取交即可。

#### 4 Exercise 3

## alloc\_block()

我们观察 free\_block。观察发现在释放块的时候,他将 bitmap 的某一位赋值成 0。据此我们可以推断: bitmap 是一个用类似于 bitset 的结构存储块是否被使用的数组,没有被使用当且仅当这一位值为 1. 这一推论也可以从 block\_is\_free 证实。

据此我们可以直接枚举所有块,如果其没有被使用的将其赋值为使用。最后我们需要强制将 bitmap 更新到磁盘中,否则会引起信息不同步,重新加载时候会出错。

### 5 Exercise 4

#### file\_block\_walk()

观察 inc/fs.h 中的代码,发现至多有 NDIRECT 个直接访问的块,据此结合注释可以直接处理块编号小于 NDIRECT 或者块编号大于 NINDIRECT + NDIRECT 的情况。

否则我们需要先判断该文件的 indirect 部分有没有声明。如果没有声明且不允许声明则返回错误。否则我们可以通过 alloc\_block 声明一个块存储 indirect 块的信息,并将其初始全部赋值为 0. 最后类似于直接块的寻址方式寻址即可。

#### file\_get\_block()

类似的,如果块编号大于 NINDIRECT + NDIRECT 的情况,可以直接返回越界。否则我们可以直接使用 file\_block\_walk() 获取存储页编号的位置。

如果这个位置已经被赋值了,则可以直接返回。否则我们需要给这位置赋值一个全新块的编号。赋值方式类似于 file\_block\_walk(),此处略去细节。

#### Note

如果 alloc\_block() 了一个编号为 0 的块,当前的实现其会被当成没有连接块。但是实际上它的确被赋值了。观察后文发现系统全部把 0 当成了没有赋值的标记。

这可能带来磁盘泄露的问题。一个解决方案是强制分配的时候重编号是的没有编号为0的块,另一个解决方案是修改判定没有块编号存储的条件。两者要修改的地方都很多QAQ。

#### 6 Exercise 5

#### serve\_read()

参考上面的 serve\_set\_size(), 我们可以用相同代码获取已经打开文件的信息。之后我们观察注释, 调用 file read 完成即可。注意操作的参数在 req 中,返回值存储在 ret 中。

最后记得维护 offset, 其记录了已经读取的长度。同时记得将读入的长度限制在 BLKSIZE, 否则最后一个练习会发生问题。

## 7 Exercise 6

## serve\_write()

参考上面的 serve\_read()即可。传除去调用 file\_write()参数略有不同之外其余几乎全部相同。

# devfile\_write()

可以通过参考上面的 devfile\_read 获得向磁盘写的操作细节。除去调用参数,调用顺序略有不同,其余基本一致。注意仍然需要保证每次写入的长度不超过 BLKSIZE.

之后我加上了一层循环,向文件中不断的写入信息直到写完亦或者是发生错误。这里我们需要维护已经写入的长度,指向没有写入信息的指针。维护细节不多此处略去。

## 8 Exercise 7

## sys\_env\_set\_trap\_frame()

注释里的三个要求依次为:

- cs 最低两位设置为 3.
- eflags 的 FL\_IF 设置为真.
- eflags 的 FL\_IOPL\_MASK 全部设置为 0.

简单模拟即可。之后记得加入 syscall() 中。

### i386 init()

插入 ENV\_CREATE(user\_spawnhello, ENV\_TYPE\_USER) 用于代码测试。

### 9 Exercise 8

#### duppage()

如果当前页权限位包含 PTE\_SHARE, 简单的将其映射到子环境中相同的地址即可。由于是共享, 权限位设置为 PTE\_SYSCALL 即可。

#### copy\_shared\_pages()

判定一个页是否需要拷贝与 fork() 中的规则类似,除了我们需要在页权限位上额外检查是否包含 PTE\_SHARE。拷贝过程与 duppage() 类似,复制即可。

## 10 Exercise 9

## trap\_dispatch()

两个错误和 IRQ\_OFFSET 的偏移量分别为 IRQ\_KBD 和 IRQ\_SERIAL,处理函数分别为 kbd\_intr()和 serial\_intr().据此可以直接实现。处理完后由于仅是中断,返回即可。

# 11 Exercise 10

## runcmd()

直接抄下面处理输出重定向的代码即可。注意打开文件时候权限仅有 O\_RDONLY, 不需要创建文件。

# 12 Challange 2

## alloc\_block()

如果没有空余的块,我们需要去删除某些已经不再使用的块。仍然忽略所有的块,并且忽略掉没有 PTE\_P 的块。

首先我们判断这个块是否为脏块。如果是的话需要先 flush\_block() 刷新后,删除 PTE\_D 位。 (不能用 PTE\_SYSCALL 消除,会将 PTE\_A 一起删除!)

之后我们再判断是否有 PTE\_A。如果有则说明这个块已经不再使用。此时则可以用 sys\_page\_unmap 和 free block 来释放这个块。

如果上述过程中我们释放了至少一个块,则我们可以直接记录其中一个被释放的块的信息,将其返回,否则如果一个块都没有被释放,则直接返回错误。