## 操作系统 lab3 进程切换

邱梓豪

141130077

1.首先在 kernel/include/pcb.h 中建立 pcb 数据结构及定义该数据结构上可以进行的操作。

```
#define MAX PCB 20
                            // max of PCBs
                       // define some states of a process
#define NEW 0
#define RUNNABLE 1
#define RUNNING 2
#define SLEEPING 3
#define DEAD 4
struct ProcessTable { // struct of PCB
    struct TrapFrame* tf;
   unsigned char kStack[1024];
   int state;
    int timeCount;
    int sleepTime;
   uint32 t pid;
    struct ProcessTable* prev;
    struct ProcessTable* next;
};
typedef struct ProcessTable PCB;
PCB pcb_pool[MAX_PCB];  // build a pool to store all pcbs
```

PCB 结构体的定义如上,我这里使用双向循环链表对 PCB 就绪队列和 PCB 等待队列进行组织,所以结构体中有两个相应的指针 prev 和 next。tf 指向的是进程切换时保存的 TrapFrame,我这里将 TrapFrame 保存在每个进程相应的内核栈 kStack 中。state表示当前进程状态,timeCount 为剩余时间片,sleepTime 为剩余

等待时间,pid 为进程 id。

然后我建立了一个大小为 20 的进程池,保存所有 pcb。

```
//the first node of the following 2 list are NOT belong to any process
PCB pcb_ready;  // point to the list of ready process
PCB pcb_wait;  // point to the list of waitting process(sleepTime!=0)

PCB* current;  // point to current process
PCB* idle;  // point to idle process
```

建立两个队列: 就绪队列和等待队列。建立两个指针: 指向当前进程的指针和指向 idle 的指针。

```
static inline void pcb_delete(PCB* p) // delete a PCB
{
    p->prev->next = p->next;
    p->next->prev = p->prev;
}

/* add a new PCB to the tail of the list
    * p must point a new node which must be 'new' before
    */
static inline void pcb_add(PCB* list, PCB* p)
{
    p->next = list;
    list->prev->next = p;
    p->prev = list->prev;
    list->prev = p;
}
```

随后再添加对数据结构上的两个操作:从队列中删除一个 pcb 和向队列上添加一个 pcb。

这样,我就相当于在 pcb.h 这个文件中建立了一个"类"。

2.进程初始化,将用户程序包装成一个进程,通过调度来进入这个进程从而执行用户程序。

下面这个函数主要对 pcb 进行初始化,以及将用户程序包装成用户进程。参数 entry 是通过 loadUMain 函数获得的。进程初始化时,tf 指向自己的 kStack,ds、es、ss 指向自己的数据段,cs 指向自己的代码段。timeCount 设为 10,pid 设为 1,最后将这个 pcb 放入就绪队列中,当前进程设为 idle。

```
static inline void initPCB(uint32_t entry) // init state of all PCB
    // init pcb_pool
for (int i=0;i<MAX_PCB;i++){</pre>
        pcb pool[i].state = DEAD;
    // initialize the ready list
    pcb_ready.prev = &pcb_ready;
    pcb_ready.next = &pcb_ready;
    // initialize the wait list
    pcb_wait.prev = &pcb_wait;
    pcb_wait.next = &pcb_wait;
    idle = &pcb_pool[0];
                            // initialize process idle
    idle->pid = 0;
    idle->state = RUNNING;
    PCB* first_proc = &pcb_pool[1];
                                          // make user app be the first prod
    first_proc->state = RUNNABLE;
    first_proc->tf = (void*)(pcb_pool[1].kStack+sizeof(pcb_pool[1].kStack)
    first proc->tf->ds = USEL(SEG UDATA);
    first_proc->tf->es = USEL(SEG_UDATA);
    first_proc->tf->ss = USEL(SEG_UDATA);
    first_proc->tf->cs = USEL(SEG_UCODE);
    first proc->tf->ebp = 0x200000;
    first_proc->tf->esp = 0x200000;
    first_proc->tf->eip = entry;
                                          // entry ??
    first_proc->tf->eflags = 0x202;
    first_proc->timeCount = 10;
    first proc->sleepTime = 0:
```

3.启动时钟源,并注册时钟中断。

```
#define TIMER_PORT 0x40
#define FREQ_8253 1193182
#define HZ 100
void initTimer() {
    int counter = FREQ_8253 / HZ;
    outByte(TIMER_PORT + 3, 0x34);
    outByte(TIMER_PORT + 0, counter % 256);
outByte(TIMER_PORT + 0, counter / 256);
}
void kEntry(void) {
    initSerial();// initialize serial port
    initIdt(); // initialize idt
    initIntr(); // initialize 8259a
initSeg(); // initialize gdt, tss
    uint32 t entry = loadUMain(); // load user program, enter user space
    initPCB(entry); // initialize PCB
    <u>initTimer(); // initialize timer</u>
    enableInterrupt();
    while(1){
                                  // idle process
         waitForInterrupt();
         putScreen('0');
```

在 kernel 的 main.c 中初始化时钟源。再在 idt.c 中为时钟中断添加处理函数:

```
setTrap(idt + 0xd, SEG_KCODE, (uint32_t)irqGProtectFault, DPL_KERN);
setIntr(idt + 0x80, SEG_KCODE, (uint32_t)irqSyscall, DPL_USER); // for int 0x80
setIntr(idt + 0x20, SEG_KCODE, (uint32_t)timer, DPL_KERN); // timer
/* 写入IDT */
saveIdt(idt, sizeof(idt));
```

然后在 dolrq.s 中加上 timer 的处理,这里我为时钟中断定的 irg number 为 0x10:

```
.global timer
timer:
pushl $0x10
jmp asmDoIrq
```

最后在 irqHandle 函数中加上对时钟中断的相应,即可:

```
switch(tf->irq) {
    case -1:
        break;
    case 0xd:
        GProtectFaultHandle(tf);
        break;
    case 0x80:
        syscallHandle(tf);
        break:
    case 0x10:
        disableInterrupt();
        schedule();
        enableInterrupt();
        break:
    default: assert(0,tf->irq);
}
```

## 4.重写 kernel 你的 mian.c

kernel 的主要过程如下:加载用户程序获得用户程序的 entry 后,先初始化 pcb,此时将用户程序包装成用户进程并加入就绪队列中。然后初始化时钟源,开中断。这之后便会进入到一个无

限循环中,这个循环便是在背后运行的 idle "进程",也就是说当程序处于 sleep 状态是,便会执行 idle 进程的任务,即输出'0'。

5.创建调度程序,并在 irqHandle 中添加对时钟中断的处理。 我在 kernel 中新建了 schedule.c,用于进程调度。

```
extern TSS tss;

void schedule()
{

   for (PCB* p = pcb_wait.next; p != &pcb_wait && p->sleepTime>0; p=p->next){
      p->sleepTime--;
   }

   // first: renew wait list and ready list
   for(PCB* p = pcb_wait.next; p!=&pcb_wait; p=p->next)
   {
      if (p->sleepTime == 0){
            PCB* prev = p->prev;
            pcb_delete(p);
            p->state = RUNNABLE;
            pcb_add(&pcb_ready, p);
            p=prev;
      }
   }
}
```

显然每当一个新的时钟中断到来时,都应该先更新等待队列中的 pcb,如果某个 pcb 的等待结束,那么应该将这个 pcb 放入就绪队列中。

```
if (current != idle) {
   current->timeCount--;
   return;
}
```

如果当前进程不是 idle 的话,就将当前进程的时间片减 1,直接返回即可,不用切换进程。

```
(current == idle) {
                                     // current process is idle and have other ready prod
ess
           (pcb_ready.next != &pcb_ready){
            current = pcb_ready.next;
    else if (current->timeCount == 0) // current process time out
        if (current->next != &pcb_ready){ // if have other ready process
            current->state=RUNNABLE;
            PCB* newProc = current->next;
            pcb_delete(current);
            pcb_add(&pcb_wait, current);
            current = newProc;
        }
else
                                      // no other ready process
            pcb_delete(current);
            pcb_add(&pcb_wait, current);
            current = idle;
    else return;
```

如果当前的进程是 idle,则检查就绪队列,如果就绪队列中有进程,则将 current 置为此进程。若当前时间片耗尽,则从就绪队列中找就绪进程,找不到则换上 idle 进程。

```
current->state = RUNNING;
current->timeCount = 10;
tss.esp0 = (uint32_t)(current->kStack+sizeof(current->kStack)); // change process
```

最后将内核栈换为当前进程的内核栈。

```
movl (current), %eax
movl (%eax), %esp
```

在内核栈切换时, current 表示的地址正是 tf 所指向的, tf 指向 pcb 内核栈的栈顶, 所以通过这两步操作便完成了进程切换。

- 6.实现 fork, sleep, exit 三个系统调用。
  - (1) fork

```
gdt[gdt_index++] = SEG(STA_X|STA_R, startPos, segLen, DPL_USER); // code
gdt[gdt_index++] = SEG(STA_W, startPos, segLen, DPL_USER); // data

memcpy((void*)startPos, (void*)startPos-segLen, segLen);
startPos += segLen;

int child_proc_i=19; // index of child process

for (int i=0;i<MAX_PCB;i++)
    if(pcb_pool[i].state == DEAD)
        {child_proc_i = i; break;}

fork_copy(&pcb_pool[child_proc_i], current);
break;</pre>
```

fork 首先要为新进程分配数据段和代码段,然后将父进程的数据段和代码段拷贝过来,然后分配一个新的 PCB 给子进程,然后填写这个 PCB,具体过程如下:

```
void fork_copy(PCB* dst, PCB* src)
{
    *dst = *src;
    dst->tf = (void*)(dst->kStack+sizeof(dst->kStack)-sizeof(struct TrapFrame));
    dst->tf->eax = 0;
    dst->tf->ss = USEL(gdt_index-1); // point to data segment
    dst->tf->es = USEL(gdt_index-1);
    dst->tf->ds = USEL(gdt_index-1);
    dst->tf->cs = USEL(gdt_index-2); // point to code segment
    dst->pid = child_pid++;
    dst->state = RUNNABLE;
    pcb_add(&pcb_ready, dst);
    src->tf->eax = dst->pid;
}
```

首先将父进程的 pcb 完全拷贝给子进程,然后依次设置子进程 pcb 的 eax、ss、ds、es、cs、pid、state,最后将子节点的 pcb 加入等待队列中,父进程 pcb 的 eax 设为子进程的 pid 即可。

### (2) sleep

将当前进程状态置为 SLEEPING,设置 sleepTime,然后将此进程

放入等待队列,将当前进程置为 idle 即可

#### (3) exit

将当前进程状态置为 DEAD, 然后从队列中删除, 当前进程置为 idle 即可。

#### 最后运行效果如下:

```
Specify the 'raw' format explicitly to remove the
Father Process: Ping 1, 7;
Child Process: Pong 2, 7;
Father Process: Ping 1, 6;
Child Process: Pong 2, 6;
Father Process: Ping 1, 5;
Child Process: Pong 2, 5;
Father Process: Ping 1, 4;
Child Process: Pong 2, 4;
Father Process: Ping 1, 3;
Child Process: Pong 2, 3;
Father Process: Ping 1, 2;
Child Process: Pong 2, 2;
Father Process: Ping 1, 1;
Child Process: Pong 2, 1;
Father Process: Ping 1, 0;
Child Process: Pong 2, 0;
qemu-system-i386: terminating on signal 2
```

进程直接的切换如下:

#