



1





顺序表的实现——静态分配 内存 //定义最大长度 #define MaxSize 10 typedef struct{ a1 ElemType data[MaxSize]; //用静态的"数组"存放数据元素 int length; //顺序表的当前长度 a2 }SqList; //顺序表的类型定义(静态分配方式) a3 a4 Sq: sequence —— 顺序,序列 a5


 $a_1$   $a_2$   $a_3$   $a_4$   $a_5$ 

给各个数据元素分配连 续的存储空间,大小为 MaxSize\*sizeof(ElemType)

王道考研/CSKAOYAN.COM

4

王道考研/cskaoyan.com



/\*不初始化数据元素,内存不刷0\*/
#include <stdio.h>
#define MaxSize 10 //定义最大长度
typedef struct{
 int data[MaxSize];//用静态的"数组"存放数据元素

内存中会

有遗留的

"脏数据

data[0]=0 data[1]=0 data[3]

}SqList;

int length; //顺序表的当前长度

//顺序表的类型定义

return 0; i<L.length; 这种访问方式也不够好,更好的做法是使用基本操作来访问各个数据元素


②把各个数据元素的值设为默认值(可省略)

①在内存中分配存储顺序表 L 的空间。包括:
MaxSize\*sizeof(ElemType)和存储 length 的空间


③将 Length 的值设为0

思考:这一步是否可省略?


王道考研/CSKAOYAN.COM




顺序表的实现——动态分配 内存 #define InitSize 10 //顺序表的初始长度 typedef struct{ ElemType \*data; //指示动态分配数组的指针 int MaxSize; //顺序表的最大容量 int length; //顺序表的当前长度 } SeqList; //顺序表的类型定义(动态分配方式) malloc 函数返回一个指针, 需要强制转型为你定义的 数据元素类型指针 Key: 动态申请和释放内存空间 C —— malloc、free 函数 L.data = (ElemType \*) malloc (sizeof(ElemType) \* InitSize); C++ —— new、delete 关键字 malloc 函数的参数,指明要 分配多大的<u>连续</u>内存空间 王道考研/CSKAOYAN.COM



9



6



11



12

王道考研/cskaoyan.com