□ PID: 进程的ID。

□ USER: 进程属主的名字。

□ PR: 进程的优先级。

□ NI: 进程的谦让度值。

□ VIRT: 进程占用的虚拟内存总量。 □ RES: 进程占用的物理内存总量。

□ SHR: 进程和其他进程共享的内存总量。

□ S:进程的状态(D代表可中断的休眠状态,R代表在运行状态,S代表休眠状态,T代表跟踪状态或停止状态,Z代表僵化状态)。

□ %CPU: 进程使用的CPU时间比例。

18

19

□ %MEM: 进程使用的内存占可用内存的比例。

信 述 HUE 挂起 INT 中断 OUIT 结束运行 KILL 无条件终止 11 SEGV 段错误 TERM 尽可能终止 17 STOP 无条件停止运行, 但不终止

停止或暂停, 但继续在后台运行

在STOP或TSTP之后恢复执行

表4-4 Linux进程信号

如果要用到mount命令的一些高级功能,表4-5中列出了可用的参数。

TSTP

CONT

挂载/etc/fstab文件中指定的所有文件系统 -a -f 使mount命令模拟挂载设备,但并不真的挂载 -F和-a参数一起使用时,会同时挂载所有文件系统 详细模式,将会说明挂载设备的每一步 不启用任何/sbin/mount.filesystem下的文件系统帮助文件 给ext2、ext3或XFS文件系统自动添加文件系统标签 -n 挂载设备,但不注册到/etc/mtab已挂载设备文件中 -p num 进行加密挂载时,从文件描述符加加中获得密码短语 忽略该文件系统不支持的挂载选项 将设备挂载为只读的 将设备挂载为可读写的(默认参数) -L label 将设备按指定的1abe1挂载 -U mid 将设备按指定的uuid挂载 -O 和-a参数一起使用,限制命令只作用到特定的一组文件系统上 给文件系统添加特定的选项

表4-5 mount命令的参数

下面是能让du命令用起来更方便的几个命令行参数。

□ -c: 显示所有已列出文件总的大小。

□ -h:按用户易读的格式输出大小,即用K替代千字节,用M替代兆字节,用G替代吉字节。

□ -s: 显示每个输出参数的总计。

系统管理员接下来就是要使用一些文件处理命令操作大批量的数据。这正是下一节的主题。