# РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

# ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 14

дисциплина: Администрирование локальных сетей

Студент: Каримов Зуфар

Группа: НПИ-01-18

# Оглавление

1. Цель работы	3
2. Постановка задачи	
3. Порядок выполнения работы	5
4. Выводы	22
5. Контрольные вопросы	23

# Цель работы

Настроить взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

## Постановка задачи

- 1. Настроить связь между территориями (см. раздел 14.3.1).
- 2. Настроить оборудование, расположенное в квартале 42 в Москве (см. раздел 14.3.2).
- 3. Настроить оборудование, расположенное в филиале в г. Сочи (см. раздел 14.3.3).
- 4. Настроить статическую маршрутизацию между территориями (см. раздел 14.3.4).
- 5. Настроить статическую маршрутизацию на территории квартала 42 в г. Москве (см. раздел 14.3.5).
- 6. Настроить NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1 (см. раздел 14.3.6).
- 7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

# Последовательность выполнения работы

#### 14.3.1. Настройка линка между площадками

#### 14.3.1.1. Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

```
provider-zikarimov-sw1(config)#interface f0/3
provider-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode trun
provider-zikarimov-swl(config-if)#switchport mode trunk
provider-zikarimov-swl(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/3, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/3, changed state to up
provider-zikarimov-sw1(config-if)#exit
provider-zikarimov-swl(config)#interface f0/4
provider-zikarimov-swl(config-if) #switchport mode trunk
provider-zikarimov-swl(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/4, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/4, changed state to up
provider-zikarimov-sw1(config-if)#exit
provider-zikarimov-swl(config)#vlan 5
provider-zikarimov-swl(config-vlan) #name q42
provider-zikarimov-sw1(config-vlan)#exit
provider-zikarimov-swl(config)#interface vlan5
provider-zikarimov-swl(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan5, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan5,
changed state to up
exit
```

```
provider-zikarimov-sw1(config) #vlan 6
provider-zikarimov-sw1(config-vlan) #name sochi
provider-zikarimov-sw1(config-vlan) #exit
provider-zikarimov-sw1(config) #interface vlan6
provider-zikarimov-sw1(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6, changed state to up
exit
provider-zikarimov-sw1(config) #
```

#### 14.3.1.2. Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-konkova-zikarimov-gwl(config) #interface f0/1.5
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.5, changed state to up
enc
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #encapsulation
dot1Q 5
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #ip add
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #ip address
10.128.255.1 255.255.255.252
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #des
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #des
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #description q42
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #exit
```

```
msk-konkova-zikarimov-gwl(config) #interface f0/1.6
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.6, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.6, changed state to up
ex
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #en
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #encapsulation
dot1Q 6
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #ip address
10.128.255.5 255.255.255.252
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #des
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #des
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #des
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif) #des
```

## 14.3.1.3. Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-zikarimov-gw1(config)#interface f0/1
msk-q42-zikarimov-gwl(config-if)#no sh
msk-g42-zikarimov-gw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state
to up
msk-q42-zikarimov-gwl(config)#interface f0/1.5
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1.5, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1.5, changed state to up
en
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif)#encapsulation dot1Q 5
msk-q42-zikarimov-qw1(config-subif)#ip ad
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#ip address
10.128.255.2 255.255.255.252
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif)#des
```

#### 14.3.1.4. Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif)#description konkova

```
sch-sochi-zikarimov-sw1(config)#interface f0/23
sch-sochi-zikarimov-swl(config-if)#swit
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#exit
sch-sochi-zikarimov-swl (config) #int
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#interface f0/24
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#sw
sch-sochi-zikarimov-swl(config-if)#switchport mode tr
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode trunk
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#exit
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#vlan 6
sch-sochi-zikarimov-swl(config-vlan)#name sochi
sch-sochi-zikarimov-swl(config-vlan) #exit
sch-sochi-zikarimov-swl (config) #int
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#interface vlan6
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan6, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan6,
changed state to up
exit
sch-sochi-zikarimov-sw1(config)#e
```

## 14.3.1.5. Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-zikarimov-gwl(config)#interface f0/0
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-if)#no sh

sch-sochi-zikarimov-gwl(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
exit
```

```
sch-sochi-zikarimov-qw1(config)#interface f0/0.6
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.6, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.6, changed state to up
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif)#encapsulation dot10
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif)#ip add
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif)#ip address
10.128.255.6 255.255.255.252
sch-sochi-zikarimov-qw1(config-subif)#des
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif)#description konkova
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif)#exit
sch-sochi-zikarimov-qw1 (config) #exit
sch-sochi-zikarimov-gwl#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
Building configuration...
[OK]
sch-sochi-zikarimov-gw1#
```

# 14.3.2. Настройка площадки 42-го квартала

## 14.3.2.1. Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-zikarimov-gwl(config)#interface f0/0
msk-q42-zikarimov-gwl(config-if)#no sh

msk-q42-zikarimov-gwl(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0, changed state to up
exit
```

```
msk-q42-zikarimov-gwl(config)#interface f0/0.201
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.201, changed
state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.201, changed state to up
en
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#encapsulation dot1Q
201
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#ip ad
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#ip address 10.129.0.1
255.255.255.0
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#des
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#des
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#description q42-main
msk-q42-zikarimov-gwl(config-subif)#exit
```

```
msk-q42-zikarimov-gwl(config)#interface f1/0
msk-q42-zikarimov-gwl(config-if)#no sh

msk-q42-zikarimov-gwl(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet1/0, changed state to up
exit
```

```
msk-q42-zikarimov-gw1(config) #interface f1/0.202
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet1/0.202, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet1/0.202, changed state to up
en
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #encapsulation dot1Q
202
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #ip add
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #ip address 10.129.1.1
255.255.255.0
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #des
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #des
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #des
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #des
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #description q42-
management
msk-q42-zikarimov-gw1(config-subif) #exit
```

#### 14.3.2.2. Настройка интерфейсов коммутатора msk-q42-sw-1

```
msk-q42-zikarimov-sw1(config)#interface f0/24
msk-q42-zikarimov-swl(config-if)#sw
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode trunk
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/24, changed state to up
exit
msk-q42-zikarimov-sw1(config)#inter
msk-q42-zikarimov-sw1(config) #interface f0/1
msk-q42-zikarimov-swl(config-if)#sw
msk-q42-zikarimov-swl(config-if)#switchport mode acc
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode access
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#sw
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#switchport acc
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#switchport access vlan
201
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 201
msk-q42-zikarimov-sw1(config-if)#
```

```
msk-q42-zikarimov-swl(config) #vlan 201
msk-q42-zikarimov-swl(config-vlan) #name q42-main
msk-q42-zikarimov-swl(config-vlan) #exit
msk-q42-zikarimov-swl(config) #int
msk-q42-zikarimov-swl(config) #interface vlan201
msk-q42-zikarimov-swl(config-if) #
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan201, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan201, changed state to up
exit
```

# 14.3.2.3. Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1

```
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#interface g0/1
msk-hostel-zikarimov-qw1(config-if)#sw
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #switchport mode tr
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if)#switchport mode trunk
enc
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if)#sw
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if)#switchport trunk enc
msk-hostel-zikarimov-gw1(config-if)#switchport trunk
encapsulation dotlg
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if)#sw
msk-hostel-zikarimov-gw1(config-if)#switchport mode tr
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-zikarimov-gw1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to down
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

```
msk-hostel-zikarimov-gwl(config) #interface f0/1
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #sw
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #switchport trunk
encapsulation dotlq
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #switchport mode trunk

msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/1, changed state to up

msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #exit
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-ylan) #name q42-management
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-vlan) #exit
```

```
msk-hostel-zikarimov-gwl(config)#interface vlan202
msk-hostel-zikarimov-gw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan202, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan202,
changed state to up
ip add
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #ip address 10.129.1.2
255.255.255.0
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if)#exit
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#vlan 301
msk-hostel-zikarimov-qw1(config-vlan) #name hostel-main
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-vlan)#exit
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#interface vlan301
msk-hostel-zikarimov-gw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301,
changed state to up
ip add
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if) #ip address
10.129.128.1 255.255.255.0
msk-hostel-zikarimov-gwl(config-if)#exit
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#exit
msk-hostel-zikarimov-qw1#
%SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
wr m
```

14.3.2.4. Настройка интерфейсов коммутатора msk-hostel-sw-1

```
msk-hostel-zikarimov-swl(config)#interface g0/1
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#sw
msk-hostel-zikarimov-swl(config-if)#switchport mode tr
msk-hostel-zikarimov-swl(config-if) #switchport mode trunk
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#exit
msk-hostel-zikarimov-sw1(config)#interface f0/1
msk-hostel-zikarimov-swl(config-if)#sw
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode acc
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if) #switchport mode access
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#sw
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#switchport ac
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#switchport access vlan
301
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 301
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#exit
msk-hostel-zikarimov-swl(config)#vlan 301
msk-hostel-zikarimov-swl(config-vlan)#name hostel-main
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-vlan)#exit
msk-hostel-zikarimov-swl(config)#inter
msk-hostel-zikarimov-swl(config)#interface vlan301
msk-hostel-zikarimov-sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan301, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan301,
changed state to up
exit
msk-hostel-zikarimov-swl(config)#e
```

## 14.3.3. Настройка площадки в Сочи

## 14.3.3.1. Настройка интерфейсов маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-zikarimov-gw1(config) #interface f0/0.401
sch-sochi-zikarimov-gw1(config-subif) #enc
sch-sochi-zikarimov-gw1(config-subif) #encapsulation dot1Q
401
sch-sochi-zikarimov-gw1(config-subif) #ip address
10.130.0.1 255.255.255.0
sch-sochi-zikarimov-gw1(config-subif) #des
sch-sochi-zikarimov-gw1(config-subif) #description sochi-
main
sch-sochi-zikarimov-gw1(config-subif) #exit
```

```
sch-sochi-zikarimov-gwl(config) #interface f0/0.402
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.402, changed
state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/0.402, changed state to up
enc
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #encapsulation dot1Q
402
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #ip add
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #ip address
10.130.1.1 255.255.255.0
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #des
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #des
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #des
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #description sochi-
management
sch-sochi-zikarimov-gwl(config-subif) #exit
```

#### 14.3.3.2. Настройка интерфейсов коммутатора sch-sochi-sw-1

```
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#interface f0/1
sch-sochi-zikarimov-swl(config-if)#sw
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if) #switchport mode acc
sch-sochi-zikarimov-swl(config-if) #switchport mode access
sch-sochi-zikarimov-swl(config-if)#sw
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#switchport ac
sch-sochi-zikarimov-swl(config-if) #switchport access vlan
401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#exit
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#vlan 401
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-vlan)#name sochi-main
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-vlan)#exit
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#inter
sch-sochi-zikarimov-swl(config)#interface vlan401
sch-sochi-zikarimov-sw1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401,
changed state to up
exit
sch-sochi-zikarimov-sw1(config)#
```

# 14.3.4. Настройка маршрутизации между площадками

#### 14.3.4.1. Настройка маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

```
msk-konkova-zikarimov-gw1(config)#ip route 10.129.0.0
255.255.0.0 10.128.255.2
msk-konkova-zikarimov-gw1(config)#ip route 10.130.0.0
255.255.0.0 10.128.255.6
msk-konkova-zikarimov-gw1(config)#exit
```

#### 14.3.4.2. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-zikarimov-gw1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.1 msk-q42-zikarimov-gw1(config)#exit
```

#### 14.3.4.3. Настройка маршрутизатора sch-sochi-gw-1

```
sch-sochi-zikarimov-gw1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.128.255.5 sch-sochi-zikarimov-gw1(config)#exit
```

## 14.3.5. Настройка маршрутизации на 42 квартале

#### 4.3.5.1. Настройка маршрутизатора msk-q42-gw-1

```
msk-q42-zikarimov-gwl(config)#ip route 10.129.128.0
255.255.128.0 10.129.1.2
msk-q42-zikarimov-gwl(config)#exit
```


# 14.3.5.2. Настройка интерфейсов маршрутизирующего коммутатора msk-hostel-gw-1


```
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#ip routing
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
10.129.1.1
msk-hostel-zikarimov-gw1(config)#exit
```


# 14.3.6. Настройка NAT на маршрутизаторе msk-donskaya-gw-1

```
msk-konkova-zikarimov-gwl(config)#interface f0/1.5
msk-konkova-zikarimov-gw1(config-subif)#ip nat inside
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif)#exit
msk-konkova-zikarimov-gwl(config)#interface f0/1.6
msk-konkova-zikarimov-qw1(config-subif)#ip nat inside
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-subif)#exit
msk-konkova-zikarimov-gw1(config)#ip acc
msk-konkova-zikarimov-gw1(config)#ip access-list extende
msk-konkova-zikarimov-gwl(config)#ip access-list extended
nat-inet
msk-konkova-zikarimov-gw1(config-ext-nacl) #remark q42
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-ext-nacl)#permit ip host
10.129.0.200 any
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-ext-nacl) #permit ip host
10.129.128.200 any
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-ext-nacl) #remark sochi
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-ext-nacl)#permit ip host
10.130.0.200 any
msk-konkova-zikarimov-gwl(config-ext-nacl)#exit
msk-konkova-zikarimov-gw1(config)#
```

Задаем нашим устройствам шлюз по умолчанию, ip-address и маску сети.








#### Проверяем доступность узла.

```
sch-sochi-zikarimov-gw1#ping 10.128.255.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.128.255.1, timeout is
2 seconds:
. ! ! ! !
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms
sch-sochi-zikarimov-gwl#
msk-q42-zikarimov-gwl#ping 10.129.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.129.1.2, timeout is 2
seconds:
. ! ! ! !
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max =
0/0/0 ms
msk-q42-zikarimov-gw1#
```



```
pc-hostel-1
 Physical
        Config
              Desktop Programming
                              Attributes
 Command Prompt
 Request timea out.
 Request timed out.
 Ping statistics for 10.130.0.200:
      Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100%
  loss),
  Control-C
  ^C
  C:\>ping 10.128.0.5
  Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:
 Request timed out.
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=1ms TTL=125
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=11ms TTL=125
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=11ms TTL=125
  Ping statistics for 10.128.0.5:
      Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25%
  loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:
      Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 7ms
 C:\>
```

```
pc-sochi-1
                                                           X
 Physical
       Config Desktop Programming Attributes
 Command Prompt
                                                              X
 Packet Tracer PC Command Line 1.0
 C:\>ping 10.128.0.5
 Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:
 Request timed out.
 Request timed out.
 Ping statistics for 10.128.0.5:
     Packets: Sent = 3, Received = 0, Lost = 3 (100% loss),
 Control-C
 ^C
 C:\>ping 10.128.0.5
 Pinging 10.128.0.5 with 32 bytes of data:
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=126
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=126
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time<1ms TTL=126
 Reply from 10.128.0.5: bytes=32 time=23ms TTL=126
 Ping statistics for 10.128.0.5:
     Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
 Approximate round trip times in milli-seconds:
     Minimum = 0ms, Maximum = 23ms, Average = 5ms
 C:\>
☐ Top
```

# Выводы

Настроил взаимодействие через сеть провайдера посредством статической маршрутизации локальной сети организации с сетью основного здания, расположенного в 42-м квартале в Москве, и сетью филиала, расположенного в г. Сочи.

# Контрольные вопросы

1. Приведите пример настройки статической маршрутизации между двумя подсетями организации.

Имеется две физически разделенных подсети – сеть для офиса (172.16.100.0/28) [gw-1st] и для серверной фермы (172.16.200.0/28) [gw-2nd].

Конфигурация для gw-1st:

gw-1st#configure terminal - переходим в режим конфигурации

gw-1st(config)#interface fa 0/0 - настраиваем интерфейс в сторону Офиса

gw-1st(config-if)#description sw1.ekt10 - описание интерфейса

gw-1st(config-if)#ip address 172.16.100.1 255.255.255.0 - задаем Ip шлюза поумолчанию Офисной сети

gw-1st(config-if)#no shutdown - включаем интерфейс физически

gw-1st(config-if)#exit

gw-1st(config)#interface fastEthernet 0/1 - настраиваем интерфейс в сторону Провайдера

gw-1st(config-if)#description PROVIDER-burc-sw - описание интерфейса

gw-1st(config-if)#no shutdown - включаем интерфейс физически

gw-1st(config-if)#exit

gw-1st(config)#interface fastEthernet 0/1.33 - настраиваем сабинтерфейс в сторону Серверной фермы

gw-1st(config-subif)#description Server's ferm - описание интерфейса

gw-1st(config-subif)#encapsulation dot1q 33 - тегирование кадров 33 VLAN'ом

gw-1st(config-subif)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 - задаем Ір-адрес для РtРсети (Офис-С.Ферма)

gw-1st(config-subif)#exit gw-1st(config)#ip route 172.16.200.0 255.255.255.0 10.0.0.2 - статический маршрут в сторону Серверной фермы Команда ip route 172.16.200.0 255.255.255.0 10.0.0.2 означает, что все пакеты в подсеть 172.16.200.0/24 необходимо пересылать на шлюз 10.0.0.2 (gw-2nd).

Конфигурация для gw-2nd:

gw-2nd#configure terminal - переходим в режим конфигурации

gw-2nd(config)#interface fa 0/0 - настраиваем интерфейс в сторону Офиса

gw-2nd(config-if)#description sw1.ekt20 - описание интерфейса

gw-2nd(config-if)#ip address 172.16.200.1 255.255.25.0 - задаем Ip шлюза поумолчанию Серверной фермы

gw-2nd(config-if)#no shutdown - включаем интерфейс физически

gw-2nd(config-if)#exit

gw-2nd(config)#interface fastEthernet 0/1 - настраиваем интерфейс в сторону Провайдера

gw-2nd(config-if)#description PROVIDER-burc-sw - описание интерфейса

gw-2nd(config-if)#no shutdown - включаем интерфейс физически

gw-2nd(config-if)#exit

gw-2nd(config)#interface fastEthernet 0/1.33 - настраиваем сабинтерфейс в сторону Офиса

gw-2nd(config-subif)#description Office - описание интерфейса

gw-2nd(config-subif)#encapsulation dot1q 33 - тегирование кадров 33 VLAN'ом

gw-2nd(config-subif)#ip address 10.0.0.2 255.255.252 - задаем Ір-адрес для РtРсети (С.Ферма-Офис)

gw-2nd(config-subif)#exit

gw-2nd(config)#ip route 172.16.100.0 255.255.255.0 10.0.0.1 - статический маршрут в сторону Офис

Необходимо задать IP шлюзов на интерфейсах, настроить sub-интерфейсы с тегированием кадром VLAN'ами и своими IP, затем настроить статические маршруты между сетями.

2. Опишите процесс обращения устройства из одного VLAN к устройству из другого VLAN.

Первое устройство посылает фрейм на маршрутизатор, тот меняет МАС исходника на свой и перенаправляет фрейм второму устройству.

3. Как проверить работоспособность маршрута?

Пропинговать на одном из устройств второе устройство.

4. Как посмотреть таблицу маршрутизации?

sh ip route