РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 9

дисциплина: Администрирование локальных сетей

Студент: Каримов Зуфар

Группа: НПИ-01-18

Оглавление

 Цель работы. Постановка задачи. Порядок выполнения работы. Выводы Контрольные вопросы. 	3	
	5	
		19

Цель работы

Изучение возможностей протокола STP и его модификаций по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.

Постановка задачи

- 1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3.
- 2. Настройте балансировку нагрузки между резервными соединениями.
- 3. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы.
- 4. Изучите отказоустойчивость резервного соединения.
- 5. Сформируйте и настройте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 Fa0/23 между коммутаторами msk-donskaya-sw-1 и msk-donskaya-sw-4.
- 6. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

Последовательность выполнения работы

1. Сформируйте резервное соединение между коммутаторами msk-donskayasw-1 и msk-donskaya-sw-3 (рис. 9.1). Для этого:


```
msk-konkova-zikarimov-sw3(config)#int g0/2
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#sw
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#switchport mode tr
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#switchport mode
trunk
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#e
```

```
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #int f0/23
msk-konkova-zikarimov-swl(config-if) #sw
msk-konkova-zikarimov-swl(config-if) #switchport mode tr
msk-konkova-zikarimov-swl(config-if) #switchport mode
trunk

msk-konkova-zikarimov-swl(config-if) #
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/23, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface
FastEthernet0/23, changed state to up
```

```
msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#int f0/23
msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#sw
msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#switchport mode tr
msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#switchport mode
trunk
```




Заменил соединение между коммутаторами msk-konkova-zikarimov-sw-1 (Gig0/2) и msk-konkova-zikarimov-sw-4 (Gig0/1) на соединение между коммутаторами msk-konkova-zikarimov-sw -1 (Gig0/2) и msk-konkova-zikarimov-sw -3 (Gig0/2);

Сделал порт на интерфейсе Gig0/2 коммутатора msk-konkova-zikarimov-sw-3 транковым.


Соединил между коммутаторами msk-konkova-zikarimov-sw-1 и msk-konkova-zikarimov-sw-4, а также через интерфейсы Fa0/23 не забыл активировать их в транковом режиме.

2. С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропингуйте серверы mail и web. В режиме симуляции проследите движение пакетов ICMP. Убедитесь, что движение пакетов происходит через коммутатор msk-konkova-zikarimov-sw-2.





Minimum = 13ms, Maximum = 30ms, Average = 19ms

C:\>ping www.donskaya.rudn.ru




С оконечного устройства dk-donskaya-1 пропинговал серверы mail и web.





Пропинговал mail сервер и мы видим, что пакет идет через msk-konkova-zikarimov-sw-2.

3. На коммутаторе msk-konkova-zikarimov-sw-2 посмотрите состояние протокола STP для vlan 3:




На скриншоте можно увидеть приоритет, мак-адрес, является коммутатор root или нет и таймеры stp.


4. В качестве корневого коммутатора STP настройте коммутатор msk-konkova-zikarimov-sw-1.

```
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #sp
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #spanning-tree vlan 3 ro
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #spanning-tree vlan 3
root pr
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #spanning-tree vlan 3
root primary
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #
```

Поменяли root коммутатор.

5. Используя режим симуляции, убедитесь, что пакеты ICMP пойдут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-konkova-zikarimov-sw-1 и msk-konkova-zikarimov-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-konkova-zikarimov-sw-1 и msk-konkova-zikarimov-sw-2.





Используя режим симуляции, убедился, что пакеты ICMP идут от хоста dk-donskaya-1 до mail через коммутаторы msk-konkova-zikarimov-sw-1 и msk-konkova-zikarimov-sw-3, а от хоста dk-donskaya-1 до web через коммутаторы msk-konkova-zikarimov-sw-1 и msk-konkova-zikarimov-sw-2.


6. Настройте режим Portfast на тех интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы:

```
msk-konkova-zikarimov-sw3(config)#int f0/1
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#sp
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spa
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spanning-tree port
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#int f0/2
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#exit
msk-konkova-zikarimov-sw3(config)#e
```


```
msk-konkova-zikarimov-sw3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-konkova-zikarimov-sw3(config)#int f0/1
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#sp
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spa
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spanning-tree port
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#int f0/2
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a single
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to this
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging loops.
Use with CAUTION
%Portfast has been configured on FastEthernet0/2 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
msk-konkova-zikarimov-sw3(config-if)#
Ctrl+F6 to exit CLI focus
```

Настроив режим Portfast на интерфейсах коммутаторов, к которым подключены серверы, мы уменьшили накладные расходы.

7. Изучите отказоустойчивость протокола STP и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение. Для этого используйте команду ping -n 1000 mail.donskaya.rudn.ru на хосте dkdonskaya-1, а разрыв соединения обеспечьте переводом соответствующего интерфейса коммутатора в состояние shutdown.




Когда линк падает, сеть восстанавливается примерно через 5 пингов.




При поднятии линка, сеть восстанавливается тоже через 5 пингов.

8. Переключите коммутаторы режим работы по протоколу Rapid PVST+:


```
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #sp
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #spanning-tree mode rap
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #spanning-tree mode
rapid-pvst
msk-konkova-zikarimov-swl(config) #
```



9. Изучите отказоустойчивость протокола Rapid PVST+ и время восстановления соединения при переключении на резервное соединение.




При выключении линка, не обнаружено time out. Сеть быстро переключилась.



При включении интерфейса, понадобился один пинг, чтобы сеть восстановилась.

10. Сформируйте агрегированное соединение интерфейсов Fa0/20 — Fa0/23 между коммутаторами msk-konkova-zikarimov-sw-1 и msk-konkova-zikarimov-sw-4



11. Настройте агрегирование каналов (режим EtherChannel):

```
msk-konkova-zikarimov-swl#conf t
Enter configuration commands, one per line.
                                               End with
CNTL/Z.
msk-konkova-zikarimov-sw1(config)#int
msk-konkova-zikarimov-swl(config)#interface ra
msk-konkova-zikarimov-sw1(config)#interface range f0/20 -
23
msk-konkova-zikarimov-sw1(config-if-range)#chan
msk-konkova-zikarimov-swl(config-if-range)#chann
msk-konkova-zikarimov-swl (config-if-range) #channe;-q
msk-konkova-zikarimov-swl(config-if-range)#channel-q
msk-konkova-zikarimov-swl(config-if-range)#channel-group 1
mode on
Ctrl+F6 to exit CLI focus
                                                   Сору
                                                          Paste
```

```
msk-konkova-zikarimov-swl (config) #int
  msk-konkova-zikarimov-sw1(config)#interface port-c
  msk-konkova-zikarimov-sw1(config)#interface port-channel 1
  msk-konkova-zikarimov-swl (config-if) #sw
  msk-konkova-zikarimov-swl (config-if) #switchport mode tr
  msk-konkova-zikarimov-sw1(config-if)#switchport mode trunk
  msk-konkova-zikarimov-swl(config-if)#e
🧗 msk-konkova-zikarimov-sw4
      Config CLI Attributes
                                                     IOS Command Line Interface
 Password:
 msk-konkova-zikarimov-sw4#conf t
 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#int ra
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#int range f0/20 - 23
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#no sw
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#no switchport acc
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#no switchport access vlan 104
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#exit
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#int ra
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#int range f0/20 - 23
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#cha
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#channel-g
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#channel-group 1 mode on
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if-range)#exit
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#int
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#in
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#interface port-c
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#interface port-channel 1
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#sw
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#switchport mode tr
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#switchport mode trunk
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config-if)#exit
 msk-konkova-zikarimov-sw4(config)#exit
 msk-konkova-zikarimov-sw4#
 %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus

Top

Выводы

Изучил возможности протокола STP и его модификации по обеспечению отказоустойчивости сети, агрегированию интерфейсов и перераспределению нагрузки между ними.


Контрольные вопросы

1. Какую информацию можно получить, воспользовавшись командой определения состояния протокола STP для VLAN (на корневом и не на корневом устройстве)? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

```
msk-konkova-zikarimov-sw1#sh spa
msk-konkova-zikarimov-sw1#sh spanning-tree vlan 3
VLAN0003
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID Priority 20483
Address 00E0.A3B2.3C75
             This bridge is the root
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
 Bridge ID Priority 20483 (priority 20480 sys-id-ext 3)
Address 00E0.A3B2.3C75
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
            Aging Time 20
Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
 Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 Shr
Gi0/2 Desg FWD 4 128.26 P2p
Fa0/24 Desg FWD 19 128.24 P2p
Gi0/1 Desg FWD 4 128.25 P2p
Po1 Desg FWD 7 128.27 Shr
msk-konkova-zikarimov-sw1#
Ctrl+F6 to exit CLI focus
msk-konkova-zikarimov-sw2#sh spanning-tree vlan 3
  Spanning tree enabled protocol rstp
  Root ID Priority 20483
            Address 00E0.A3B2.3C75
            Cost 4
Port 25 (GigabitEthernet0/1)
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  Bridge ID Priority 24579 (priority 24576 sys-id-ext 3) Address 00D0.BAB2.D741
             Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
             Aging Time 20
               Role Sts Cost Prio.Nbr Type
Interface
______
              Desg FWD 19 128.1 P2p
Desg FWD 19 128.2 P2p
Desg FWD 4 128.26 P2p
Root FWD 4 128.25 P2p
Fa0/1
Fa0/2
Gi0/2
Gi0/1
msk-konkova-zikarimov-sw2#
```

2. При помощи какой команды можно узнать, в каком режиме, STP или Rapid PVST+, работает устройство? Приведите примеры вывода подобной информации на устройствах.

С помощью команды sh ru



3. Для чего и в каких случаях нужно настраивать режим Portfast?

PortFast - технология в Cisco для ускорения работы STP. Порты, помеченные как PortFast, не участвуют в STP и поэтому не подпадают под стартовую блокировку на то время, пока выбирается root switch в сегменте и root port до этого коммутатора. Эта функциональность мгновенно включает порт в режим передачи (forwarding), пропуская состояния listening и learning. Включится только на тех интерфейсах, которые в данный момент работают в режиме access.

PortFast используется, чтобы сказать коммутатору, на каких портах нет других коммутаторов, чтобы он сразу же включил эти порты и дал возможность находящимся за ними устройствам работать.

4. В чем состоит принцип работы агрегированного интерфейса? Для чего он используется?

Агрегирование каналов (англ. link aggregation) — технологии объединения нескольких параллельных каналов передачи данных в сетях Ethernet в один логический, позволяющие увеличить пропускную способность и повысить надёжность. В различных конкретных реализациях агрегирования используются альтернативные наименования. Например, транкинг портов.

Главное преимущество агрегирования каналов в том, что потенциально повышается полоса пропускания: в идеальных условиях полоса может достичь суммы полос пропускания объединённых каналов. Другое преимущество — «горячее» резервирование линий связи: в случае отказа одного из агрегируемых каналов трафик без прерывания сервиса посылается через оставшиеся, а после восстановления отказавшего канала он автоматически включается в работу.

5. В чём принципиальные отличия при использовании протоколов LACP (Link Aggregation Control Protocol), PAgP (Port Aggregation Protocol) и статического агрегирования без использования протоколов?

При настройке агрегированной связи между двумя коммутаторами выбирается один из двух протоколов: PAgP или LACP. PAgP изначально разрабатывался cisco, а затем появился аналогичный открытый стандарт LACP, который был выпущен в виде спецификации IEEE и используется как на каталистах, так и на коммутаторах других производителей.

Другими словами, LACP совместим со всеми коммутаторами, в отличие от PAgP. В функциональном плане протоколы схожи. PortChannel можно настроить

в одном из трех режимов: на активные и пассивные (в протокол LACP) или на авто, желательно (в PAgP, соответственно). Для того, чтобы портканал поднимался и работал между коммутаторами, необходимо, чтобы обе стороны были настроены в режиме On, или одна должна быть в активном режиме, а другая в пассивном режиме.

Статистическая агрегация не использует статический протокол магистрали для агрегации портов. С другой стороны, ствол может быть любой версией статического ствола. Однако коммутатор работает с данными, полученными через порты, как если бы они были получены от магистрали, независимо от того, настроена ли магистраль на другой стороне.

6. При помощи каких команд можно узнать состояние агрегированного канала EtherChannel?

```
msk-konkova-zikarimov-sw1#sh eth
msk-konkova-zikarimov-swl#sh etherchannel sum
msk-konkova-zikarimov-swl#sh etherchannel summary
Flags: D - down P - in port-channel
      I - stand-alone s - suspended
      H - Hot-standby (LACP only)
      R - Layer3 S - Layer2
U - in use f - failed to allocate aggregator
      u - unsuitable for bundling
      w - waiting to be aggregated
      d - default port
Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1
Group Port-channel Protocol Ports
Po1(SU)
                          Fa0/20(P) Fa0/21(P) Fa0/22(P) Fa0/23(P)
msk-konkova-zikarimov-sw1#
```

Ctrl+F6 to exit CLI focus